VISIT…

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

Для служебного пользования

Экз. №

БОЕВОЙ УСТАВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

ЧАСТЬ II

БАТАЛЬОН, РОТА

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

Для служебного пользования

БОЕВОЙ УСТАВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

ЧАСТЬ II

БАТАЛЬОН, РОТА

Введен в действие приказом главнокомандующего Сухопутными войсками от 19 июля 1982 г. № 50

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1982

В Боевом уставе Сухопутных войск, часть II (батальон, рота), излагаются основные положения по подготовке и ведению современного общевойскового боя мотострелковым и танковым батальонами (ротами) во взаимодействии с подразделениями других родов войск и специальных войск.

Содержащиеся в уставе положения надлежит применять творчески, сообразуясь с обстановкой.

С выходом настоящего устава Боевой устав Сухопутных войск (батальон, рота), введенный в действие приказом главнокомандующего Сухопутными войсками 1964 г. № 18, утрачивает силу.

Глава первая

ОСНОВЫ ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ

1. Общие положения

1. Сухопутные войска, оснащенные современными оружием и боевой техникой, беззаветно преданные Советской Родине, Коммунистической партии и Советскому правительству, призваны совместно с другими видами Вооруженных Сил надежно защищать мирный созидательный труд советского народа, бдительно стоять на страже государственных интересов СССР.

Для выполнения этой священной обязанности они должны быть постоянно готовы во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил или самостоятельно нанести сокрушительный удар по любому агрессору, который осмелится посягнуть на нашу Родину.

2. Бой — основная форма тактических действий войск, авиации и флота, организованное вооруженное столкновение соединений, частей и подразделений воюющих сторон, представляющее собой согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр в целях уничтожения (разгрома) противника и выполнения других тактических задач в определенном районе в течение короткого времени.

Бой является единственным средством для достижения победы. Разгром противника и победа в бою достигаются мощными ударами всех видов оружия, своевременным использованием их результатов, активными и решительными действиями соединений, частей и подразделений. Бой может быть общевойсковым, воздушным, противовоздушным и морским.

Удар — составная часть боя, заключающаяся в одновременном поражении группировок войск и объектов противника путем мощного воздействия на них ядерным, обычным оружием или войсками. В зависимости от применяемых средств удары могут быть ядерные, огневые, ракетные, ракетно-артиллерийские, авиационные и удары войсками, а по количеству участвующих средств и поражаемых объектов — массированные, сосредоточенные, групповые и одиночные.

Огонь — одно из основных средств уничтожения противника в бою на суше, на море и в воздухе. Эффективность огня достигается его массированием, внезапностью применения, меткостью и умелым управлением.

Маневр — организованное передвижение войск в ходе боя на новое направление (рубеж, в исходный район) в целях занятия выгодного положения по отношению к противнику и создания необходимой группировки сил и средств.

3. Общевойсковой бой ведется объединенными усилиями всех участвующих в нем войск с применением танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), артиллерии, средств противовоздушной обороны, самолетов, вертолетов и другой боевой техники и вооружения. Он характеризуется решительностью, высокой маневрен-

ностью, напряженностью и скоротечностью, быстрыми и резкими изменениями обстановки и разнообразием применяемых способов его ведения, развертыванием боевых действий на земле и в воздухе, на широком фронте, на большую глубину и ведением их в высоком темпе.

Современный общевойсковой бой требует от войск умелого применения всех средств поражения, боевой и специальной техники, высокой подвижности и организованности, полного напряжения всех моральных и физических сил, непреклонной воли к победе, железной дисциплины и боевой сплоченности. Это достигается: высокой боевой выучкой; сознательным выполнением своего воинского долга, стойкостью, храбростью, отвагой и готовностью личного состава в любых условиях добиться полной победы над врагом; знанием начальниками своих подчиненных, личным общением с ними, вниманием к их повседневной боевой жизни и нуждам, высокой требовательностью к ним; воспитанием у подчиненных веры в правоту нашего дела, преданности социалистической Родине и Советскому правительству.

4. Общевойсковой бой может вестись с применением ядерного оружия и других средств поражения или с применением только обычного оружия.

Постоянная угроза применения противником ядерного, химического и бактериологического (биологического) оружия требует от войск непрерывного выявления и немедленного уничтожения его всеми имеющимися средствами, осуществления в полном объеме мероприятий по защите от оружия массового поражения

и умения вести бой в условиях его применения.

Важное значение в современном бою приобретает уничтожение танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, противотанковых средств, самолетов, вертолетов и воздушных десантов противника.

5. Ядерное оружие является наиболее мощным средством поражения противника. Оно позволяет в короткие сроки с высокой эффективностью и надежностью уничтожать группировки войск противника, создавать зоны массовых разрушений и радиоактивного заражения. Ядерное оружие включает все виды ядерных боеприпасов и средства их доставки до целей.

6. Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющие артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и огнесмеси. В бою с применением только обычного оружия огонь артиллерии, танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), зенитных средств и стрелкового оружия в сочетании с ударами авиации является основным средством поражения противника. Обычное оружие может применяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием.

Зажигательные боеприпасы и огнесмеси применяются для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто или находящихся в долговременных огневых и других фортификационных сооружениях, а также его боевой техники и других объектов.

7. Видами общевойскового боя являются наступление и оборона.

Наступление — основной вид боя. Только решительное наступление, проводимое в высоком темпе и на большую глубину, обеспечивает полный разгром противника.

Встречный бой есть разновидность наступательного боя. Он возникает тогда, когда обе стороны стремятся решить поставленные задачи наступлением.

Оборона — вид боя. Она может осуществляться вынужденно или преднамеренно, когда наступление невозможно или нецелесообразно.

Активные и решительные действия войск в наступлении, упорство и стойкость их в обороне являются залогом успешного выполнения боевых задач.

Для своевременного и успешного выполнения боевых задач подразделения должны быть готовы совершать марш с высокой скоростью, а также перевозиться различными видами транспорта, скрытно располагаться в назначенных им районах и умело действовать в предбоевом и боевом порядках.

8. **Основными принципами ведения современного общевойскового боя** являются: постоянная высокая боевая готовность подразделений; высокая активность, решительность и непрерывность ведения боя; внезапность действий; постоянное и четкое взаимодействие; решительное сосредоточение основных усилий подразделений на главном направлении и в нужное время; сочетание огня с движением, широкое применение маневра подразделениями и огнем; учет и использование морально-политического и психоло-

гического факторов в интересах выполнения поставленной задачи; всестороннее обеспечение боя; поддержание и своевременное восстановление боеспособности подразделений; твердое и непрерывное управление подразделениями, непреклонность в достижении намеченных целей, выполнении принятых решений и поставленных задач.

9. Постоянная высокая боевая готовность подразделений к выполнению боевой задачи достигается: правильным пониманием командирами подразделений своих задач, предвидением возможных изменений в обстановке и своевременным проведением необходимых мероприятий по подготовке предстоящих действий; укомплектованностью и обеспеченностью подразделений всем необходимым для ведения боя; высокой боевой выучкой подразделений и их готовностью к действиям в условиях применения противником оружия массового поражения; постоянной готовностью оружия и боевой техники к применению, а личного состава к выполнению поставленных задач; размещением подразделений с учетом их предназначения; непрерывным ведением разведки; четкой организацией и бдительным несением службы; быстрым приведением подразделений в боевую готовность; высоким политико-моральным состоянием, дисциплиной и бдительностью личного состава; организацией и поддержанием твердого и непрерывного управления подразделениями.

10. Высокая активность, решительность и непрерывность ведения боя заключаются в постоянном стремлении к разгрому противника. Решение разбить противника должно быть твердым

и без колебаний доведено до конца. Командир обязан внушить эту решимость своим подчиненным и постоянно готовить их к успешному выполнению боевых задач. Активность, решительность и непрерывность ведения боя достигаются: всесторонним знанием противника, постоянным навязыванием ему своей воли, захватом и удержанием инициативы и срывом его намерений; смелостью, дерзостью, настойчивостью и упорством; ведением боя днем и ночью и в любую погоду; быстрым использованием результатов ядерного и огневого поражения; умелым маневром силами и средствами; своевременным наращиванием усилий путем ввода в бой второго эшелона (резерва), быстрым восстановлением боеспособности подразделений; умелым переходом от одного вида боя к другому, а также от действий с применением только обычного оружия к действиям в условиях применения ядерного оружия; своевременным пополнением израсходованных боеприпасов, горючего и других материальных средств, а также техническим обслуживанием вооружения, боевой и другой техники.

11. Внезапность действий позволяет застигнуть противника врасплох, вызвать панику в его рядах, парализовать его волю к сопротивлению, дезорганизовать управление и создать благоприятные условия для достижения победы даже над превосходящим по силе противником. Внезапность достигается: скрытной подготовкой к бою; быстрыми и решительными действиями подразделений, тщательным соблюдением ими правил маскировки; упреждением противника в действиях; быстрым выполнением поставленных за-

дач; неожиданным открытием огня; применением неизвестных противнику способов действий; ведением боя ночью.

Ночь способствует осуществлению скрытного маневра, достижению внезапности и ведению боя с наименьшими потерями.

К внезапности будет стремиться и противник. Поэтому необходимы высокая бдительность, непрерывная разведка, постоянная боевая готовность подразделений и способность их к быстрому противодействию.

12. Постоянное и четкое взаимодействие в бою достигается согласованием действий подразделений между собой, с подразделениями родов войск и специальных войск, с ударами ракетной части, авиации, огнем артиллерии и соседями по задачам, направлениям, рубежам, времени и способам выполнения поставленных задач в интересах мотострелковых и танковых подразделений.

Основные вопросы взаимодействия определяются в решении командира и доводятся до исполнителей в боевом приказе (боевом распоряжении).

13. Решительное сосредоточение основных усилий подразделений на главном направлении и в нужное время позволяет достигать превосходства над противником, успешно противостоять его численно превосходящим силам, наиболее эффективно использовать подразделения, силы и средства, ставить противника в невыгодные условия.

Сосредоточение усилий достигается: умелым распределением штатных и приданных сил и средств между подразделениями с учетом ре-

шаемых ими задач, применением на направлении сосредоточения основных усилий наиболее боеспособных штатных и приданных подразделений и эффективных средств поражения, смелым маневром силами, средствами и огнем в ходе боя.

14. Батальон (рота) в бою должен умело **сочетать огонь с движением, широко применять маневр подразделениями и огнем.**

Маневр подразделениями проводится в целях занятия выгодного положения для нанесения решительного удара по наиболее уязвимому месту в боевом порядке противника, особенно по его флангам и тылу, а также для вывода подразделений из-под удара противника. Он должен быть прост по замыслу и осуществляться быстро, скрытно и внезапно для противника. В основу маневра должно быть положено своевременное и наиболее полное использование результатов ядерного и огневого поражения противника.

Видами маневра подразделениями являются: охват, обход, их сочетание и отход. Охват — маневр, осуществляемый в целях выхода для удара во фланг противнику. Обход — более глубокий маневр, совершаемый подразделениями для удара по противнику с тыла. Охват осуществляется обычно в тесном огневом и тактическом взаимодействии, а обход — в тактическом взаимодействии с подразделениями, действующими с фронта. Отход — маневр, применяемый в целях вывода своих войск из-под удара противника и занятия более выгодного рубежа (позиции). Отход может проводиться только с разрешения старшего командира (начальника).

В наступлении, особенно во встречном бою, батальон (рота), используя открытые фланги, промежутки, складки местности, скрытые подступы, дымы и аэрозоли, должен совершать охваты и обходы противника и стремительно проникать в его тыл.

В обороне маневр проводится в целях усиления или замены подразделений, понесших потери, проведения контратак, занятия запасных позиций и огневых рубежей, а также уничтожения противника, вышедшего на фланг или в тыл района обороны (опорного пункта).

Маневр огнем применяется для более эффективного поражения противника. Он заключается в своевременном сосредоточении огня штатных и приданных подразделений по одной цели или группе важных целей, переносе огня с одной цели на другую и распределении огня по нескольким целям.

15. Учет и использование морально-политического и психологического факторов в интересах выполнения поставленной задачи являются важнейшим условием достижения успеха в бою. Это достигается: постоянным глубоким знанием политико-морального и психологического состояния личного состава своих подразделений, организацией и проведением активной политической работы по его укреплению; систематическим изучением морально-политических качеств противника, выявлением его сильных и слабых сторон, активным противодействием его идеологическим диверсиям и пропаганде.

16. Всестороннее обеспечение боя заключается в организации и осуществлении мероприятий, направленных на поддержание высокой боевой

готовности подразделений, сохранение их боеспособности и создание благоприятных условий для успешного и своевременного выполнения поставленных подразделениям задач. Оно организуется на основе решения командира во всех видах боя, а также при передвижении и расположении подразделений на месте.

Всестороннее обеспечение боя батальона (роты) включает боевое, техническое и тыловое обеспечение.

17. Поддержание и своевременное восстановление боеспособности подразделений заключается в организации и проведении мероприятий по обеспечению высокой боевой выучки подразделений, своевременной их укомплектованности и обеспеченности всем необходимым для боя, а также в способности выполнять поставленные задачи.

Восстановление боеспособности включает: восстановление нарушенного управления; выявление степени боеспособности подразделений, уточнение боевых задач подразделениям, сохранившим боеспособность, на дальнейшие действия; вывод подразделений из зон заражения и районов разрушений, пожаров и затоплений; пополнение подразделений личным составом, вооружением, боевой техникой, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами; поддержание высокого политико-морального состояния и психологической стойкости личного состава.

18. Твердое и непрерывное управление подразделениями, непреклонность в достижении намеченных целей, выполнении принятых решений и поставленных задач достигаются: постоянным знанием обстановки; своевременным принятием

решения и настойчивым проведением его в жизнь; четкой постановкой задач подразделениям; инициативой и личной ответственностью всех командиров за свои решения; правильным боевым применением своих и приданных подразделений и наличием устойчивой связи с ними.

Успех всегда на стороне того, кто смел в бою, постоянно проявляет творчество, разумную инициативу, применяет новые приемы и способы действий и диктует свою волю противнику.

Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении уничтожить врага не достиг своей цели, а тот, кто проявил бездеятельность, нерешительность и не использовал всех возможностей для выполнения поставленной задачи.

В способах ведения боя не должно быть шаблона. Применение новых способов действий в бою и творческий подход к выполнению боевой задачи являются важнейшими обязанностями каждого командира.

2. Применение подразделений в бою

19. Мотострелковый и танковый батальоны являются основными общевойсковыми тактическими подразделениями, а мотострелковая и танковая роты — тактическими подразделениями.

Оснащенные современными вооружением, боевой и другой техникой, мотострелковый и танковый батальоны (роты) обладают мощным огнем, высокой маневренностью, броневой защитой и устойчивостью к воздействию оружия массового поражения противника; они могут совершать марши на большие расстояния, быстро использовать результаты ядерных ударов, успешно

вести наступление и удерживать занимаемый район в обороне на различной местности и при любой погоде, а также уничтожать воздушные десанты, самолеты, вертолеты и другие низколетящие цели противника.

Мотострелковые и танковые подразделения, взаимодействуя между собой, с артиллерией и подразделениями других родов войск и специальных войск, выполняют основную задачу по непосредственному уничтожению противостоящего противника в ближнем бою.

20. Мотострелковый (танковый) батальон (рота) во взаимодействии с подразделениями других родов войск и специальных войск и самостоятельно способен:

— в наступлении — умело сочетая огонь и движение, стремительно атаковать противника, уничтожать его живую силу, танки, боевые машины пехоты, артиллерию, противотанковые и другие огневые средства, средства ядерного и химического нападения, самолеты, вертолеты и другие низколетящие цели, овладевать его позициями, в быстром темпе развивать наступление, вести встречный бой, с ходу форсировать водные преграды, отражать контратаки противника, преодолевать заграждения и разрушения, преследовать отходящего противника;

— в обороне — огнем всех средств наносить противнику поражение на подступах к переднему краю, отражать атаки его танков и пехоты, удары авиации и упорно удерживать занимаемый район (опорный пункт).

Во всех случаях батальон (рота) должен непрерывно вести разведку, уничтожать противника огнем своих, приданных и поддерживающих

средств, а также быстро использовать результаты ядерного и огневого поражения противника.

21. Батальон (рота) в зависимости от обстановки действует в походном, предбоевом и боевом порядках.

Походный порядок — построение подразделений для передвижения в колоннах. Он должен обеспечивать: высокую скорость движения и быстрое развертывание в предбоевой и боевой порядки; наименьшую уязвимость от оружия массового поражения и ударов авиации противника; поддержание устойчивого управления подразделениями.

Предбоевой порядок — построение подразделений для передвижения в колоннах, расчлененных по фронту и в глубину. Он должен обеспечивать: быстрое развертывание подразделений в боевой порядок; наименьшую уязвимость подразделений от оружия массового поражения, огня артиллерии и ударов авиации противника; высокие темпы продвижения, а также быстрое преодоление заграждений, зон заражения, районов разрушений, пожаров и затоплений.

Боевой порядок — построение подразделений для ведения боя. Он должен отвечать задаче, замыслу боя и обеспечивать: успешное ведение боя с применением как ядерного, так и только обычного оружия; наибольшее участие в бою огневых средств и полное использование боевых возможностей подразделений; быстрое использование результатов ядерного и огневого поражения противника и выгодных условий местности; наращивание усилий в ходе боя и осуществление маневра; устойчивость и активность в обороне; наименьшую уязвимость подразделений от

ударов всех видов оружия; поддержание непрерывного взаимодействия и удобство управления.

Боевой порядок батальона состоит из подразделений первого эшелона, второго эшелона или резерва, огневых средств и средств противовоздушной обороны, остающихся в непосредственном подчинении командира батальона и батальонного тыла.

Боевой порядок роты состоит из подразделений первого, а в обороне и второго эшелона, огневых средств роты и подразделений усиления.

В построении походного, предбоевого и боевого порядков не должно быть шаблона.

22. Для ведения боя батальону (роте) обычно придаются подразделения других родов войск и специальных войск. Количество придаваемых подразделений зависит от характера выполняемой батальоном (ротой) задачи и условий обстановки.

Мотострелковому (танковому) батальону могут придаваться артиллерийский дивизион или батарея, подразделение противотанковых средств, зенитная батарея или взвод, а также подразделения инженерных и химических войск. Мотострелковому батальону могут придаваться также танковые, а танковому батальону — мотострелковые подразделения.

Мотострелковой роте могут придаваться артиллерийская батарея, подразделение противотанковых средств, гранатометное, зенитное, инженерно-саперное и огнеметное подразделения, а при наступлении в особых условиях (в городе, в горах, в лесу) и в обороне — и танковый взвод; танковой роте — артиллерийская батарея, мотострелковое и инженерно-саперное подразделения.

Батальон (роту) в бою, кроме того, может поддерживать артиллерийский дивизион (батарея).

Приданные подразделения поступают в полное подчинение командира батальона (роты) и выполняют поставленные им задачи. При необходимости они могут привлекаться к выполнению задач по плану старшего командира (начальника).

Поддерживающие подразделения остаются в подчинении старшего командира (начальника) и выполняют поставленные им задачи, а также задачи, поставленные командиром батальона (роты), который они поддерживают.

23. Артиллерийские подразделения предназначены для уничтожения и подавления средств ядерного и химического нападения, артиллерии, танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, противотанковых и других огневых средств, живой силы, пунктов управления, радиоэлектронных средств, разрушения фортификационных сооружений противника, дистанционного минирования местности и светового обеспечения.

Артиллерийские подразделения огневые задачи выполняют с закрытых огневых позиций или прямой наводкой. Огонь прямой наводкой отдельных орудий, взводов и батарей применяется для уничтожения танков и других бронированных целей, а также противотанковых средств противника.

Приданные батальону (роте) артиллерийские подразделения при огневом поражении противника могут самостоятельно применять следующие виды огня: огонь по отдельной цели, сосре-

доточенный огонь, неподвижный и одинарный подвижный заградительный огонь, а также привлекаться к ведению массированного огня, глубокого неподвижного заградительного огня, двойного подвижного заградительного огня, последовательного сосредоточения огня и огневого вала в составе артиллерийских групп или совместно с ними.

Огонь по отдельной цели — огонь батареи, взвода или орудия (миномета, боевой машины, установки противотанковых управляемых ракет), ведущийся самостоятельно с закрытой огневой позиции или прямой наводкой.

Сосредоточенный огонь — огонь, ведущийся одновременно несколькими батареями (дивизионами) по одной цели.

Неподвижный заградительный огонь — сплошная огневая завеса, создаваемая на одном (одинарный) или одновременно на нескольких (глубокий) рубежах перед фронтом атакующего (контратакующего) противника.

Одинарный подвижный заградительный огонь — сплошная огневая завеса, создаваемая на одном рубеже на пути движения танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) противника и последовательно переносимая на другие назначенные рубежи по мере выхода основной массы его танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) из зоны огня.

Подразделения установок противотанковых управляемых ракет и противотанковых гранатометов предназначены для уничтожения танков и других бронированных целей противника. Они могут применяться также для уничтожения его огневых средств, в том числе находящихся в

фортификационных сооружениях, а в отдельных случаях и его боевых вертолетов.

24. Подразделение гранатометов является мощным огневым средством мотострелкового батальона и предназначается для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за складками местности.

25. Пулеметные подразделения предназначены для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника в целях обеспечения успешного продвижения мотострелковых подразделений в наступлении и упорного удержания ими позиций в обороне.

Кроме того, пулеметные подразделения могут применяться для уничтожения низколетящих целей противника и его десантов в воздухе и на земле.

26. Зенитные подразделения предназначены для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных средств и воздушных десантов противника на малых и средних высотах. Находясь в боевом, предбоевом или походном порядке батальона, они ведут огонь по воздушным целям в движении или с коротких остановок, на плаву, а в обороне и при расположении на месте — с подготовленных огневых позиций. Зенитные подразделения для уничтожения самолетов, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных целей применяют сосредоточение и распределение огня.

Сосредоточение огня производится несколькими батареями, взводами, боевыми машинами (установками) и стрелками-зенитчиками для уничтожения наиболее важных групповых или одиночных воздушных целей.

Распределение огня производится для одновременного поражения нескольких воздушных целей. При этом каждому стрелку-зенитчику, боевой машине (установке) или взводу указывается отдельная цель или группа целей.

Зенитные подразделения могут привлекаться также для уничтожения наземных и надводных целей противника.

27. Подразделения инженерных войск предназначены для ведения инженерной разведки противника и местности, устройства инженерных заграждений и нанесения потерь противнику минно-взрывными и другими средствами, уничтожения ядерных мин противника, проделывания проходов в заграждениях и разрушениях, устройства переходов через препятствия, разминирования местности и объектов, оборудования и содержания переправ и путей движения, механизированной отрывки окопов, траншей и ходов сообщения, выполнения инженерных мероприятий по маскировке, оборудованию и содержанию пунктов водоснабжения.

28. Подразделения химических войск предназначены для ведения радиационной, химической и неспецифической бактериологической (биологической) разведки, осуществления дозиметрического и химического контроля, проведения специальной обработки подразделений и снаряжения дегазационных комплектов и приборов в подразделениях.

Огнеметные подразделения предназначены для поражения живой силы, вооружения, боевой и другой техники противника, а также для создания очагов пожаров. Они, как правило, придаются мотострелковым подразделениям и дейст-

вуют в их боевых порядках, ведя огонь из огнеметов на ходу, с коротких остановок или с места.

29. Подразделение связи батальона предназначено для установления и поддержания устойчивой связи с подчиненными (приданными) подразделениями и обеспечения управления, а также для поддержания связи со старшим командиром (начальником) и с соседями.

30. Подразделение обеспечения батальона предназначено для технического обслуживания и текущего ремонта вооружения, боевой и другой техники, содержания запасов боеприпасов, горючего и других материальных средств, подвоза их в подразделения, пополнения боеприпасами, горючим и обеспечения личного состава горячей пищей.

31. Медицинский пункт батальона предназначен для розыска, вывоза (выноса) с поля боя раненых, оказания раненым и больным медицинской помощи и подготовки их к дальнейшей эвакуации.

3. Управление подразделениями

32. Высокоманевренный характер общевойскового боя и резкие изменения обстановки требуют от командира батальона (роты) устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления подразделениями. Оно заключается в целенаправленной деятельности командиров и штабов по поддержанию высокой боевой готовности подразделений, подготовке их к бою и руководству ими при выполнении поставленных задач.

33. Командир батальона (роты) несет полную и единоличную ответственность за боевую готовность, подготовку подчиненных ему подразделений, правильное их применение и успешное выполнение ими боевых задач в установленные сроки, а также за политическую работу, воспитание, воинскую дисциплину, психологическую подготовку и политико-моральное состояние личного состава. Он обязан всегда знать обстановку, уровень подготовки и возможности своих подразделений, своевременно принимать решения и ставить задачи подчиненным, организовывать взаимодействие, всестороннее обеспечение боя и защиту от зажигательного оружия, твердо управлять подчиненными и приданными подразделениями, добиваться неуклонного выполнения поставленных задач и уничтожения противника даже меньшими силами. Это требует от него высоких организаторских способностей, сильной воли, самостоятельности, знания характера современного боя, средств и способов его ведения.

В бою командир батальона (роты) обязан наблюдать за ходом боя, вести разведку противника, своевременно ставить задачи ротам (взводам), приданным и поддерживающим подразделениям, умело применять все штатные и приданные огневые средства и эффективно использовать результаты ядерного и огневого поражения противника. Он должен находиться на наиболее важном направлении и своевременно оказывать влияние на ход боя всеми имеющимися в его распоряжении силами и средствами, а иногда и личным примером, проявляя смелость, инициативу, находчивость и непоколебимую ре-

шимость выполнить боевую задачу, невзирая ни на какие трудности и даже угрозу самой жизни, внушая эту решимость всем подчиненным.

Командир батальона (роты) обязан немедленно докладывать командиру полка (батальона) о выполнении боевой задачи, новых сведениях о противнике, резком изменении обстановки перед фронтом и на флангах своего подразделения, а при необходимости — о потерях и обеспеченности боеприпасами и горючим.

Командир батальона (роты) управляет подразделениями путем отдачи устных боевых приказов, распоряжений, а также командами и сигналами. Приказы, распоряжения и команды должны отдаваться кратко и предельно ясно.

34. Заместитель командира батальона (роты) по политической части непосредственно организует и проводит политическую работу, отвечает за ее состояние и действенность при выполнении боевых задач, за работу по политическому и воинскому воспитанию военнослужащих, укрепление политико-морального состояния личного состава и воинской дисциплины.

Политическую работу он организует на основе решения командира батальона (роты), его указаний и указаний заместителя командира полка (батальона) по политической части.

Организуя политическую работу, он разрабатывает план политической работы на период подготовки и ведения боя, лично инструктирует командиров рот (взводов), политработников, секретарей партийных и комсомольских организаций и боевой актив, своевременно докладывает командиру батальона (роты) и заместителю командира полка (батальона) по политиче-

ской части о проводимой политической работе и политико-моральном состоянии личного состава.

35. Начальник штаба батальона отвечает за организацию и поддержание непрерывного управления подразделениями и за боевую готовность батальона. Он обязан: всегда знать положение, состав и характер действий противника на направлении предстоящих действий, положение, состояние, обеспеченность и возможности своих подразделений, а также положение, задачи и характер действий соседей; быть готовым доложить выводы из сложившейся обстановки, свои предложения и необходимые расчеты; оказывать командиру помощь в организации боя, в поддержании постоянного и четкого взаимодействия, а также в организации всестороннего обеспечения боя; организовывать устойчивую связь и защиту ее от радиоэлектронного подавления противником; обеспечивать скрытое управление подразделениями; записывать боевые приказы и распоряжения, отдаваемые командиром батальона; осуществлять контроль за выполнением отданных распоряжений и обеспеченностью подразделений всем необходимым для боя; информировать командиров подразделений и соседей об обстановке; вести учет личного состава, вооружения, боевой и другой техники, боеприпасов всех видов, горючего и других материальных средств, а также доз радиоактивного облучения личного состава; своевременно представлять донесения вышестоящему штабу, а также изучать боевой опыт и доводить его до личного состава батальона. Он должен организовывать наблюдение за воздушным противником и доводить до подразделений способы и

сигналы опознавания своих самолетов (вертолетов).

36. Работу по организации боя командир батальона (роты) проводит, как правило, на местности, а когда обстановка не позволяет выехать на местность, эта работа проводится по карте (на макете местности). Однако и в этом случае командир батальона (роты) должен изыскать возможность для уточнения задач подразделениям и организации взаимодействия на местности.

Порядок работы командира батальона (роты) по организации боя зависит от конкретной обстановки, полученной задачи и наличия времени. Работу по организации боя он начинает, как правило, с получением боевого приказа (боевого распоряжения) или предварительного боевого распоряжения.

С получением боевого приказа или боевого распоряжения командир батальона (роты) уясняет задачу, определяет мероприятия, которые необходимо провести немедленно для быстрейшей подготовки подразделений к выполнению полученной задачи, производит расчет времени, дает начальнику штаба указания по подготовке подразделений к выполнению предстоящих задач, по организации разведки, о времени и порядке работы на местности (командир роты дает указания командирам подчиненных и приданных подразделений по подготовке к выполнению боевой задачи и о времени и порядке работы на местности), оценивает обстановку, принимает решение, докладывает его командиру полка (батальона), доводит до своих заместителей и командиров подразделений, дает им указания

по организации всестороннего обеспечения боя, управления и политической работы, проводит рекогносцировку, отдает устный боевой приказ и организует взаимодействие. Затем он осуществляет контроль за подготовкой подразделений и в установленное время докладывает командиру полка (батальона) о готовности к выполнению боевой задачи.

В том случае, когда время крайне ограничено или получено только предварительное боевое распоряжение, работа командира батальона (роты) по организации боя проводится в той же последовательности, как и в первом случае, но с той разницей, что после оценки обстановки командир батальона (роты) определяет замысел боя, докладывает его командиру полка (батальона), знакомит с ним своих заместителей, отдает устные предварительные боевые распоряжения командирам подразделений и дает указания по организации всестороннего обеспечения боя, управления и политической работы. С получением боевого приказа командир батальона (роты) завершает принятие решения, проводит рекогносцировку, отдает устный боевой приказ и организует взаимодействие. Затем он осуществляет контроль за подготовкой подразделений и в установленное время докладывает командиру полка (батальона) о готовности к выполнению боевой задачи.

37. При уяснении полученной задачи командир батальона (роты) должен понять цель предстоящих действий, замысел старшего командира (начальника), особенно последовательность разгрома противника, объекты (цели), поражаемые средствами старших командиров (начальников)

на направлении действий батальона (роты), боевую задачу, место в боевом порядке и роль батальона (роты) в бою, задачи соседей и порядок взаимодействия с ними, а также время готовности к выполнению задачи.

38. **При оценке обстановки** командир батальона (роты) должен изучить:

— состав, положение, состояние, степень защищенности, систему укреплений, огня и заграждений, сильные и слабые стороны противника и возможный характер его действий;

— состав, положение, состояние, возможности, защищенность и обеспеченность своих, приданных и поддерживающих подразделений;

— состав, положение, характер действий соседей и условия взаимодействия с ними;

— характер местности и ее влияние на действия подразделений, а также наиболее вероятные направления действий самолетов, вертолетов и других воздушных целей противника на малых и предельно малых высотах;

— радиационную, химическую и бактериологическую (биологическую) обстановку.

Кроме того, при оценке обстановки командир батальона (роты) учитывает состояние погоды, время года и суток.

В результате оценки обстановки командир батальона (роты) делает выводы и производит необходимые тактические расчеты: соотношения сил и средств, расчет на выдвижение, марш и другие.

39. **Решение** командир батальона (роты) принимает лично на основе уяснения полученной задачи, выводов из оценки обстановки и про-

веденных тактических расчетов. В решении он определяет:

— замысел боя;

— боевые задачи подразделениям;

— основные вопросы взаимодействия и порядок всестороннего обеспечения боя;

— организацию управления.

Одновременно он определяет основные задачи по политической работе и ее особенности.

Основу решения составляет замысел боя, в котором определяются: направление сосредоточения основных усилий (направление сосредоточения основных усилий и участки местности, от удержания которых зависит устойчивость обороны), какого противника, каким способом и в какой последовательности разгромить, порядок поражения противника огнем штатных и приданных средств, боевой порядок батальона (роты).

Решение командир батальона (роты) оформляет на своей рабочей карте.

40. Боевые задачи подразделениям обычно доводятся перед боем боевым приказом, в ходе боя — боевыми распоряжениями.

В боевом приказе командир батальона (роты) указывает:

В первом пункте — краткие выводы из оценки противника и характера его действий.

Во втором пункте — боевую задачу батальона (роты).

В третьем пункте — объекты и цели, уничтожаемые и подавляемые средствами старших командиров на направлении действий батальона (роты), и рубеж безопасного удаления, а также

задачи соседей и разграничительные линии с ними.

В четвертом пункте — замысел боя.

В пятом пункте — после слова «приказываю» боевые задачи:

— мотострелковым (танковым) ротам (взводам), в том числе приданной танковой (мотострелковой) роте (взводу);

— подразделениям артиллерии и другим огневым средствам, в том числе приданным;

— зенитным подразделениям, в том числе приданным;

— другим подразделениям усиления.

В шестом пункте — расход боеприпасов и горючего на выполнение боевой задачи, места развертывания и направления перемещения подразделений технического обеспечения и тыла.

В седьмом пункте — время готовности к выполнению задачи.

В восьмом пункте — место командно-наблюдательного пункта и заместителей.

В боевом распоряжении командир батальона (роты) указывает боевую задачу, порядок огневого поражения противника на направлении действий роты (взвода) средствами старшего командира и время готовности к выполнению боевой задачи. При необходимости в боевом распоряжении могут указываться краткие сведения о противнике, задачи соседей и другие данные.

В предварительном боевом распоряжении командир батальона (роты) обычно указывает: сведения о противнике; фронт наступления или опорный пункт роты (взвода) в обороне и направление сосредоточения основных усилий; ру-

беж перехода в атаку (ввода в бой), рубеж боевой задачи (объект атаки) и направление дальнейшего наступления; соседей, рубежи их боевых задач и направления наступления (опорные пункты); время готовности и основные мероприятия по подготовке к бою; время и способ доведения боевых задач.

41. Взаимодействие командир батальона (роты) организует с участием командиров рот (взводов), отдельных взводов и приданных подразделений.

При организации взаимодействия командир батальона (роты) должен: согласовать усилия штатных, приданных и поддерживающих подразделений по выполнению поставленной задачи с учетом умелого использования ими результатов ядерного и огневого поражения противника; добиться единого понимания всеми командирами боевых задач и способов их выполнения; наметить и согласовать варианты действий подразделений, исходя из характера возможных действий противника, а также указать сигналы оповещения, управления и взаимодействия.

Взаимодействие организуется обычно на местности на глубину видимости, а на макете местности (по карте) — на всю глубину боевой задачи. Организация взаимодействия может осуществляться **методом указаний командира батальона (роты)** и **докладов командиров подчиненных** и **приданных подразделений** о порядке действий своих подразделений при выполнении поставленных задач с розыгрышем основных тактических эпизодов. В условиях крайне ограниченного времени командир батальона (роты)

организует взаимодействие обычно **методом указаний.**

В ходе боя взаимодействие осуществляется непрерывно, постоянно уточняется, а при резких изменениях обстановки организуется заново.

42. Организуя управление, командир батальона (роты) указывает: места и время развертывания командно-наблюдательных пунктов батальона (роты) и приданных подразделений, порядок их перемещения; порядок поддержания связи с подчиненными и приданными подразделениями; способы и сроки представления донесений; степень инженерного оборудования командно-наблюдательных пунктов и порядок их охраны.

43. В ходе боя командир батальона (роты) управляет подразделениями с командно-наблюдательного пункта, находясь обычно в боевой машине пехоты (бронетранспортере, танке). Командно-наблюдательный пункт батальона (роты) выбирается в таком месте, откуда обеспечивается наилучшее наблюдение за местностью, противником, действиями своих подразделений и соседей, а также непрерывное управление. Он ничем не должен выделяться в боевом порядке, а для его расположения и перемещения необходимо умело использовать защитные свойства местности.

Командиры приданных и поддерживающих подразделений, как правило, находятся на командно-наблюдательном пункте того подразделения, которому они приданы (поддерживают).

44. Связь в батальоне (роте) организуется в соответствии с решением командира батальона (роты) и указаниями штаба полка (батальона).

Ответственность за организацию и поддержание связи в батальоне (роте) с подчиненными, приданными и поддерживающими подразделениями несет начальник штаба батальона (командир роты). Непосредственно организует связь и несет ответственность за своевременную ее организацию и устойчивую работу начальник связи батальона.

Все командиры подразделений и начальник штаба батальона обязаны постоянно иметь при себе средства связи и уметь работать на них.

Для обеспечения управления в батальоне (роте) применяются радио-, проводные, подвижные, сигнальные и другие средства связи.

Радио является основным средством связи. В бою все команды по радио передаются открытым текстом, при этом наименования подразделений и должности командиров указываются позывными, а пункты местности — от ориентиров, а также условными (кодированными) наименованиями. Для обеспечения устойчивой радиосвязи при применении противником радиопомех и в других сложных условиях назначаются запасные и резервные частоты. Переход на них осуществляется по команде (сигналу) старшего командира (начальника).

Проводные средства связи в батальоне обычно применяются при расположении на месте и в обороне.

Подвижные средства связи используются для передачи распоряжений и донесений во всех видах боя, а также на марше и при расположении на месте.

Сигнальные средства связи применяются для передачи зрительных, звуковых и световых сиг-

налов оповещения, управления и взаимодействия.

45. Для управления подразделениями и огнем назначаются единые ориентиры, кодируются топографические карты и местные предметы, доводятся до командиров подразделений радиоданные и сигналы, наносятся опознавательные знаки и условные номера на боевой технике.

В качестве ориентиров выбираются хорошо видимые днем и ночью и наиболее устойчивые от разрушения местные предметы. Ориентиры нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сторону противника. Один из ориентиров назначается основным.

Номера ориентиров и сигналы, установленные старшим командиром, изменять запрещается.

При необходимости командир батальона (роты) может дополнительно назначать ориентиры и сигналы.

Оповещение подразделений о воздушном противнике, о непосредственной угрозе и начале применения противником ядерного, химического и бактериологического (биологического) оружия, а также о радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении осуществляется едиными и постоянно действующими сигналами. Их должен знать весь личный состав.

Глава вторая

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ

46. Успех батальона (роты) в современном бою в решающей степени зависит от идейной убежденности, высокого морального духа, политической сознательности, психологической стойкости и боевого мастерства личного состава, в формировании которых важнейшая роль принадлежит политической работе. Ее значение в боевых условиях неизмеримо возрастает. «...Где наиболее заботливо проводится политработа в войсках... там нет расхлябанности в армии, там лучше ее строй и ее дух, там больше побед» (В. И. Ленин).

47. Политическая работа является составной частью подготовки и ведения боя. Она направляется на твердое и последовательное проведение в жизнь политики Коммунистической партии в Вооруженных Силах, обеспечение высокой боевой готовности и боеспособности батальона (роты), укрепление политико-морального состояния и сознательной дисциплины, умелое владение оружием и боевой техникой, совершенствование воинского мастерства личного состава и мобилизацию его на успешное выполнение боевых задач.

48. Задачами политической работы при подготовке и в ходе боя являются:

— сплочение личного состава вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, разъяснение ему руководящей и направляющей роли КПСС, источников могущества Советского государства и преимуществ социализма перед капитализмом, воспитание его в духе идей марксизма-ленинизма, беззаветной преданности социалистической Родине, партии и правительству, в духе нерушимого морально-политического единства и дружбы народов СССР, советского патриотизма, социалистического интернационализма, боевого содружества с вооруженными силами братских социалистических стран, верности военной присяге и воинскому долгу, высокой личной ответственности за защиту своей Родины — Союза Советских Социалистических Республик и готовности отдать за нее все свои силы, а если потребуется, и жизнь;

— разъяснение причин, характера и военно-политических целей войны, международного и внутреннего положения Советского Союза и других стран социалистического содружества, задач Вооруженных Сил СССР; разоблачение реакционной политики агрессора; укрепление у личного состава веры в правоту нашего дела и в победу над любым врагом;

— своевременное доведение до личного состава решений партии и правительства, разъяснение приказов Верховного Главного Командования, командиров (начальников) и мобилизация его на выполнение поставленных боевых задач; поддержание высокой боевой готовности и боеспособности батальона (роты)

к ведению активных и решительных действий до полного разгрома противника, обеспечение крепкого политико-морального состояния личного состава;

— воспитание офицеров в духе высокой ответственности за организацию боя, твердое и непрерывное управление подразделениями в любых условиях обстановки; развитие у них высоких волевых качеств, самостоятельности, инициативы, творчества, оперативности и четкости в работе, умения всесторонне оценивать обстановку, предвидеть ход и развитие боя, эффективно использовать для достижения успеха мощь оружия и боевой техники, моральные и физические силы воинов;

— укрепление сознательной воинской дисциплины в подразделениях, обеспечение глубокого понимания личным составом ее значения в боевой обстановке, необходимости беспрекословного и точного выполнения требований советских законов, военной присяги, воинских уставов, приказов и распоряжений командиров (начальников); всемерное укрепление единоначалия и авторитета командиров, воспитание уважения к ним и готовности защищать их в бою;

— воспитание личного состава на революционных и боевых традициях Коммунистической партии, советского народа, Вооруженных Сил, своего вида и рода войск, дивизии, полка и подразделения; пропаганда боевого опыта, героических подвигов советских воинов и трудовых достижений советского народа в тылу;

— развитие у военнослужащих высоких морально-политических и боевых качеств; воспитание у них верности Боевому Знамени части,

непреклонной воли к победе, высокой боевой активности, мужества, отваги и героизма, выдержки и самообладания, инициативы и находчивости, войскового товарищества, взаимной поддержки и выручки в бою, психологической стойкости, способности переносить опасности, тяготы и лишения боевой обстановки;

— привитие личному составу классовой ненависти к врагам Советской Родины, разоблачение антикоммунистического характера идеологии империализма и его пособников, вражеской пропаганды; поддержание у военнослужащих способности противостоять идеологическому и психологическому воздействию противника; воспитание высокой бдительности и ответственности за сохранение военной и государственной тайны, осуществление мероприятий по предупреждению проникновения шпионов и диверсантов;

— воспитание у военнослужащих, особенно у специалистов (механиков-водителей, водителей, наводчиков, операторов), веры в силу и мощь своего оружия и боевой техники, личной ответственности за поддержание их в постоянной боевой готовности и умелое применение в бою, овладение смежными специальностями и достижение взаимозаменяемости, а также за строгое соблюдение ими мер безопасности при действиях с вооружением, боевой и другой техникой;

— изучение прибывающего пополнения, забота о его всесторонней подготовке к ведению боя, правильная расстановка коммунистов и комсомольцев по ротам, взводам и отделениям (экипажам); подбор, расстановка, обучение и воспитание боевого актива;

— разъяснение личному составу боевых за-

дач и способов их выполнения; популяризация отличившихся в бою и забота об их поощрении; обобщение и распространение боевого опыта и наиболее эффективных форм политической работы;

— информирование старших командиров (начальников) о политико-моральном и боевом состоянии подразделений, обеспечение непрерывного политического и боевого информирования личного состава, доведение до воинов материалов центральной и военной печати;

— повседневная забота о бесперебойном обеспечении личного состава всем необходимым для успешного ведения боя, своевременной медицинской помощи и эвакуации раненых и больных; об организации похорон советских воинов, павших в боях за Родину.

Политическая работа в различных видах боя в батальоне (роте) организуется с учетом конкретных боевых задач и складывающейся обстановки.

49. При ведении боя с применением только обычного оружия важнейшей задачей политической работы является мобилизация личного состава на эффективное использование обычного оружия и поддержание постоянной готовности подразделений к немедленным действиям с применением ядерного оружия и защите от него.

При ведении боя с применением ядерного оружия важнейшей задачей политической работы является мобилизация личного состава на эффективное использование результатов ядерных ударов, нанесенных по противнику, в интересах выполнения боевых задач, своевременное выполнение мероприятий по защите от оружия массо-

вого поражения противника, повышению живучести и быстрому восстановлению боеспособности подразделений, подвергшихся ядерным ударам, и организации их последующих действий.

В этих целях организуются:

— активная организаторская и политико-воспитательная работа по поддержанию морально-боевой и психологической стойкости подразделений, высокого боевого духа и способности личного состава мужественно и умело выполнять поставленные задачи в условиях применения ядерного оружия, в зонах заражения, районах разрушений, пожаров и затоплений;

— мобилизация военнослужащих на выполнение мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения, поддержание у личного состава уверенности в надежности средств защиты и эффективности мер, осуществляемых в этих целях, на продолжение активных действий по выполнению поставленных задач;

— восстановление партийных и комсомольских организаций, подбор и инструктирование партийного и комсомольского актива подразделений.

Важным средством мобилизации личного состава на решительные и самоотверженные действия при ведении боя с применением ядерного оружия являются личный пример командиров и политработников, их мужество, самообладание, настойчивость в выполнении приказов, а также пресечение возможных ложных слухов и панических настроений.

50. В плане политической работы на период подготовки и ведения боя заместитель команди-

ра батальона (роты) по политической части предусматривает оперативное доведение до личного состава боевых задач и их разъяснение; инструктирование командиров, политработников, боевого актива о задачах в ходе боя; организацию политического и боевого информирования личного состава, информации о его политико-моральном состоянии; обеспечение подразделений печатными изданиями.

План политической работы на период подготовки и ведения боя утверждается командиром батальона (роты).

51. В наступлении основной задачей политической работы является поддержание высокого боевого и политико-морального состояния личного состава, мобилизация его на выполнение поставленных задач, ведение активных и стремительных действий; удержание инициативы, нанесение решительного поражения противнику и достижение победы.

В этих целях осуществляются:

— разъяснение личному составу характера и особенностей предстоящего боя, доведение боевых задач, поддержание и развитие высокого наступательного духа, воспитание у воинов твердой решимости выполнить боевой приказ и поставленные задачи в любых условиях обстановки; инструктирование коммунистов, комсомольцев и боевого актива о задачах и личной примерности в бою;

— усиление политической работы в подразделениях, действующих на главном направлении, а также в тех, которые выполняют наиболее важные задачи;

— доведение до военнослужащих необходи-

мых сведений о противнике, его моральном состоянии, намерениях, сильных и слабых сторонах обороны, вооружения и боевой техники, воспитание у воинов твердой уверенности в разгроме врага;

— работа с личным составом, направленная на ведение активной разведки, обеспечение скрытности подготовки к наступлению, повышение бдительности, сохранение в тайне проводимых мероприятий, соблюдение всех мер маскировки и радиодисциплины;

— политические мероприятия по обеспечению постоянного и четкого взаимодействия между подразделениями; разъяснение личному составу боевых возможностей взаимодействующих подразделений различных родов войск, установленных сигналов и порядка действий по ним, особенно ночью, значения взаимопомощи в бою, своевременного использования результатов ядерного и огневого поражения противника, успехов соседей для продвижения вперед;

— мобилизация личного состава на достижение одновременной и решительной атаки переднего края, наиболее эффективное применение огневых средств и боевой техники для прорыва обороны, стремительное продвижение вперед, окружение и уничтожение противника; разъяснение воинам задач, возникающих в ходе боя; популяризация успехов наступающих подразделений, героических подвигов воинов;

— работа с личным составом, направленная на обеспечение высоких темпов преодоления водных преград, решительного уничтожения противника и стремительного развития наступления на противоположном берегу; психологическая

подготовка экипажей и расчетов плавающих средств, а также экипажей танков, преодолевающих преграду под водой;

— разъяснение личному составу подразделений второго эшелона (резерва) полученной задачи, способов ее выполнения, последних данных о противнике, положения действующих впереди подразделений; мобилизация личного состава на отражение контратак и развитие наступления;

— сосредоточение усилий военнослужащих, особенно механиков-водителей (водителей), на полном использовании возможностей боевой техники и оружия для обеспечения стремительных действий подразделений, достижения непрерывности и высоких темпов преследования отходящего противника в ходе наступления.

При действиях батальона в передовом отряде политическая работа направляется на обеспечение решительных действий по упреждению противника в стремительном захвате указанного рубежа (переправы через водную преграду), удержанию его до подхода главных сил и уничтожению обнаруженных средств ядерного и химического нападения противника.

При действиях батальона (роты) в рейдовом (специальном) отряде политическая работа сосредоточивается на обеспечении эффективной разведки местности на направлении действий и указанных объектов противника, скрытного и быстрого выдвижения к ним, смелых и решительных действий личного состава по уничтожению подразделений прикрытия противника, захвату и уничтожению его объектов, особенно средств ядерного и химического нападения.

При наступлении на укрепленный район противника политическая работа сосредоточивается на мобилизации личного состава штурмовых отрядов (групп) на смелые и решительные действия по блокированию и уничтожению противника в долговременных огневых и других важных сооружениях.

При действиях батальона (роты) в тактическом воздушном десанте политическая работа направляется на разъяснение личному составу особенностей боевой задачи, обеспечение дерзких и решительных действий в тылу противника по уничтожению средств ядерного и химического нападения и пунктов управления, захвату и прочному удержанию важных рубежей, переправ, переходов и перевалов в горах, других объектов до подхода своих войск.

При действиях батальона (роты) в составе морского десанта политическая работа направляется на обеспечение организованной посадки подразделений на десантные корабли, перехода десанта морем, дерзких и смелых действий при бое за высадку и выполнении десантом задач на берегу, на поддержание взаимодействия с экипажами кораблей. Личному составу разъясняются правила поведения на кораблях при переходе морем, в аварийной ситуации, при отражении нападения воздушного и морского противника.

При наступлении батальона (роты) с преодолением ядерно-минных заграждений политическая работа сосредоточивается на разъяснении личному составу важности выполняемой задачи, порядка захвата и уничтожения ядерных мин и других заграждений, обеспечении эффективной

разведки ядерно-минных заграждений и подразделений прикрытия противника, смелых и решительных действий личного состава по захвату и уничтожению (обезвреживанию) ядерных мин противника, а также на разъяснении порядка действий в случае подрыва их противником.

При наступлении батальона (роты) в городе политическая работа направляется на обеспечение смелых, дерзких и решительных действий личного состава при захвате наиболее важных зданий, объектов и кварталов, при действиях в составе главных сил полка (батальона), а также в составе штурмового отряда (штурмовой группы).

При наступлении в горах политическая работа направляется на воспитание у личного состава способности мужественно преодолевать трудности, вызванные условиями горной местности, достижение твердого знания особенностей ведения боя и умелое применение оружия в горах, на обеспечение смелых, инициативных и решительных действий в обходящих отрядах и тактических воздушных десантах по захвату командных высот, перевалов и тоннелей, преодолению каньонов и ущелий.

При наступлении в лесу политическая работа направляется на обеспечение умелого использования возможностей скрытного подхода и развертывания для наступления, решительных действий личного состава, эффективного применения огневых средств и боевой техники, твердого и непрерывного управления подразделениями, постоянного и четкого взаимодействия между ними, особенно в условиях применения противником оружия массового поражения, образова-

ния лесных пожаров, завалов, радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения.

При наступлении в пустыне политическая работа направляется на обеспечение активных и умелых действий личного состава на труднопроходимой местности, на разобщенных направлениях, в условиях сильной запыленности и резких колебаний температуры воздуха; на проявление постоянной заботы о водоснабжении, предупреждении тепловых ударов, сбережении оружия и техники.

При наступлении в северных районах и зимой политическая работа направляется на воспитание у личного состава способности преодолевать трудности, обусловленные действиями в обширных районах тундровой, заболоченной лесотундровой и лесной, а на отдельных направлениях— горной местности с большим количеством озер, валунов, каменистых россыпей, бездорожьем и низкой температурой воздуха.

52. Во встречном бою политическая работа направляется на поддержание у личного состава постоянной готовности к совершению стремительного маневра, быстрому развертыванию в боевой порядок, упреждению противника в открытии огня, нанесению ему внезапных ударов во фланг и тыл. Особое внимание обращается на оперативное доведение до личного состава боевых задач и мобилизацию его на решительные и инициативные действия.

53. При подготовке и ведении оборонительного боя политическая работа направляется на воспитание у личного состава стойкости, упорства, мужества, высокой боевой активности, мобили-

зацию его на создание в короткие сроки устойчивой обороны, способной успешно противостоять воздействию ядерного и химического оружия, массированным ударам авиации, атакам танков и пехоты противника, на обеспечение постоянной готовности батальона (роты) к проведению стремительных контратак и переходу в решительное наступление.

В этих целях осуществляются:

— разъяснение личному составу боевых задач, характера и особенностей оборонительного боя, необходимости ведения упорной и активной обороны, поддержания в подразделениях высокой боевой готовности, бдительности, организованности и дисциплины; инструктирование коммунистов, комсомольцев и боевого актива о задачах и личной примерности в оборонительном бою;

— мобилизация личного состава на создание в короткие сроки системы огня и заграждений, своевременное инженерное оборудование района обороны, опорных пунктов, рубежей, огневых позиций, эффективное использование защитных свойств местности, вооружения, боевой и другой техники, соблюдение правил маскировки, особенно ночью;

— доведение до личного состава данных о противнике, вероятных направлений его наступления, сосредоточение внимания личного состава на ведении непрерывного наблюдения за противником;

— усиление политической работы в ротах (взводах), обороняющихся в опорных пунктах, от удержания которых зависит устойчивость всей обороны батальона (роты); разъяснение военно-

служащим того, что от их стойкости и активных действий зависит успех боя;

— развитие у личного состава подразделений, ведущих бой в полосе обеспечения (на передовой позиции, в боевом охранении), стремления к упорным и маневренным действиям;

— мобилизация личного состава на отражение атак противника, эффективное ведение огня из всех видов оружия в целях уничтожения его танков и живой силы, прочное удержание обороняемого рубежа; обеспечение глубокого понимания каждым воином того, что никто не имеет права оставить занимаемую позицию без приказа старшего командира (начальника);

— усиление политического влияния на подготовку личного состава подразделений второго эшелона (резерва) к решительной контратаке и уничтожению вклинившегося в оборону противника.

При действиях батальона (роты) в качестве противодесантного резерва политическая работа сосредоточивается на обеспечении быстрого выдвижения в район высадки воздушного десанта противника, стремительных и решительных действий личного состава батальона (роты) по уничтожению десанта в районе высадки или при выдвижении из него.

При обороне в укрепленном районе политическая работа направляется на поддержание высокого политико-морального состояния, стойкости и боеспособности подразделений, на обеспечение тесного и четкого взаимодействия подразделений батальона (роты) между собой, с гарнизонами долговременных огневых сооружений и другими огневыми средствами, находящимися

в районе обороны (опорном пункте), особенно с подразделениями, назначенными в состав деблокирующих групп, а также с подразделениями родов войск и специальных войск.

При обороне города политическая работа направляется на выполнение задач по прочному удержанию батальонного района обороны и опорных пунктов, создание эффективной системы огня, проявление стойкости, инициативы, находчивости при ведении боя в изоляции от основных сил подразделений, усиление политического влияния в экипажах танков, боевых машин пехоты, орудийных и минометных расчетах.

При обороне в горах политическая работа сосредоточивается на обеспечении прочного удержания перевалов, проходов, тоннелей, узлов дорог, господствующих высот, широких долин, ведения непрерывной разведки и наблюдения; постоянном политическом и боевом информировании личного состава.

При обороне в лесу политическая работа направляется на обеспечение прочного удержания районов, перехватывающих наиболее вероятные направления наступления противника (дороги, просеки, проходы в заболоченных участках, поляны, вырубки, межозерье), эффективного использования огневых средств и боевой техники при его уничтожении и проведении внезапных и стремительных контратак.

При обороне в пустыне политическая работа направляется на обеспечение выполнения задач по надежному прикрытию флангов; защиты фортификационных сооружений и пунктов водоснабжения от заносов песком; подготовки вооружения, боевой и другой техники к применению во

время песчаных бурь; экономного расходования воды и топлива.

При обороне в северных районах и зимой политическая работа направляется на обеспечение прочного удержания узлов дорог, мостов, населенных пунктов, высот и других важных объектов, качественной подготовки вооружения, боевой и другой техники, а также средств защиты к работе в условиях низких температур; устройства укрытий для обогрева личного состава, на принятие мер по защите его от переохлаждения и обморожения.

При выходе из боя и отходе политическая работа направляется на обеспечение выдержки, дисциплины и организованности личного состава, способности подразделений вести бой в отрыве от главных сил полка (батальона), удержания занимаемого рубежа, быстрых и скрытных действий. Особое внимание уделяется политической работе в подразделениях, прикрывающих выход из боя главных сил полка (батальона).

При смене подразделений политическая работа направляется на обеспечение соблюдения личным составом установленного режима деятельности подразделений, маскировочной дисциплины, правил световой, звуковой, радио- и радиолокационной маскировки в районе обороны (опорном пункте) и при выходе из него, на поддержание боевой готовности подразделений в период смены, бдительности и сохранения личным составом военной тайны.

54. При действиях батальона (роты) в разведывательном отряде и при ведении разведки боем политическая работа направляется на обес-

печение безусловного выполнения разведывательных задач, добывания наиболее полных и достоверных сведений о противнике, на воспитание у каждого воина инициативы и находчивости, способности к дерзким действиям, военной хитрости, наблюдательности, правдивости, умения хранить государственную и военную тайну.

55. При передвижении подразделений политическая работа сосредоточивается на обеспечении своевременного прибытия батальона (роты) в назначенный район, готовности к развертыванию и вступлению в бой, строгого соблюдения дисциплины марша, мер безопасности и правил маскировки, установленного порядка движения, бдительности, тщательной подготовки водителей к действиям ночью и в других условиях ограниченной видимости.

При действиях батальона (роты) в авангарде (головной походной заставе) политическая работа направляется на обеспечение смелых и стремительных действий в целях беспрепятственного продвижения охраняемой колонны, активных и решительных действий по уничтожению подразделений разведки и охранения противника, сковыванию его главных сил и нанесению им потерь, а также по созданию главным силам полка (батальона) выгодных условий для развертывания и вступления в бой.

При перевозке батальона (роты) железнодорожным, морским (речным), воздушным транспортом политическая работа направляется на обеспечение организованной погрузки и выгрузки, соблюдения мер безопасности при погрузке, в пути следования и при выгрузке, качественного подбора, расстановки и инструктирования

должностных лиц эшелона, суточного наряда и актива.

56. При расположении подразделений на месте политическая работа направляется на поддержание высокой боевой готовности, особенно дежурного подразделения и подразделений, находящихся в сторожевом и непосредственном охранении, на совершенствование боевой и политической подготовки всего личного состава.

При действиях батальона (роты) в сторожевом охранении политическая работа сосредоточивается на воспитании у личного состава высокой бдительности в целях исключения проникновения разведки противника к охраняемым войскам, внезапного нападения наземного противника, а также на повышение ответственности за обеспечение развертывания и вступления в бой своих войск.

57. Успешное решение задач политической работы и ее непрерывность в ходе боя обеспечиваются:

— своевременной постановкой задач по политической работе, инструктированием командиров и политработников, секретарей партийных и комсомольских организаций, коммунистов, агитаторов, комсгрупоргов и боевого актива при подготовке и в ходе боя;

— конкретным планированием и правильным определением форм, методов и средств политической работы, умелым сочетанием и творческим применением их в соответствии с боевыми задачами и складывающейся обстановкой; подбором и подготовкой в каждом подразделении боевого актива и оказанием ему помощи в проведении политической работы с личным составом;

— всемерным повышением активности и боевитости партийных и комсомольских организаций, умелой опорой на них при выполнении боевых задач; целесообразной расстановкой коммунистов и комсомольцев и их примерностью в бою;

— постоянным общением командиров и политработников с подчиненными, знанием их политико-морального состояния и боевых качеств, настроений и запросов, своевременным реагированием на них, заботой о личном составе и активным политическим влиянием на каждого военнослужащего; умелой постановкой политико-воспитательной работы непосредственно в подразделениях; своевременной и активной популяризацией отличившихся в бою;

— личным примером решительных действий, мужества, героизма, боевого мастерства и самоотверженности командиров и политработников, их безупречной исполнительности и высокой ответственности, особенно в наиболее трудные моменты боя;

— организацией непрерывного боевого и политического информирования, прослушивания радиопередач и регулярного обеспечения личного состава газетами; широким привлечением к работе боевого актива, внедрением его передового боевого опыта.

Политическая работа должна проводиться непрерывно, целеустремленно и тем активнее, чем сложнее и напряженнее боевая обстановка.

Глава третья

НАСТУПЛЕНИЕ

1. Общие положения

58. Наступление — основной вид боя, проводимый в целях разгрома противника и овладения важными районами (рубежами, объектами) местности. Оно заключается в поражении противника всеми имеющимися средствами, решительной атаке, стремительном продвижении войск в глубину его расположения, уничтожении и пленении живой силы, захвате оружия, военной техники и намеченных районов (рубежей) местности.

Разгром противостоящего противника и овладение важным районом (рубежом, объектом) достигается умелым применением всех средств поражения, быстрым использованием результатов ядерных ударов, ударов авиации и огня артиллерии, решительными действиями подразделений, стремительным развитием наступления в глубину.

Наступление начинается обычно прорывом обороны противника, который заключается во взломе ее ударами всех видов оружия и решительной атакой танковых и мотострелковых подразделений на узком участке, в создании бреши в обороне и последующем ее расширении в стороны флангов и в глубину. Оно ведется с пол-

ным напряжением сил, непрерывно днем и ночью, в любую погоду, при тесном взаимодействии подразделений всех родов войск и специальных войск. Подразделения должны умело использовать местность для маневра в целях быстрого выхода на фланги и в тыл противнику, нанесения решительных ударов, расчленения его боевого порядка и уничтожения по частям.

Атака заключается в стремительном и безостановочном движении танковых и мотострелковых подразделений в боевом порядке в сочетании с интенсивным огнем из танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), а по мере сближения с противником и из других видов оружия в целях его уничтожения (разгрома).

В зависимости от обстановки и поставленных задач наступление может вестись на обороняющегося, наступающего или отходящего противника.

Наступление батальона (роты) на обороняющегося противника осуществляется **с ходу** или **из положения непосредственного соприкосновения с ним.**

Наступление на наступающего противника ведется путем встречного боя.

Наступление на отходящего противника осуществляется путем его преследования.

59. Наступление батальона (роты) на обороняющегося противника с ходу обычно осуществляется из исходного района. Для атаки противника батальон (рота) развертывается в боевой порядок в ходе выдвижения к рубежу перехода в атаку.

Для организованного выдвижения, развертывания и одновременного перехода в атаку ба-

тальону (роте) назначаются маршрут выдвижения, исходный рубеж (пункт), рубеж (пункт) развертывания в ротные (взводные) колонны, рубеж перехода в атаку и рубеж безопасного удаления, а при атаке в пешем порядке для мотострелкового батальона (роты), кроме того,— и рубеж спешивания.

Рубеж развертывания во взводные колонны назначается по возможности за складками местности в 2—3 км от переднего края обороны противника.

Рубеж перехода в атаку выбирается так, чтобы выдвижение к нему танковых и мотострелковых подразделений совершалось скрытно, а удаление его обеспечивало ведение действительного огня из основных видов оружия и позволяло подразделениям безостановочно на максимальной скорости достичь переднего края обороны противника в указанное время («Ч»). Он может назначаться на удалении до 600 м от переднего края обороны противника, а иногда и более.

Рубеж спешивания назначается как можно ближе к переднему краю обороны противника, обычно в местах, укрытых от огня его пулеметов и противотанковых средств ближнего боя.

60. Наступление на обороняющегося противника из положения непосредственного соприкосновения с ним батальон (рота) осуществляет в заранее созданном боевом порядке после необходимой перегруппировки.

Батальону при наступлении из непосредственного соприкосновения с противником назначается исходный район, который должен обеспечить

скрытное размещение, наименьшую уязвимость от всех видов оружия противника и выгодные условия для перехода в наступление.

Мотострелковая рота первого эшелона в этих условиях занимает исходное положение. Она располагается в одной траншее с примыкающими к ней ходами сообщения и находится в постоянной готовности к отражению возможного нападения противника. Рота второго эшелона (резерв) располагается за ротами первого эшелона в районе, обеспечивающем скрытное размещение, и может находиться в предбоевом порядке.

Танковые подразделения переходят в атаку, как правило, из занимаемых ими районов (опорных пунктов) после необходимой перегруппировки, а при занятии ими исходного положения для наступления после выдвижения из глубины — с выжидательных позиций, назначаемых на удалении **6—8 км** от переднего края обороны противника. Выжидательные позиции подготавливаются и занимаются подразделениями скрытно, с соблюдением мер маскировки. На рубеж перехода в атаку в этом случае танковые подразделения выдвигаются в период огневой подготовки атаки.

Гранатометный взвод занимает огневые позиции за ротами первого эшелона на удалении **до 300 м**, пулеметный (противотанково-пулеметный) взвод — обычно на одном из флангов роты в одной траншее с мотострелковыми взводами. Зенитный взвод занимает огневые позиции в боевых порядках мотострелковых подразделений на направлениях, с которых возможны удары воздушного противника. Противотанковый взвод располагается за одной из рот первого эшелона.

61. Мотострелковый (танковый) **батальон наступает** обычно **на фронте до 2 км**, а на участке прорыва полка в условиях применения только обычного оружия — **на фронте до 1 км.**

Мотострелковая (танковая) **рота наступает**, как правило, **на фронте до 1 км**, а на участке прорыва — **на фронте до 500 м.**

Мотострелковый (танковый) **взвод наступает на фронте до 300 м.**

62. Мотострелковый и танковый батальоны могут наступать в первом эшелоне полка, составлять его второй эшелон или общевойсковой резерв, действовать в качестве авангарда, передового, рейдового, специального, обходящего и разведывательного отрядов, морского десанта, а также выполнять другие задачи.

Мотострелковая и танковая роты могут наступать в первом эшелоне батальона, составлять его второй эшелон или резерв, действовать в головной походной заставе, обходящем, специальном и разведывательном отрядах, а также выполнять другие задачи.

Мотострелковый батальон (рота), кроме того, может применяться в качестве тактического воздушного десанта, штурмового отряда (штурмовой группы).

Минометная батарея, гранатометный и зенитный взводы мотострелкового батальона, как правило, остаются в непосредственном подчинении командира батальона и используются в полном составе для поддержки (прикрытия) наступающих подразделений на направлении сосредоточения основных усилий батальона. Иногда они повзводно (по отделениям) могут придаваться мотострелковым ротам. Противотанковый взвод

батальона обычно используется в полном составе для борьбы с танками и другими бронированными целями противника, обеспечения выдвижения и развертывания рот первого эшелона для атаки, ввода в бой роты второго эшелона и прикрытия флангов батальона, а также для отражения контратак танков противника.

Мотострелковый батальон танкового полка (танковый батальон мотострелкового полка) при прорыве обороны противника обычно придается танковым (мотострелковым) батальонам первого эшелона, при этом в резерв командира полка может выделяться до роты. При развитии наступления в глубине обороны противника батальон может действовать и самостоятельно в полном составе.

Мотострелковая рота, приданная танковому батальону, как правило, повзводно придается танковым ротам. Пулеметный (противотанково-пулеметный) взвод обычно остается в непосредственном подчинении командира роты и применяется, как правило, в полном составе на направлении сосредоточения основных усилий танкового батальона, а иногда он может придаваться мотострелковым взводам.

Танковая рота, приданная мотострелковому батальону, действует, как правило, в полном составе, а при наступлении в городе, в горах, в лесу и на укрепленный район может повзводно придаваться мотострелковым ротам.

63. Батальону первого эшелона указываются **ближайшая задача, последующая задача и направление дальнейшего наступления;** роте, а также батальону второго эшелона — **ближайшая задача и направление дальнейшего наступления.**

Ближайшая задача батальона первого эшелона обычно заключается в уничтожении противника в районе обороны батальона первого эшелона на своем фронте наступления и овладении первой позицией, последующая задача— в развитии наступления, разгроме во взаимодействии с соседними батальонами бригадных (полковых) резервов противника и овладении их рубежом. Направление дальнейшего наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение последующей задачи полка.

Ближайшая задача роты первого эшелона обычно заключается в уничтожении во взаимодействии с соседними подразделениями противника в опорном пункте роты первого эшелона и овладении им. Направление дальнейшего наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивался разгром противника в глубине района обороны батальона первого эшелона.

Ближайшая задача танковой роты, приданной мотострелковому батальону, обычно заключается в уничтожении во взаимодействии с мотострелковыми ротами противника в опорном пункте роты первого эшелона и овладении им. Направление дальнейшего наступления указывается с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение ближайшей задачи мотострелкового батальона.

При прорыве полком заблаговременно подготовленной и развитой в инженерном отношении обороны противника, укрепленного района и форсировании крупной водной преграды ближайшая задача батальона первого эшелона заключается в уничтожении противника в опорных пунктах рот первого эшелона на своем фронте

наступления и овладении ими; последующая задача — в развитии наступления, разгроме противника во взаимодействии с соседними батальонами в глубине района обороны батальона и овладении первой позицией. Направление дальнейшего наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение последующей задачи полка.

Ближайшая задача роты в этих условиях заключается в уничтожении противника в опорном пункте взвода первого эшелона и овладении им. Направление дальнейшего наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение ближайшей задачи батальона.

Ближайшая задача танковой роты, приданной мотострелковому батальону, в этих условиях заключается в уничтожении во взаимодействии с мотострелковыми ротами противника в опорных пунктах взводов первого эшелона и овладении ими. Направление дальнейшего наступления указывается с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение ближайшей задачи батальона.

Ближайшая задача батальона второго эшелона при вводе его в бой может заключаться в завершении разгрома совместно с батальонами первого эшелона дивизионных или бригадных (полковых) резервов противника и овладении их рубежом.

Ближайшей задачей роты второго эшелона при вводе ее в бой может быть завершение разгрома совместно с ротами первого эшелона бригадных (полковых) резервов противника и овладение их рубежом или завершение уничтожения противника в опорных пунктах в глубине района обороны батальона первого эшелона

и овладение первой позицией. Направление дальнейшего наступления батальона (роты) второго эшелона определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение полком (батальоном) поставленной задачи.

64. Атака обороняющегося противника осуществляется в тесном взаимодействии танковых и мотострелковых подразделений. Танковые подразделения атакуют в боевой линии, а мотострелковые подразделения в зависимости от обстановки — на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) без спешивания личного состава или в пешем порядке вслед за танками.

Атака мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) применяется тогда, когда оборона противника надежно поражается ядерным или обычным оружием с уничтожением большей части его противотанковых средств на участке прорыва полка и, как правило, на направлении главного удара, а также при наступлении на недостаточно развитую в инженерном отношении оборону. При этом танки атакуют вслед за разрывами снарядов своей артиллерии, а мотострелковые подразделения — на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) в боевой линии за танками на удалении **100—200 м**, ведя огонь из всех своих огневых средств.

Атака мотострелковых подразделений в пешем порядке применяется при прорыве заблаговременно подготовленной и развитой в инженерном отношении обороны противника, укрепленных районов, при недостатке средств огневого поражения, а также на резкопересеченной и труднодоступной для танков и боевых машин пехоты

(бронетранспортеров) местности. Личный состав мотострелковых подразделений при этом атакует противника в цепи непосредственно за боевой линией танков на удалении, обеспечивающем их безопасность от разрывов снарядов своей артиллерии и поддержку танков огнем стрелкового оружия. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) в этом случае, используя складки местности, скачками от рубежа к рубежу (от укрытия к укрытию) действуют за своими подразделениями на удалении, обеспечивающем надежную поддержку огнем своего оружия атакующих танковых и мотострелковых подразделений, а иногда и непосредственно в цепи своих подразделений.

После спешивания личного состава мотострелковых подразделений в боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) остаются наводчики-операторы (наводчики пулеметов), механики-водители (водители) и заместители командиров взводов.

В тех случаях, когда мотострелковые подразделения действуют на автомобилях, автомобили после спешивания личного состава отводятся в укрытия и располагаются поротно. Вызов их к своим подразделениям осуществляется командирами рот с разрешения командира батальона или командиром батальона.

65. Боевой порядок батальона в наступлении строится в один или в два эшелона, роты — в один эшелон. При одноэшелонном построении боевого порядка батальона выделяется резерв в составе не менее взвода.

В ходе наступления положение рот (взводов) в боевой линии (цепи) батальона (роты) мо-

жет быть в линию, углом вперед, углом назад, уступом вправо, уступом влево.

66. Перед переходом войск в наступление и в ходе его могут наноситься ядерные удары. Перед атакой мотострелковых и танковых подразделений проводится **огневая подготовка атаки**, а в ходе наступления — огневая поддержка атаки и огневое сопровождение наступления подразделений в глубине. При наступлении с ходу до начала огневой подготовки, кроме того, может проводиться огневое обеспечение выдвижения.

В период огневой подготовки атаки артиллерия и авиация подавляют и уничтожают средства ядерного и химического нападения, артиллерию, противотанковые средства, живую силу и огневые средства противника в опорных пунктах его обороны и вне их, а также пункты управления и другие объекты, а гранатометный взвод — живую силу и огневые средства, расположенные вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за складками местности. Орудия и танки, выделенные для стрельбы прямой наводкой, а также установки противотанковых управляемых ракет в это время уничтожают наблюдаемые огневые средства противника, особенно противотанковые и бронированные, на переднем крае и в ближайшей глубине. Огневая подготовка атаки заканчивается с выходом подразделений первого эшелона на рубеж перехода в атаку.

Огневая поддержка атаки начинается с окончанием огневой подготовки и продолжается непрерывно на глубину обороны бригады (полка) первого эшелона противника, а иногда и на бóльшую глубину.

Огневое сопровождение наступления подразделений в глубине обороны противника начинается после окончания огневой поддержки и осуществляется в течение всего боя.

67. Разведка в батальоне (роте) при подготовке и в ходе наступления ведется боевыми разведывательными дозорами (дозорными отделениями, танками), наблюдателями, а при наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником, кроме того, наблюдательными постами радиолокационной разведки.

68. Проделывание проходов в своих минных полях производится инженерно-саперными подразделениями до начала наступления, а проделывание проходов в инженерных заграждениях противника перед его передним краем, как правило, — в период огневой подготовки атаки. Когда мотострелковые подразделения атакуют на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) и все танки и боевые машины пехоты оснащены минными тралами, проходы в минных полях противника проделываются из расчета один-два на атакующую роту для пропуска по ним боевой и другой техники, не имеющей тралов. В остальных случаях проходы проделываются из расчета один на атакующий взвод.

Переходы через препятствия устраиваются с помощью мостоукладчиков и путепрокладчиков, а также танками и другими машинами с бульдозерным оборудованием.

Проходы в заграждениях и переходы через препятствия нумеруются и четко обозначаются односторонними знаками и указками, на них

организуется комендантская служба силами инженерно-саперных подразделений.

2. Подготовка наступления

69. Подготовка наступления в батальоне (роте) начинается с получением задачи от старшего командира (начальника). Она включает: организацию боя (принятие решения, постановку боевых задач подразделениям, организацию взаимодействия, огневого поражения противника, всестороннего обеспечения боя и управления); подготовку подразделений к выполнению боевой задачи; подготовку исходного района для наступления; контроль готовности подразделений к выполнению боевых задач и другие мероприятия.

70. При наступлении с ходу из исходного района командир батальона (роты) принимает решение и доводит задачи подразделениям обычно по карте или на макете местности, в последующем он проводит рекогносцировку, отдает боевой приказ и организует взаимодействие непосредственно на местности.

Когда командир батальона (роты) не имеет возможности выехать на местность с командирами рот (взводов), всю работу по организации боя он проводит по карте или на макете местности, при этом боевые задачи подразделениям и порядок взаимодействия он уточняет при выдвижении подразделений на рубеж перехода в атаку и с началом атаки.

При наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником коман-

дир батальона (роты) всю работу по организации боя проводит на местности. С занятием исходного района (исходного положения), а при выдвижении танков из глубины — выжидательной позиции командир батальона (роты) организует наблюдение и охранение, ставит задачи ротам (взводам) и огневым средствам по отражению возможной атаки противника, а также ударов его самолетов, вертолетов и других воздушных целей, дает указания по инженерному дооборудованию исходного района (исходного положения), выжидательной позиции, обращая особое внимание на тщательную маскировку сооружений и выполнение мероприятий по защите от зажигательного оружия.

В замысле боя командир батальона (роты) определяет: направление сосредоточения основных усилий; какого противника, каким способом и в какой последовательности разгромить; порядок его поражения огнем танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), других штатных и приданных средств; построение боевого порядка.

71. Рекогносцировка проводится под прикрытием специально выделенного для этого подразделения или действующих впереди войск. В ней принимают участие командиры рот (взводов), отдельных взводов, а также командиры приданных и поддерживающих подразделений. Когда командирам рот выехать на местность с командирами взводов не представляется возможным, командир батальона привлекает на рекогносцировку и командиров взводов рот первого эшелона.

В ходе рекогносцировки командир батальона

(роты) изучает местность, назначает (указывает) ориентиры и уточняет:

— начертание переднего края обороны противника, расположение его опорных пунктов и степень их инженерного оборудования, позиций огневых средств, особенно противотанковых, а также объекты, поражаемые средствами старших командиров (начальников);

— подступы к переднему краю обороны противника, наличие и характер заграждений и препятствий, местность на направлении наступления батальона (роты), возможные направления действий авиации противника и рубежи атаки его боевых вертолетов;

— фронт наступления и направление сосредоточения основных усилий батальона (роты), боевые задачи ротам (взводам) и приданным подразделениям;

— огневые средства противника, наблюдательные пункты и другие цели, поражаемые огнем артиллерии с закрытых огневых позиций, огнем орудий и танков, выделенных для стрельбы прямой наводкой, противотанковыми управляемыми ракетами и огнем гранатометов;

— огневые позиции штатных и приданных огневых средств;

— места проходов в заграждениях и переходов через препятствия, время их проделывания (устройства), места оснащения танков катковыми минными тралами;

— маршруты выдвижения, рубежи развертывания, перехода в атаку и безопасного удаления;

— направление перемещения командно-наблюдательного пункта батальона и места развер-

тывания подразделений технического обеспечения и тыла.

Командир мотострелкового батальона (роты) при атаке в пешем порядке определяет рубеж спешивания рот (взводов), а при наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником, кроме того, уточняет исходное положение рот (взводов) для наступления, места проходов для пропуска танков и их обозначение. При действиях на автомобилях командир батальона определяет места укрытий автомобилей после спешивания личного состава.

72. При постановке задач **командир батальона в боевом приказе** указывает:

— ротам первого эшелона, в том числе приданной танковой (мотострелковой) роте, — средства усиления, ближайшую задачу и направление дальнейшего наступления, рубеж перехода в атаку, маршрут выдвижения, время выхода на рубежи развертывания во взводные колонны и перехода в атаку, кто поддерживает;

— роте второго эшелона — направление и порядок перемещения в ходе наступления, возможные рубежи ввода в бой, ближайшую задачу и направление дальнейшего наступления, средства усиления при вводе в бой; резерву — направление и порядок перемещений в ходе наступления, задачи, к выполнению которых быть готовым;

— приданным подразделениям артиллерии и минометной батарее — цели для уничтожения и подавления в период огневой подготовки атаки, с началом атаки и кого поддерживать, задачи по обеспечению ввода в бой второго эшелона и

отражению контратак противника, огневые позиции, маршрут и порядок выдвижения, время готовности к открытию огня, порядок перемещения в ходе боя;

— орудиям и танкам, выделенным для стрельбы прямой наводкой, — цели для поражения в период огневой подготовки атаки и с началом атаки, огневые позиции и время их занятия, порядок выдвижения и действия после выполнения задачи;

— гранатометному взводу — цели для уничтожения и подавления в период огневой подготовки атаки и с началом атаки, огневую позицию, маршрут и порядок выдвижения, направление стрельбы, время готовности к открытию огня, кого поддержать при атаке, задачи по обеспечению ввода в бой второго эшелона, прикрытию флангов, отражению контратак пехоты противника, место в боевом порядке батальона и порядок перемещения в ходе боя;

— противотанковому взводу — цели для уничтожения в период огневой подготовки атаки, огневую позицию, время и порядок ее занятия, место в боевом порядке батальона, направление и порядок перемещения в ходе боя, задачи, к выполнению которых быть готовым, и возможные рубежи развертывания;

— зенитному взводу — в каких направлениях вести разведку воздушного противника и какие подразделения прикрыть от ударов с воздуха при выдвижении, развертывании, атаке переднего края обороны противника и наступлении в глубине, место в колонне при выдвижении и в боевом порядке батальона, порядок перемещения в ходе боя, время и степени готовности;

— приданному инженерно-саперному подразделению — места и время проделывания проходов в заграждениях и устройства переходов через препятствия перед передним краем обороны противника, направление перемещения в ходе боя и порядок проделывания проходов в заграждениях противника в глубине его обороны.

При постановке задач **командир роты в боевом приказе** указывает:

— мотострелковым (танковым) взводам — средства усиления, объект атаки и направление дальнейшего наступления, рубеж перехода в атаку;

— приданному артиллерийскому подразделению — огневые задачи, время и порядок их выполнения, районы огневых позиций и порядок перемещения в ходе боя;

— пулеметному (противотанково-пулеметному) взводу и приданным огневым средствам — цели для поражения при атаке переднего края обороны противника, рубеж перехода в атаку, место в боевом порядке роты и порядок перемещения в ходе боя.

Маршрут выдвижения батальона (роты), рубеж (пункт) развертывания в ротные и взводные колонны, рубеж безопасного удаления, рубеж спешивания для мотострелковых рот (взводов), атакующих в пешем порядке, командир батальона (роты) указывает во втором пункте боевого приказа.

73. Взаимодействие командир батальона (роты) организует **по задачам, рубежам и времени.** Он обязан:

— установить порядок выдвижения и развертывания в боевой порядок танковых, мотострел-

ковых, пулеметных (противотанково-пулеметных) подразделений, а также порядок выдвижения и занятия огневых позиций штатными и приданными огневыми средствами (при наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником командир мотострелкового батальона (роты) определяет порядок занятия ротами (взводами) исходного положения для наступления, порядок пропуска танков через боевые порядки своих подразделений, а командир танкового батальона (роты) — порядок прохождения танков через позиции мотострелковых подразделений и ведения огня при переходе в атаку);

— определить время и порядок оснащения танков катковыми минными тралами, проделывания ими проходов в заграждениях перед передним краем обороны противника и в глубине; порядок проделывания проходов в заграждениях и устройства переходов через препятствия и способы их обозначения;

— согласовать порядок и способы атаки переднего края обороны противника танковыми и мотострелковыми подразделениями, ведения ими огня и преодоления заграждений и препятствий; при атаке в пешем порядке — уточнить порядок спешивания личного состава;

— согласовать действия мотострелковых и танковых рот (взводов) с огнем артиллерии и ударами авиации, с действиями гранатометного, противотанкового, пулеметного (противотанково-пулеметного) взводов и соседей по уничтожению противника в опорных пунктах на переднем крае, при бое в глубине обороны, особенно по уничтожению средств ядерного и хи-

мического нападения, противотанковых средств противника, и при отражении его контратак;

— указать цели, поражаемые в период огневой подготовки атаки орудиями и танками, выделенными для стрельбы прямой наводкой, а также гранатометным, противотанковым взводами, порядок открытия и ведения ими огня и поддержки наступающих подразделений при преодолении заграждений и препятствий перед передним краем обороны противника, при атаке и развитии наступления в глубине;

— уточнить, когда и какие разведывательные сведения добыть, место боевого разведывательного дозора (дозорного отделения, танка) в боевом порядке батальона (роты) при атаке противника, рубеж и время, с которого начать ведение разведки, направление или объект разведки, порядок поддержки огнем, поддержания связи и представления докладов;

— согласовать порядок перемещения второго эшелона (резерва) и обеспечения ввода его в бой, способы совместных действий с подразделениями первого эшелона по наращиванию усилий для разгрома противостоящего противника, а также по уничтожению оставшихся в тылу наступающих подразделений мелких групп противника и порядок переподчинения средств усиления;

— указать порядок перемещения в ходе боя приданной артиллерии, минометной батареи, гранатометного и противотанкового взводов, а также других штатных и приданных подразделений;

— определить порядок действий зенитного подразделения по прикрытию батальона от уда-

ров воздушного противника, а также порядок открытия и ведения огня танковыми, мотострелковыми и пулеметными подразделениями по его низколетящим целям, особенно вертолетам огневой поддержки и воздушным десантам в полете;

— сообщить сигналы оповещения, управления и взаимодействия, сигналы опознавания своих самолетов и вертолетов, а также способы обозначения своего положения.

При наступлении в направлении действий тактического воздушного десанта (десантно-штурмового подразделения) командир батальона (роты) указывает порядок соединения с ним, сигналы взаимного опознавания и радиоданные для связи.

Взаимодействие организуется наиболее полно на глубину ближайшей задачи батальона.

74. Подготовка батальона (роты) к наступлению заключается в проведении политической работы и подготовке личного состава к выполнению боевой задачи, в подготовке вооружения, боевой и другой техники к боевому применению, в пополнении запасов боеприпасов, горючего, иных материальных средств, а также в проведении других мероприятий.

75. Подготовка исходного района при наступлении с ходу заключается в инженерном оборудовании районов расположения подразделений, огневых позиций для зенитных и дежурных огневых средств, проведении мероприятий по маскировке. Кроме подготовки исходного района производится подготовка огневых позиций для минометной батареи, привлекаемой к огневой подготовке атаки, и огневых средств, выделенных для стрельбы прямой наводкой.

При наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником исходный район оборудуется с учетом построения боевого порядка. При этом особое внимание уделяется подготовке исходных положений для мотострелковых подразделений и выжидательных позиций для танковых подразделений при выдвижении их из глубины, позиций огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, районов расположения подразделений технического обеспечения и тыла, проведению мероприятий по маскировке. Оборудование исходного района осуществляется обычно ночью.

76. До начала выдвижения из занимаемого района командир батальона (роты) проверяет готовность рот (взводов) и приданных подразделений к наступлению, обеспеченность их всем необходимым для ведения боя, докладывает командиру полка (батальона) о готовности к выполнению боевой задачи и в назначенное время объявляет командирам рот (взводов) и приданных подразделений время начала огневой подготовки и нанесения ядерных ударов, а также время **(«Ч»)**.

3. Ведение наступления на обороняющегося противника с ходу

77. Выдвижение батальона (роты) к рубежу перехода в атаку начинается в установленное время или по команде (сигналу) старшего командира (начальника) и осуществляется с максимальной скоростью. Построение колонны батальона (роты) при выдвижении к рубежу перехода в атаку должно обеспечивать быстрое

развертывание его в предбоевой и боевой порядки. С этой целью роты в колонне батальона следуют со средствами усиления, а приданные мотострелковому батальону танки — в голове колонны. С рубежа (пункта) развертывания в ротные колонны они выходят на свои направления.

Зенитные подразделения обычно распределяются по колонне батальона.

Гранатометный и противотанковый взводы, если они не привлекаются к уничтожению противника в период огневой подготовки атаки, и второй эшелон (резерв) батальона до рубежа развертывания в ротные колонны выдвигаются за ротами первого эшелона в колонне батальона.

Приданная артиллерия и минометная батарея, привлекаемые к участию в огневой подготовке атаки, орудия и танки, выделенные для стрельбы прямой наводкой, установки противотанковых управляемых ракет, а также гранатометы выдвигаются и занимают подготовленные огневые позиции, как правило, в ночь перед наступлением, а когда это невозможно, — с началом артиллерийской подготовки атаки. Танки, предназначенные для оснащения катковыми минными тралами, выводятся в указанные им места в порядке, установленном старшим командиром (начальником).

При выдвижении к рубежу перехода в атаку все подразделения должны строго соблюдать правила маскировки.

В случае нанесения противником ядерных и химических ударов, а также массированных огневых ударов во время выдвижения к рубежу перехода в атаку подразделения батальона, со-

хранившие боеспособность, быстро выходят из района поражения и продолжают выполнять поставленную задачу.

Для замены подразделений, потерявших боеспособность, командир батальона использует второй эшелон или резерв.

При применении противником зажигательного оружия батальон (рота) быстро выходит из района пожара, тушит очаги огня на боевой и другой технике и продолжает выполнять поставленную задачу.

78. Во время огневой подготовки атаки артиллерийский дивизион (батарея), приданный батальону, минометная батарея, танки и орудия, выделенные для стрельбы прямой наводкой, уничтожают и подавляют живую силу и огневые средства противника на переднем крае и в ближайшей глубине его обороны. Инженерно-саперное подразделение в это время проделывает проходы в заграждениях противника.

Батальон (рота), выдвигаясь с максимально допустимой скоростью, последовательно развертывается с указанных рубежей (пунктов) в ротные и взводные колонны, а с подходом к рубежу перехода в атаку — в боевой порядок.

Атака начинается с выходом в установленное время танковых и мотострелковых подразделений в боевом порядке на рубеж перехода в атаку. С этого рубежа танковые и мотострелковые подразделения, взаимно поддерживая друг друга огнем, атакуют противника и стремительно продвигаются к переднему краю его обороны.

В том случае, когда мотострелковые подразделения атакуют на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), танки и боевые машины

пехоты преодолевают минные поля противника без свертывания боевых порядков, как правило, самостоятельно с помощью тралов, а боевая и другая техника, не имеющая тралов, — по проделанным проходам.

При атаке мотострелковых подразделений в пешем порядке боевые машины пехоты (бронетранспортеры) с подходом к рубежу спешивания увеличивают скорость и догоняют танки. С выходом их на этот рубеж личный состав мотострелковых подразделений по команде командиров рот быстро спешивается, на ходу развертывается в цепь и вслед за танками по их колеям и по проделанным проходам преодолевает минные поля противника.

Боевые машины пехоты, имеющие тралы, продолжают атаку, преодолевая минные поля самостоятельно. Боевые машины пехоты, не имеющие тралов, и бронетранспортеры, преодолев минные поля по проходам, догоняют свои подразделения и огнем своего оружия поддерживают их атаку.

Преодоление минных полей танковыми и мотострелковыми подразделениями осуществляется под прикрытием огня артиллерии, а также противотанкового, гранатометного взводов батальона и пулеметного (противотанково-пулеметного) взвода роты.

Мотострелковые подразделения при атаке как на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), так и в пешем порядке двигаются как можно ближе к танкам, с тем чтобы обеспечить тесное огневое взаимодействие с ними и не дать возможности противнику отсечь себя от танков.

С подходом танковых и мотострелковых подразделений к рубежу безопасного удаления от разрывов своих снарядов и мин (гранат) артиллерия (гранатометы) по команде (сигналу) командира батальона переносит огонь в глубину. Безопасным удалением для мотострелковых подразделений, атакующих в пешем порядке, считается **400 м** (от разрывов гранат — **200 м**), а на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) — **300 м**; для танковых подразделений — **200 м.**

В точно установленное время **(«Ч»)** танковые и мотострелковые подразделения стремительно врываются на передний край обороны противника, уничтожают его живую силу и огневые средства, овладевают опорными пунктами и безостановочно продолжают атаку в глубину.

79. С началом атаки приданный артиллерийский дивизион (батарея) и минометная батарея непрерывно подавляют и уничтожают противника, препятствующего наступлению танковых и мотострелковых подразделений, по команде (сигналу) командира батальона или самостоятельно переносят огонь по вновь выявленным целям, особенно противотанковым, обеспечивая непрерывную огневую поддержку атаки. При проведении артиллерийской поддержки атаки методами последовательного сосредоточения огня, сосредоточенного огня и огня по отдельным целям команды на вызов и перенос огня, кроме команды на начало огневой поддержки атаки, может подавать командир батальона.

Перемещение батальонной и приданной артиллерии производится по распоряжению ко-

мандира батальона. Оно начинается после овладения ротами первого эшелона взводными опорными пунктами на переднем крае обороны противника и осуществляется от рубежа к рубежу за ротами первого эшелона.

Гранатометный взвод действует, как правило, за боевыми порядками рот первого эшелона на удалении **до 300 м**, а также в промежутках между ними или на одном из флангов батальона. При необходимости он может выдвигаться непосредственно в боевой порядок мотострелковых подразделений. Взвод с гранатометами, установленными на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), действует обычно в боевых порядках мотострелковых подразделений. Поддержку атаки мотострелковых подразделений гранатометный взвод осуществляет огнем гранатометов и боевых машин пехоты (бронетранспортеров) с последовательно занимаемых огневых позиций. Огнем из гранатометов уничтожаются и подавляются в основном открытая живая сила и огневые средства противника, препятствующие продвижению мотострелковых рот.

Пулеметный (противотанково-пулеметный) взвод наступает обычно в боевых порядках мотострелковых взводов, в промежутках между ними или на одном из флангов роты. Взвод огнем пулеметов с ходу (на ходу) или с коротких остановок и с места уничтожает и подавляет живую силу и огневые средства противника, а противотанковыми управляемыми ракетами с последовательно занимаемых огневых позиций — его танки и другие бронированные цели, препятствующие наступлению роты.

Зенитный взвод, действуя обычно за мото-

стрелковыми ротами первого эшелона на удалении **до 200 м**, ведет непрерывную разведку воздушного противника и огнем в движении или с коротких остановок прикрывает атакующие подразделения от ударов с воздуха.

Противотанковый взвод перемещается обычно за одной из рот первого эшелона в готовности к отражению контратак танков противника и решению других задач, поставленных командиром батальона.

Отделение приданных огнеметов наступает в боевом порядке роты, ведя огонь по команде командира роты или самостоятельно.

Командно-наблюдательный пункт батальона перемещается за ротами первого эшелона на удалении **не более 300 м**, а роты —**200 м.** При наступлении мотострелковых подразделений в пешем порядке командир мотострелковой роты, как правило, спешивается.

80. Батальон (рота), действующий на направлении ядерного удара, нанесенного по опорному пункту на переднем крае обороны противника, и когда противник не оказывает организованного сопротивления, в боевой порядок может не развертываться и продолжать наступление в предбоевом порядке. При необходимости для уничтожения оставшегося противника отдельные подразделения могут развертываться в боевой порядок. Танковые и мотострелковые подразделения смело вырываются вперед, атакой с ходу уничтожают выдвигающиеся резервы, средства ядерного и химического нападения противника, артиллерию, пункты управления и создают условия для его окружения и уничтожения.

Для ведения разведки противника и местности от батальона высылается боевой разведывательный дозор.

81. Бой в глубине обороны противника характеризуется неравномерностью продвижения подразделений батальона и развивается в сложной и быстроменяющейся обстановке. Командир батальона (роты) должен внимательно наблюдать за ходом боя, управлять огнем всех средств и своевременно поддерживать подразделения, достигшие наибольшего успеха, умело использовать их успех для маневра и внезапной атаки во фланг и тыл опорным пунктам противника другими подразделениями.

После уничтожения противника в районах обороны батальонов первого эшелона батальон (рота), используя промежутки и бреши в боевом порядке противника, результаты огня артиллерии и своих огневых средств, а также удары авиации, продолжает стремительно развивать наступление в глубину. От батальона, а иногда и от роты вперед высылается боевой разведывательный дозор. Личный состав мотострелковых подразделений, действовавший в пешем порядке, производит посадку в боевые машины пехоты (бронетранспортеры, десантом на танки). По командам командиров рот, взводов боевые машины пехоты (бронетранспортеры) догоняют свои подразделения, замедляют движение или делают короткую остановку. Личный состав быстро производит посадку в машины и изготавливается к ведению огня через бойницы.

На труднодоступных для танков участках местности мотострелковые подразделения могут

обгонять танки и наступать под прикрытием их огня и огня боевых машин пехоты (бронетранспортеров). По мере преодоления этих участков танки вновь опережают мотострелковые подразделения и продолжают наступление.

Заграждения и препятствия в ходе боя подразделения батальона обходят или преодолевают по проходам, проделываемым инженерно-саперными подразделениями и танками, оснащенными навесным оборудованием. При необходимости для проделывания проходов в заграждениях создаются группы разграждения.

82. Второй эшелон (резерв) батальона скрытно перемещается за подразделениями первого эшелона на удалении **1,5—2 км** в готовности к развитию успеха, расширению прорыва в сторону фланга и отражению контратак, к замене подразделений первого эшелона, а также к уничтожению мелких групп противника, оставшихся в тылу наступающих подразделений.

Второй эшелон (резерв) батальона вводится в бой в промежуток между ротами или из-за фланга одной из рот первого эшелона, а иногда и перекатами через их боевые порядки. При вводе его в бой командир батальона уточняет (резерву указывает) последние данные о противнике; положение подразделений первого эшелона батальона; рубеж ввода в бой и время выхода на него; ближайшую задачу и направление дальнейшего наступления; средства усиления, места и время их прибытия; задачи штатной и приданной артиллерии, порядок поддержки огнем и взаимодействия с подразделениями первого эшелона и соседями.

Командир роты (взвода), составляющей второй эшелон (резерв), на ходу уточняет (ставит) боевые задачи взводам (отделениям, танкам). При этом на местности он указывает положение противника и его огневых средств, рубеж ввода в бой, объект атаки и направление дальнейшего наступления и организует взаимодействие.

На рубеж ввода в бой второй эшелон (резерв) батальона выдвигается в предбоевом порядке с максимальной скоростью. С подходом к рубежу ввода в бой он быстро развертывается в боевой порядок, ведя огонь из всех видов оружия, с ходу стремительно атакует противника и выполняет поставленную задачу.

Ввод в бой второго эшелона (резерва) батальона осуществляется под прикрытием огня артиллерии, противотанкового и гранатометного взводов.

С вводом в бой второго эшелона (резерва) командир батальона создает (восстанавливает) резерв.

83. Для отражения контратаки превосходящих сил противника танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) занимают огневые позиции за ближайшими укрытиями, личный состав мотострелковых подразделений при наступлении на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) спешивается и занимает позиции, обеспечивающие выгодные условия для уничтожения противника и взаимодействия с танками. Противотанковый взвод (отделение) занимает огневую позицию на выгодном рубеже танкоопасного направления, обычно в промежутках или на флангах мотострелковых рот

(взводов). Гранатометный и пулеметный (противотанково-пулеметный) взводы (отделения) занимают огневые позиции, как правило, в боевых порядках мотострелковых рот на направлениях действий наибольшего количества пехоты противника. Своим огнем они отсекают пехоту противника от танков и уничтожают ее. Батальон (рота) начинает поражать противника сосредоточенным огнем подразделений и всех огневых средств на предельной дальности. С подходом противника сила и интенсивность огня возрастают и доводятся до наивысшего напряжения.

Минометная батарея занимает огневые позиции как можно ближе к ротам первого эшелона и уничтожает цели, указанные ей командиром батальона. Приданная батальону артиллерия может привлекаться для уничтожения танков и других бронированных целей противника огнем прямой наводкой.

Отразив контратаку противника, батальон самостоятельно или во взаимодействии с соседними подразделениями решительной атакой завершает его уничтожение.

Если противник контратакует равными или меньшими силами, батальон (рота) уничтожает его огнем артиллерии, противотанкового, гранатометного, пулеметного (противотанково-пулеметного) взводов и стремительной атакой рот (взводов) с ходу.

84. При отходе противника командир батальона (роты) уточняет задачу боевому разведывательному дозору и при необходимости высылает дополнительно подразделения для ведения разведки, ставит задачи подразделениям на пре-

следование. О переходе к преследованию он докладывает командиру полка (батальона) и сообщает соседям.

Используя высокую проходимость танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров), батальон (рота) стремительно обходит отходящего противника по параллельным маршрутам, выходит на пути его отхода и решительной атакой во взаимодействии с подразделениями, действующими с других направлений, уничтожает его.

При невозможности преследования противника по маршрутам, параллельным направлению его отхода, батальон (рота) решительными действиями уничтожает подразделения прикрытия, прорывается к основным силам противника и во взаимодействии с соседями атакует их с ходу.

Встретившиеся в ходе преследования опорные пункты и засады батальон (рота), как правило, обходит и уничтожает обороняющегося в них противника атакой с тыла.

Батальон (рота) при преследовании может действовать в боевом, предбоевом или походном порядке.

85. При успешном развитии наступления батальон в зависимости от обстановки может быть назначен в передовой или рейдовый отряд.

Передовой отряд высылается для захвата важных рубежей и объектов в глубине обороны противника, переправ через водные преграды и выполнения других задач. Командир батальона с получением боевой задачи немедленно высылает в направлении действий боевой разведывательный дозор. Передовой отряд, используя разрывы в боевом порядке и результаты

ядерного и огневого поражения противника, быстро выдвигается в указанном направлении, обходит встретившиеся на пути отдельные опорные пункты, а при невозможности обойти их уничтожает противника атакой с ходу, стремительно захватывает указанный рубеж и удерживает его до подхода главных сил. Артиллерийские подразделения, приданные батальону, при подходе передового отряда к указанному рубежу (объекту) по приказу командира батальона занимают огневые позиции, подавляют и уничтожают противника в опорных пунктах, прикрывают развертывание и поддерживают наступление батальона. При отсутствии противника на указанном рубеже батальон с разрешения командира полка продолжает продвижение вперед, упреждая противника в захвате следующих рубежей. При обнаружении средств ядерного и химического нападения командир батальона, не прекращая выполнения поставленной боевой задачи, принимает меры к немедленному их уничтожению.

Рейдовый отряд высылается для уничтожения или захвата в глубине обороны противника одного-двух важных объектов (батареи оперативно-тактических, тактических ракет, артиллерийского дивизиона, аэродрома тактической авиации, командного пункта дивизии, мостовой переправы и других объектов). С получением боевой задачи командир батальона для разведки противника, охраняющего объект, и объекта, а также прилегающей к нему местности высылает боевой разведывательный дозор. Рейдовый отряд, умело используя открытые фланги, промежутки и слабые места в обороне противника,

быстро и скрытно выходит к намеченному объекту и внезапной атакой с ходу, обычно с разных направлений, уничтожает подразделения прикрытия и охранения, а затем прорывается к объекту и уничтожает или захватывает его. При этом в первую очередь огнем артиллерии и атакой танковых и мотострелковых подразделений уничтожаются или выводятся из строя наиболее важные элементы объекта (ракеты на стартовых позициях или на пусковых установках, самолеты и вертолеты на аэродромах и посадочных площадках, радиолокационные станции, пункты управления). Уничтожив объект, батальон быстро и скрытно выходит к очередному объекту или в район сбора, где получает новую задачу, или присоединяется к главным силам. Выдвижение рейдового отряда к объектам противника обычно совершается в походном или предбоевом порядке под прикрытием походного охранения. В боевой порядок батальон развертывается только для разгрома подразделений прикрытия и охранения и уничтожения (захвата, вывода из строя) объектов противника.

86. В ходе наступления батальон (рота) может действовать в **специальном отряде**, высылаемом для уничтожения средств ядерного и химического нападения противника.

Получив задачу на действия в специальном отряде, батальон (рота) высылает разведку и, используя разрывы, промежутки и бреши в боевом порядке противника, а также открытые фланги, быстро и скрытно выходит в назначенный район, решительной атакой, обычно с разных направлений, уничтожает подразделения

прикрытия, захватывает и приводит в негодность его пусковые установки (орудия) и ракеты (боеприпасы). После уничтожения средств ядерного и химического нападения специальный отряд выполняет новую боевую задачу или выходит в район действий своих подразделений.

87. Батальон, находящийся во втором эшелоне или в резерве полка, перемещается за первым эшелоном на указанном ему удалении в колонне или в предбоевом порядке. Получив боевую задачу, командир батальона высылает разведку, сообщает командирам подразделений последние данные о противнике, положение батальонов первого эшелона, указывает рубеж ввода в бой, уточняет задачи огневым средствам на подавление противника, боевые задачи ротам и организует взаимодействие.

К рубежу ввода в бой батальон выдвигается с максимальной скоростью, с ходу развертывается в боевой порядок и при поддержке огня артиллерии развивает стремительное наступление.

88. Командир танкового (мотострелкового) батальона при использовании подразделений батальона для усиления мотострелковых (танковых) подразделений находится по указанию командира полка на командно-наблюдательном пункте мотострелкового (танкового) батальона, наступающего на направлении главного удара, или на командном пункте полка. Он обязан: организовать подготовку батальона к выполнению поставленной задачи; обеспечить своевременное прибытие танковых (мотострелковых) подразделений в указанные им районы и подготовку их к наступлению; во время наступления знать

обстановку, состояние подразделений, организовать бесперебойное их пополнение боеприпасами, горючим, а также восстановление вышедших из строя машин и быть готовым по указанию командира полка быстро собрать батальон для выполнения боевой задачи в полном составе.

Командир мотострелкового батальона в том случае, когда в его непосредственном подчинении остаются артиллерийские и зенитные подразделения, лично управляет их действиями, обеспечивая непрерывную поддержку и прикрытие мотострелковых подразделений, действующих с танковым батальоном на направлении главного удара полка.

Командир танковой роты, приданной мотострелковому батальону, при прорыве обороны противника находится вместе с командиром мотострелкового батальона или вблизи него и в последующем перемещается непосредственно за боевым порядком своей роты.

Командир мотострелковой роты, приданной танковому батальону, как правило, находится на командно-наблюдательном пункте командира танкового батальона. Иногда он может перемещаться за основными силами своей роты.

89. Пункт технического наблюдения, ремонтно-эвакуационная (ремонтная) группа батальона, медицинский пункт батальона и пункты технического наблюдения рот перемещаются за боевыми порядками рот первого эшелона, а пункт боевого питания батальона, заправочный и продовольственный пункты — за вторым эшелоном (резервом) батальона.

4. Ведение наступления из положения непосредственного соприкосновения с противником

90. Мотострелковый батальон (рота) исходный район (исходное положение) для наступления, а танковый батальон (рота) после выдвижения из глубины выжидательную позицию занимают в ночное время или в других условиях ограниченной видимости с соблюдением мер маскировки.

В исходное положение мотострелковые подразделения выходят по скрытым путям и ходам сообщения. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры), используя складки местности и естественные укрытия, занимают огневые позиции (автомобили — укрытые места) обычно за своими подразделениями в готовности к поддержке их огнем и быстрому выходу к ним для посадки личного состава.

91. Перед нанесением ядерных ударов по опорным пунктам на переднем крае обороны противника личный состав подразделений, в том числе наблюдатели, занимает укрытия, а при нахождении в танках и боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) закрывает люки, бойницы, жалюзи, смотровые щели, оптические приборы и приводит в действие систему защиты от оружия массового поражения. После ядерного удара личный состав по команде (сигналу) командира батальона (роты) выходит из укрытий и изготавливается к атаке.

Командир батальона (роты) в ходе огневой подготовки атаки наблюдает за результатами огня, ставит задачи огневым средствам на унич-

тожение уцелевших и вновь выявленных целей противника, контролирует своевременность выдвижения приданных (взаимодействующих) танков и докладывает командиру полка (батальона) о готовности батальона (роты) к атаке.

92. Танковый батальон, предназначенный для наступления в первом эшелоне, а также танковые роты, приданные мотострелковым батальонам и занимающие выжидательные позиции, начинают выдвижение к рубежу перехода в атаку во время огневой подготовки атаки по установленной команде (сигналу), которая подается с учетом их удаления и возможной скорости движения и с таким расчетом, чтобы обеспечить выход танков на передний край обороны противника одновременно с мотострелковыми подразделениями в установленное время **(«Ч»).**

Командир батальона по указанию командира полка может выдвинуть часть танков на подготовленные огневые позиции для стрельбы прямой наводкой в целях уничтожения наблюдаемых огневых средств противника, прежде всего противотанковых.

По мере подхода к рубежу перехода в атаку танковые подразделения последовательно развертываются во взводные колонны, а затем в боевой порядок и, продолжая движение с максимально допустимой скоростью, переходят в атаку, уничтожая противника огнем с ходу.

Танки, выделенные для стрельбы прямой наводкой, занимают места в боевом порядке своих подразделений.

93. При атаке на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) мотострелковые и пуле-

метные (противотанково-пулеметные) подразделения посадку личного состава в боевые машины пехоты (бронетранспортеры) осуществляют во время огневой подготовки атаки, обычно до подхода танков к их исходному положению для наступления. При этом боевые машины пехоты (бронетранспортеры), располагающиеся позади своих подразделений, по команде (сигналу) командира батальона (роты) выходят из окопов, скрытно подходят к своим подразделениям и, используя складки местности, делают остановку для посадки личного состава. Личный состав по команде своих командиров быстро производит посадку в машины и изготавливается для атаки. С выходом танков к исходному положению мотострелковых рот первого эшелона они одновременно с ними переходят в атаку.

Для атаки мотострелкового батальона (роты) в пешем порядке при подходе танков к исходному положению мотострелковых рот первого эшелона командиры рот подают команду «Приготовиться к атаке», а после прохождения танками исходного положения — «В атаку — вперед», по которой личный состав выскакивает из траншей (окопов) и вслед за танками атакует противника. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) атакуют противника за своими подразделениями. При значительном удалении переднего края обороны противника от исходного положения мотострелковые и пулеметные (противотанково-пулеметные) подразделения в зависимости от обстановки могут переходить в атаку на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), а затем спешиваться.

Артиллерия с началом атаки переходит к артиллерийской поддержке атаки. Орудия, выделенные для стрельбы прямой наводкой, установки противотанковых управляемых ракет, гранатометы и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) продолжают уничтожать уцелевшие и вновь выявленные цели противника огнем в промежутки между своими подразделениями и из-за их флангов.

Танковые и мотострелковые подразделения под прикрытием огня артиллерии и других огневых средств преодолевают заграждения, в установленное время **(«Ч»)** врываются на передний край обороны противника и огнем всех средств уничтожают его.

94. Атаку переднего края обороны противника и развитие наступления в глубину батальон (рота) осуществляет так же, как и при наступлении с ходу.

95. При наступлении на **укрепленный район** мотострелковый батальон может действовать в качестве штурмового отряда. Для уничтожения противника или блокирования его в долговременных огневых и других важных сооружениях в батальоне создаются штурмовые группы, в состав которых входят до мотострелковой роты, танки, орудия, преимущественно самоходные, минометы, установки противотанковых управляемых ракет, гранатометы, пулеметы, огнеметы и до инженерно-саперного взвода. Штурмовые группы обычно делятся на подгруппы: огневую, разграждения (подрыва) и захвата.

Штурмовому отряду (группе) указываются ближайшая задача и направление дальнейшего наступления.

Ближайшая задача штурмового отряда обычно заключается в захвате и уничтожении долговременных огневых и других важных сооружений на глубину первой позиции обороны противника. Направление дальнейшего наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивался захват и уничтожение огневых и других сооружений противника на его второй позиции.

Ближайшая задача штурмовой группы заключается в захвате или уничтожении долговременного огневого или другого важного сооружения на направлении наступления.

Направление дальнейшего наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивался захват и уничтожение следующего огневого или другого сооружения противника.

96. Штурмовой отряд (группа), предназначенный для блокирования и уничтожения сооружений, расположенных на переднем крае обороны противника, занимает исходное положение в непосредственной близости от них.

Атака укрепленного района начинается одновременно штурмовым отрядом (группой), танковыми и мотострелковыми подразделениями первого эшелона.

Штурмовой отряд (группа) блокирует и уничтожает уцелевшие после огневой подготовки атаки и вновь выявленные долговременные огневые сооружения. Танковые и мотострелковые подразделения первого эшелона смело прорываются в промежутки между этими сооружениями и, не задерживаясь, продвигаются в глубину обороны противника, а частью сил совместно со штурмовыми группами уничтожают его группы деблокирования.

5. Форсирование водных преград

97. Форсирование водных преград осуществляется, как правило, **с ходу.** Если форсирование водной преграды с ходу не удалось или если этого требуют условия обстановки, оно осуществляется **с развертыванием главных сил полка у водной преграды после дополнительной подготовки в короткие сроки.**

Батальон (рота) форсирует водную преграду обычно в составе главных сил полка (батальона), а при действиях в передовом (рейдовом) отряде или авангарде (головной походной заставе) — самостоятельно.

Во всех случаях форсирование водных преград требует тщательной подготовки и проведения мероприятий в целях недопущения скопления личного состава и техники на переправах, а также строгого соблюдения мер безопасности.

98. Батальону, действующему в составе главных сил полка, при форсировании водной преграды назначается участок форсирования, включающий основные и запасные переправы, а при форсировании с развертыванием главных сил полка у водной преграды — и исходный район для форсирования непосредственно у водной преграды или на удалении, указанном старшим командиром (начальником).

На участке форсирования организуются десантные и паромные переправы, переправы танков вброд или под водой. Количество и виды переправ определяются исходя из наличия переправочных средств, характера водной преграды и установленного порядка переправы войск.

Для организованного форсирования водной

преграды батальону (роте), кроме того, назначаются исходный рубеж для форсирования на удалении **1—2 км**, а при занятии исходного района для форсирования непосредственно у водной преграды — на удалении **100—300 м** от уреза воды; район посадки (погрузки) на переправочно-десантные средства и район герметизации танков в укрытых местах — на удалении **5—6 км** от водной преграды, а при занятии исходного района для форсирования непосредственно у водной преграды — и ближе.

Роте при этом указывается также переправа, по которой она преодолевает водную преграду.

Батальону (роте), действующему в передовом (рейдовом) отряде или авангарде (головной походной заставе), назначается участок форсирования (переправа) и указывается боевая задача на противоположном берегу.

99. Командир батальона (роты), организуя форсирование водной преграды, должен заблаговременно организовать разведку водной преграды, принять решение на форсирование и поставить задачи подразделениям.

Для разведки водной преграды к намечаемым местам переправ высылаются боевой разведывательный дозор или дозорные отделения (танки). Ведя разведку противника и местности, они устанавливают наличие и состояние мостовых переправ и бродов, наиболее удобные места для оборудования десантных, паромных переправ и переправ танков вброд и под водой. На основании данных разведки командир батальона уточняет места переправ и порядок использования приданных переправочных средств.

100. В решении на форсирование командир батальона (роты) кроме вопросов, предусматриваемых при организации наступления, определяет: способы разгрома противника на подступах к водной преграде и на противоположном берегу, места и виды основных и запасных переправ, распределение переправочных средств, маршрут и порядок выдвижения к водной преграде, порядок подготовки техники, а также последовательность переправы подразделений.

101. При постановке задач на наступление с форсированием водной преграды командир батальона (роты) в боевом приказе дополнительно указывает:

— ротам (взводам) — задачи при подходе к водной преграде, во время форсирования и на противоположном берегу, места основных и запасных переправ, район герметизации танков, места посадки личного состава и погрузки боевой техники на самоходные переправочно-десантные средства, исходный рубеж для форсирования и время его прохождения;

— огневым средствам — задачи по поддержке подразделений при форсировании водной преграды и бое на противоположном берегу, а также огневые позиции штатной и приданной артиллерии, время готовности к открытию огня и порядок переправы;

— зенитному подразделению — задачи по прикрытию подразделений от ударов воздушного противника при выходе к водной преграде, в ходе форсирования, при бое на противоположном берегу, а также огневые позиции, время готовности к открытию огня и порядок переправы;

— приданным подразделениям инженерных войск — задачи по инженерной разведке мест переправ, оборудованию и содержанию переправ, подготовке путей выдвижения к ним, а также места переправочно-десантных средств при выдвижении к водной преграде.

102. К водной преграде батальон (рота) выдвигается с максимальной скоростью в готовности к форсированию ее с ходу.

Подготовка плавающих боевых машин к форсированию производится до выхода к водной преграде. При этом особое внимание обращается на плотность закрытия люков, бойниц, дверей, а также на исправность водооткачивающих насосов, наличие и плотность закрытия водосливных пробок. Личный состав, находящийся в машинах, надевает спасательные жилеты.

Подготовка танков для переправы под водой производится также во время выдвижения их к водной преграде и завершается в районе герметизации.

103. Батальон, действующий в передовом отряде, не ввязываясь в бой за отдельные опорные пункты противника на подступах к водной преграде, стремительно выходит к ней, захватывает мосты, переправы и выгодные для форсирования участки водной преграды. Используя удары авиации и огонь артиллерии, он по захваченным мостам, на плавающих боевых машинах и переправочно-десантных средствах форсирует водную преграду, захватывает плацдарм на противоположном берегу и удерживает его до подхода главных сил. Если на направлении его действий высажен тактический воздушный десант или десантно-штурмовое под-

разделение, то батальон быстро соединяется с ним и выполняет поставленную задачу во взаимодействии с десантом.

Батальон, действующий в рейдовом отряде, водную преграду на пути выдвижения его к объекту форсирует по имеющимся (захваченным) бродам, мостам и другим переправам на штатных и приданных средствах.

Батальон (рота), действующий в авангарде (головной походной заставе), уничтожает противника, прикрывающего подступы к водной преграде, выходит к ней, при благоприятных условиях с ходу форсирует и развивает наступление на противоположном берегу. Если форсировать водную преграду с ходу не удалось, авангард (головная походная застава) своим огнем наносит поражение противнику и обеспечивает ее форсирование главными силами.

Артиллерия, часть танков, установки противотанковых управляемых ракет и гранатометы с выходом к водной преграде занимают огневые позиции, поражают противника и поддерживают форсирование и бой подразделений на противоположном берегу.

Мотострелковые подразделения, используя результаты огня артиллерии, танков, установок противотанковых управляемых ракет и гранатометов, под прикрытием дымов и аэрозолей на плавающих боевых машинах и переправочно-десантных средствах форсируют водную преграду, уничтожая противника огнем всех средств на плаву, и овладевают противоположным берегом.

Началом форсирования **(«Ч»)** считается мо-

мент отвала подразделений первого эшелона от своего берега.

Подразделения, назначенные для переправы на самоходных переправочно-десантных средствах первым рейсом, погрузку боевой техники и посадку личного состава производят в укрытых местах, откуда стремительно выходят к водной преграде и с ходу переправляются на противоположный берег. Погрузка боевой техники и посадка личного состава последующих рейсов производятся на водной преграде.

Танки при форсировании водной преграды используют броды, мосты, паромы или переправляются под водой. Переправа танков под водой обычно осуществляется после овладения мотострелковыми подразделениями противоположным берегом и тщательной разведки водной преграды. Преодолев водную преграду, танковые подразделения стремительно выходят на свои направления и выполняют поставленные задачи.

Приданный батальону артиллерийский дивизион (батарея), а также его минометная батарея, гранатометный, противотанковый и зенитный взводы обычно переправляются на плавающих машинах и переправочно-десантных средствах с таким расчетом, чтобы обеспечивалась непрерывность поддержки и прикрытия наступления батальона на противоположном берегу. При этом в первую очередь переправляются противотанковые средства и самоходная артиллерия.

Подразделения инженерных войск, приданные батальону, ведут инженерную разведку водной преграды, оборудуют, маскируют и содер-

жат переправы и пути подхода к ним, проделывают проходы в инженерных заграждениях на берегах и в воде, организуют и несут комендантскую службу на переправах.

Подразделения технического обеспечения и тыла батальона переправляются на переправочно-десантных средствах или паромах за артиллерийскими и зенитными подразделениями.

Батальон, действующий в составе главных сил полка, используя успех передового отряда (авангарда) и тактического воздушного десанта, по захваченным ими переправам или на переправочно-десантных средствах (мотострелковый батальон, кроме того, на боевых машинах пехоты, бронетранспортерах, а танковый батальон под водой) безостановочно по мере подхода к водной преграде форсирует ее, с ходу атакует противника, расширяет плацдарм, стремительно развивает наступление в глубину и во взаимодействии с другими подразделениями полка уничтожает противника.

Батальон, выполняющий боевую задачу на участке, где передовой отряд (авангард) не действует, форсирует водную преграду с ходу обычно после огневой подготовки форсирования и атаки и при поддержке огнем орудий и танков, выделенных для стрельбы прямой наводкой со своего берега.

104. При форсировании с развертыванием главных сил непосредственно у водной преграды батальон (рота), действующий в составе первого эшелона главных сил полка, посадку в боевые машины пехоты (бронетранспортеры), на самоходные переправочно-десантные средства производит в укрытых местах и выдвигается

к водной преграде во время огневой подготовки форсирования и атаки. Сигнал о начале выдвижения командир батальона подает, исходя из установленного времени начала форсирования («Ч») и времени, необходимого для преодоления расстояния от места посадки до уреза воды. Подразделения стремительно выдвигаются к водной преграде и в установленное время при поддержке огня артиллерии и других средств форсируют ее и безостановочно развивают наступление в глубину обороны противника.

105. В зимних условиях форсирование водных преград может осуществляться по ледяным переправам. Если толщина льда не позволяет танкам, боевым машинам пехоты (бронетранспортерам) и другой тяжелой технике преодолеть водную преграду по льду, то сначала ее форсируют мотострелковые подразделения в пешем порядке. Техника переправляется на противоположный берег после усиления льда или по паромным, десантным и мостовым переправам, оборудованным в майнах, а также по мостам. Танки, кроме того, при благоприятных условиях могут преодолевать водную преграду по глубоким бродам, а иногда и под водой.

В период интенсивного ледохода водные преграды преодолеваются, как правило, по захваченным мостам и переброской подразделений по воздуху.

6. Наступление ночью

106. Наступление ночью может начаться с прорыва полком обороны противника или явиться продолжением дневных действий.

Направления наступления выбираются на местности с наименьшим количеством естественных препятствий и хорошо видимыми в темное время ориентирами. Эти направления должны выводить к намеченным объектам кратчайшим путем и исключать необходимость сложного маневра.

Батальону (роте) при наступлении ночью указывается такая же по глубине боевая задача, как и при наступлении днем. Батальону может дополнительно указываться рубеж, которым он должен овладеть к рассвету.

Подготовка к наступлению ночью проводится в светлое время суток. Командир батальона (роты), организуя наступление ночью, кроме общих вопросов организации боя указывает командирам рот (взводов) видимые ночью ориентиры, азимут направления наступления и назначает направляющую роту (взвод); определяет порядок обозначения своих подразделений, применения приборов ночного видения и радиолокационных станций ближней разведки; уточняет порядок освещения местности и объектов атаки, постановки световых ориентиров (створов) для обозначения направления наступления огнем артиллерии и другими средствами, порядок обозначения рубежей, достигнутых подразделениями, их флангов и маршрутов выдвижения. Кроме того, он предусматривает мероприятия по защите личного состава от светового излучения ядерных взрывов и организует обеспечение подразделений средствами освещения и сигнальными средствами, трассирующими снарядами и патронами с трассирующими пулями.

Освещение местности и объектов перед фронтом наступления батальона (роты) осуществляется осветительными авиационными бомбами, артиллерийскими снарядами, минами и осветительными патронами, а обозначение своих подразделений — световыми сигналами, невидимыми со стороны противника, и сигнальными патронами.

Для постановки световых ориентиров (створов) и освещения объектов (целей) в глубине обороны противника может привлекаться штатная и приданная батальону (роте) артиллерия, а также могут использоваться очаги пожаров, создаваемые в расположении противника.

Для защиты от светового излучения ядерных взрывов используются защитные свойства боевой техники. Личный состав ведет бой в специальных защитных очках. Оптические приборы, приборы ночного видения и стекла кабин подготавливаются для ослабления воздействия светового импульса.

107. Мотострелковый батальон (рота) наступает ночью обычно в пешем порядке в тесном взаимодействии с приданными ему танками. При этом танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры) действуют, как правило, в цепи мотострелковых подразделений.

Наступление ночью начинается, как правило, после огневой подготовки атаки, в ходе которой огневые средства, выделенные для стрельбы прямой наводкой, ведут огонь, широко используя приборы ночного видения и средства освещения местности. Иногда в целях достижения

внезапности наступление может начинаться без огневой подготовки атаки.

Направление наступления в ходе боя обозначается световыми ориентирами (створами).

С началом атаки артиллерийские и минометные батареи переподчиняются ротам. Гранатометный взвод обычно придается мотострелковым ротам, а пулеметный (противотанково-пулеметный) — мотострелковым взводам.

При атаке переднего края обороны противника и развитии наступления батальон (рота) должен точно выдерживать указанное ему направление, установленным порядком обозначать свое положение на достигнутых рубежах, принимать меры по обеспечению безопасности при преодолении труднопроходимых участков, умело использовать средства освещения местности, а для ослепления приборов ночного видения противника — дымы и аэрозоли.

В ходе наступления командир батальона (роты) особое внимание уделяет ведению разведки и обеспечению флангов.

108. При переходе от ночных действий к дневным командир батальона (роты) еще до рассвета организует разведку с целью не допустить внезапных контратак противника, уточняет боевые задачи подразделениям, подтягивает артиллерию, усиливает противовоздушную оборону, принимает меры к обеспечению флангов, закреплению на важных рубежах, пополнению запасов материальных средств, а также по рассредоточению подразделений и приведению их в готовность к отражению контратак.

7. Мотострелковый батальон (рота) в тактическом воздушном десанте

109. Мотострелковый батальон (рота), действующий в тактическом воздушном десанте, высаживается с вертолетов в тыл противника в целях захвата важных рубежей, переправ и участков, удобных для форсирования водных преград, проходов и перевалов в горах, других объектов и удержания их до подхода своих войск, уничтожения средств ядерного и химического нападения и пунктов управления противника, а также в целях нанесения ударов по подходящим резервам или по отходящим группировкам противника с тыла.

Тактическому воздушному десанту назначаются исходный район для десантирования, полоса пролета, основной и запасный районы десантирования.

Исходный район для десантирования включает основные и запасные посадочные площадки для вертолетов, а также районы ожидания подразделений.

Район десантирования включает одну или несколько площадок приземления.

110. Командир батальона (роты), получив задачу, уясняет ее, оценивает обстановку, принимает решение, производит расчет на посадку в вертолеты, отдает боевой приказ, организует взаимодействие и подготовку подразделений к предстоящим действиям.

При оценке обстановки командир батальона (роты) дополнительно изучает возможный характер действий противника в полосе пролета и в районе десантирования, рубежи (объекты),

подлежащие захвату (уничтожению), характер их обороны (охраны), наличие и состояние площадок приземления в районе десантирования.

В решении командир батальона (роты) определяет: какого противника и каким способом уничтожить; объекты или районы, на захвате и удержании которых необходимо сосредоточить основные усилия десанта; боевой порядок; порядок десантирования (какие подразделения на каких площадках совершают посадку в вертолеты, боевой порядок в полете; на каких площадках приземления и какие подразделения высаживаются в районе десантирования); боевые задачи подразделениям; порядок взаимодействия и организацию управления.

Штаб батальона (командир роты) производит расчет на посадку, составляет списки личного состава и перечень вооружения и материальных средств на каждый вертолет.

111. При постановке задач командир батальона (роты) в боевом приказе указывает:

— ротам (взводам) — средства усиления, боевые задачи, номера вертолетов и посадочных площадок;

— подразделениям артиллерии и другим огневым средствам — задачи по поддержке боя воздушного десанта, номера вертолетов и посадочных площадок;

— зенитному подразделению — порядок ведения огня при отражении налетов воздушного противника, номера вертолетов и посадочных площадок.

112. В установленное время батальон (рота) выходит в район ожидания, в котором личный состав располагается, используя естественные

укрытия, и тщательно маскируется. Командиры проверяют готовность подразделений к посадке (погрузке) в соответствии с расчетом.

С прибытием вертолетов командир батальона (роты) совместно с командиром вертолетной части (подразделения) уточняет расчет и порядок погрузки боевой техники и посадки личного состава, площадки приземления в основном и запасном районах десантирования, порядок взаимодействия вертолетных и мотострелковых подразделений в полете и при высадке, а при необходимости и боевые задачи подразделениям, а также боевой порядок в полете.

113. Полет в район десантирования совершается обычно одной колонной на направлении, где противник имеет наименьшее количество средств противовоздушной обороны, а условия местности позволяют осуществить пролет на малых высотах. В голове колонны обычно летят вертолеты с мотострелковыми подразделениями, а за ними — вертолеты с артиллерийскими и другими подразделениями.

Командир батальона в полете находится вместе с командиром вертолетной части, а командиры рот — с командирами вертолетных подразделений.

Для подавления противника в полосе пролета, особенно его средств противовоздушной обороны, назначаются боевые, а иногда и транспортно-боевые вертолеты прикрытия. Следуя впереди и на флангах десанта, они ведут огонь из бортового вооружения, а подразделения десанта — из стрелкового оружия.

114. Для захвата площадок приземления и обеспечения высадки батальона может высы-

латься передовая группа в составе одного-двух мотострелковых взводов, усиленных стрелками-зенитчиками, саперами и химиками-разведчиками. Вместе с передовой группой десантируются боевой разведывательный дозор (дозорное отделение) и разведчики приданного (поддерживающего) артиллерийского подразделения.

Десант в составе усиленной мотострелковой роты передовую группу обычно не высылает.

115. С подходом вертолетов передовой группы к площадке приземления противник на ней уничтожается и подавляется огнем из бортового вооружения и стрелкового оружия взвода, после чего производится высадка. После высадки передовой группы вертолеты поднимаются в воздух, поддерживают огнем бой подразделений передовой группы и прикрывают высадку батальона.

Мотострелковые подразделения передовой группы, высадившись из вертолетов, развертываются в боевой порядок, уничтожают противника, занимают выгодные позиции и обеспечивают высадку главных сил батальона.

Стрелки-зенитчики, действующие в передовой группе, после высадки занимают огневые позиции вблизи площадки приземления на направлении выдвижения главных сил батальона и изготавливаются к ведению огня по воздушным целям.

Саперы в это время ведут разведку площадок приземления, устраняют или обозначают заграждения и местные предметы, мешающие посадке вертолетов.

Боевой разведывательный дозор (дозорное отделение) после высадки ведет разведку в на-

правлении предстоящих действий батальона, а химики-разведчики или специально подготовленное отделение — радиационную, химическую и неспецифическую бактериологическую (биологическую) разведку.

116. Главные силы десанта высаживаются на площадках приземления под прикрытием ударов авиации, боевых вертолетов и огня артиллерии. Командир батальона (роты) после высадки уточняет на местности или ставит подразделениям новые задачи, согласует их действия и принимает меры к выполнению поставленной батальону (роте) задачи. При этом он должен постоянно проявлять военную хитрость, широко применять маневр для атаки противника во фланг и тыл и с разных направлений.

Выдвижение батальона (роты) к рубежу (объекту) захвата (уничтожения) осуществляется быстро и скрытно, обычно в предбоевом порядке, под прикрытием охранения и разведки. При встрече с противником в ходе выдвижения батальон (рота) должен, не ввязываясь в затяжной бой, смело обходить очаги сопротивления, уничтожать мелкие группы противника огнем, а при необходимости — решительной атакой частью сил.

С выходом к назначенному объекту (командному пункту, складу, аэродрому, посадочной площадке вертолетов, железнодорожному узлу и другим объектам) батальон (рота) с ходу развертывается в боевой порядок и стремительно атакует его во фланг и тыл, уничтожает живую силу, огневые средства, уничтожает или выводит из строя объект и быстро выходит к новому объекту или в указанный район.

При уничтожении средств ядерного и химического нападения, пунктов управления и других объектов батальон (рота) скрытно выдвигается в район их расположения, атакует и уничтожает противника, прикрывающего эти объекты, приводит в негодность его пусковые установки (орудия) и ракеты (снаряды). Средства ядерного и химического нападения при их передвижении уничтожаются огнем и решительной атакой или внезапными действиями из засад.

При захвате важного рубежа, прохода или перевала в горах батальон (рота) стремительной атакой, обычно во фланг и тыл, овладевает указанным объектом и упорной обороной удерживает его до подхода наступающих войск.

Выполняя задачу по захвату переправы или участка, удобного для форсирования, батальон (рота) после высадки стремительно выдвигается к водной преграде, захватывает переправу и плавсредства или участок, удобный для форсирования, и удерживает их до подхода своих подразделений.

Тактический воздушный десант, назначенный для действий на путях подхода резервов противника или на путях отхода его группировок, наносит поражение противнику последовательными ударами с ряда выгодных рубежей.

Действия тактического воздушного десанта должны отличаться высокой активностью, маневренностью, внезапностью, решительностью и смелостью, чтобы уничтожить противника раньше, чем он сумеет организовать сопротивление, и обеспечить быстрый маневр своих подразделений для захвата или уничтожения новых объектов.

Подразделения, назначенные в состав тактического воздушного десанта, обеспечиваются боеприпасами, продовольствием, средствами индивидуальной защиты и другими материальными средствами на все время действий в тылу противника.

Медицинский пункт батальона может усиливаться медицинским персоналом и средствами для оказания раненым и больным медицинской помощи.

8. Батальон в морском десанте

117. При высадке морского десанта батальон может действовать в передовом отряде или в составе главных сил десанта. При наступлении вдоль морского побережья он может высаживаться в качестве морского десанта самостоятельно.

Батальону, действующему в морском десанте, для высадки назначается пункт высадки шириной **до 2 км.**

118. Командир батальона, получив задачу на действия в морском десанте, уясняет задачи морского десанта и своего батальона, а также порядок обеспечения высадки; оценивает характер противодесантной обороны противника в районе пункта высадки десанта, систему его заграждений в воде и на берегу; уточняет место, порядок посадки (погрузки) батальона, способы ведения боя за пункт высадки и очередность высадки; изучает характер местности в районе пункта высадки и предстоящих действий батальона, а также ожидаемые метеорологические

условия при переходе морем и в пункте высадки.

В решении кроме обычных вопросов, предусматриваемых при организации наступления, он определяет задачи подразделениям по уничтожению противника в пункте высадки и в указанном районе на берегу, распределение штатных подразделений и средств усиления по десантно-транспортным средствам и очередность их посадки (погрузки) и высадки (выгрузки).

119. При постановке задач командир батальона в боевом приказе указывает:

— ротам — средства усиления, задачи по уничтожению противника в пункте высадки и при последующих действиях, места высадки, десантно-транспортные средства для перехода морем, очередность посадки (погрузки) и высадки (выгрузки);

— подразделениям артиллерии и другим огневым средствам — задачи по поддержке боя на берегу, места на десантно-транспортных средствах, очередность посадки (погрузки) и высадки (выгрузки);

— зенитному подразделению — задачи по прикрытию батальона от ударов воздушного противника при переходе морем и после высадки, места на десантно-транспортных средствах и очередность посадки (погрузки) и высадки (выгрузки).

При организации взаимодействия командир батальона дополнительно определяет способы ведения боя за высадку, порядок высадки и преодоления противодесантных заграждений, а также согласовывает действия подразделений с огнем корабельной артиллерии, ударами авиа-

ции и действиями воздушного десанта, если он применяется.

В подразделениях создаются повышенные запасы материальных средств. Медицинский пункт батальона может усиливаться медицинским персоналом и средствами для оказания раненым и больным медицинской помощи.

120. Погрузка вооружения, боевой и другой техники, боеприпасов, горючего и других материальных средств на корабль производится с учетом обеспечения быстрейшей их выгрузки и ведения боя на берегу. Последовательность погрузки боевой и другой техники должна быть обратной порядку их выгрузки.

Посадка личного состава производится после погрузки боевой техники и запасов материальных средств.

С момента получения приказа на посадку подразделений на десантно-транспортные средства и до окончания высадки командир батальона переходит в подчинение командира корабля, на котором батальон совершает переход морем.

121. При действии батальона в передовом отряде командир батальона с подходом десантно-транспортных средств к пункту высадки уточняет подразделениям места и порядок высадки и задачи на берегу, а также задачи огневым средствам на подавление противодесантной обороны. Подразделения десанта изготавливаются к высадке, вооружение и боевая техника освобождаются от креплений, приводятся в готовность огневые средства десанта, привлекаемые к подавлению обороны противника.

Плавающие танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры) могут сходить на воду до

подхода десантных кораблей к пункту высадки и следовать к берегу своим ходом. В этом случае за ними к пункту высадки подходят десантные корабли с подразделениями, которые высаживаются непосредственно на берег.

Если десантные корабли не могут подойти к берегу вплотную, подразделения при глубине воды **не более 1 м** высаживаются в воду, при этом неплавающая боевая и другая техника выгружается в местах, где глубина и грунт дна позволяют им двигаться к берегу своим ходом.

Подразделения батальона под прикрытием ударов авиации, огня корабельной артиллерии и своих средств следуют к берегу на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), быстроходных десантно-высадочных средствах, высаживаются на берег, с ходу развертываются в боевой порядок, переходят в атаку, уничтожают противника и захватывают пункт высадки на глубину, обеспечивающую высадку главных сил десанта. В последующем батальон во взаимодействии с подразделениями первого эшелона десанта расширяет захваченный участок и продолжает выполнять задачу на берегу.

122. Батальон, действующий в составе главных сил десанта, высаживается на берег после захвата пункта высадки передовым отрядом. При высадке с транспортов с подходом их к берегу обычно производится перегрузка подразделений на высадочные средства.

Подразделения батальона, входящего в первый эшелон десанта, после высадки, не скапливаясь в прибрежной полосе, с ходу развертываются в боевой порядок и, используя успех пе-

редового отряда, развивают наступление в глубину.

Подразделения, наступающие в направлении района действий воздушного десанта, стремительно выходят на соединение с ним и продолжают выполнять боевую задачу совместно.

9. Батальон (рота) в наступлении с преодолением ядерно-минных заграждений

123. Командир батальона (роты) при наступлении с преодолением ядерно-минных заграждений организует разведку позиций прикрытия и боевого охранения ядерных мин; определяет порядок разгрома противника на этих позициях, захвата и уничтожения ядерных мин, преодоления зон заражения и районов разрушений в случае подрыва мин противником, а также состав, усиление, оснащение и место в боевом порядке подразделений для непосредственного захвата и уничтожения каждой мины и порядок их действий.

124. Подразделениям, назначенным для непосредственного захвата и уничтожения ядерных мин, кроме других сил и средств усиления придаются инженерно-саперные подразделения, которые обеспечиваются специальными техническими средствами. При выполнении задач эти подразделения делятся на группу захвата и группу уничтожения. Группа захвата обычно включает основной состав подразделений, танки с минными тралами и бульдозерным оборудованием, а группа уничтожения — инженерно-саперные подразделения.

При атаке позиций прикрытия и боевого охранения ядерной мины подразделения, назначенные для ее непосредственного захвата и уничтожения, продвигаются, как правило, за ротами первого эшелона батальона или атакуют противника, действуя вместе с ними. После уничтожения подразделений прикрытия и боевого охранения ядерной мины группа захвата проделывает проходы в заграждениях, овладевает районом расположения ядерной мины, выходит на безопасное расстояние от места ее установки и оцепляет этот район, обеспечивая действия группы уничтожения.

Группа уничтожения ведет разведку места установки ядерной мины и уничтожает ее.

125. В случае подрыва противником ядерной мины до подхода батальона к району ее установки командир батальона организует разведку зоны радиоактивного заражения и района разрушений. На основе данных разведки он принимает решение на обход или преодоление их, высылая для проделывания проходов необходимые силы и средства.

Батальон, действующий в передовом отряде, преодолев зону радиоактивного заражения и район разрушений, овладевает указанным ему рубежом (объектом) и удерживает его до преодоления их главными силами, а батальон, наступающий в составе главных сил, развивает наступление в глубину.

10. Наступление в городе

126. Батальон (рота), действующий в направлении города, уничтожает противника, обороняющегося на подступах к нему, с ходу вры-

вается в город и безостановочно развивает наступление в глубину.

В городе батальон наступает обычно по одной-двум магистральным улицам с прилегающими кварталами на фронте **до 1000 м.** Рота наступает по одной улице или внутри квартала.

127. При организации наступления в городе командир батальона (роты) кроме общих вопросов организации боя оценивает характер обороны противника на подступах к городу и в городе, изучает по карте (плану) крупного масштаба направления и ширину улиц, подземные коммуникации, расположение важных зданий, захват которых обеспечит успешное выполнение поставленной задачи, а также определяет способы овладения ими.

128. При подходе батальона (роты) к городу для захвата его с ходу артиллерия подавляет и уничтожает противника в опорных пунктах одновременно на подступах к городу и на его окраине. С выходом подразделений к окраине города артиллерия переносит огонь по зданиям и укрытиям в глубине опорных пунктов и воспрещает подход резервов противника к атакуемым объектам.

Батальон (рота), используя промежутки и слабо занятые участки в обороне противника, а также результаты огневого поражения, с ходу врывается в город и, наступая вдоль улиц, последовательно овладевает зданиями и кварталами (важными объектами).

Танки и огнеметы, как правило, действуют в боевых порядках мотострелковых подразделений или за ними и своим огнем уничтожают

противника в первую очередь в подвалах, нижних этажах зданий и других укрытиях. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры), действуя за танками скачками от укрытия к укрытию, огнем орудий и пулеметов уничтожают противника, препятствующего продвижению танков и своих подразделений.

Зенитные, а также другие средства, выделенные для борьбы с воздушным противником, размещаются на площадях, в скверах и других местах, обеспечивающих возможность ведения огня, а стрелки-зенитчики могут занимать огневые позиции и на крышах зданий.

Для прикрытия флангов и отражения контратак противника, а также для блокирования отдельных укрепленных зданий командир батальона (роты) может выделить часть подразделений, а главными силами продолжать развивать наступление.

129. В том случае, когда город захватить с ходу не удалось, организуется его штурм.

Боевая задача батальона (роты) при штурме города обычно заключается в уничтожении противника и захвате нескольких кварталов (зданий), овладение которыми нарушает устойчивость обороны и обеспечивает успешное развитие дальнейшего наступления.

Для захвата подготовленных к обороне крупных сооружений и важных объектов города создаются штурмовые отряды и штурмовые группы. В штурмовой отряд выделяется до мотострелкового батальона. В нем создаются штурмовые группы в составе до мотострелковой роты каждая, а также выделяется резерв.

В состав штурмовых отрядов и групп включаются танки, орудия, минометы, установки противотанковых управляемых ракет, гранатометы, огнеметы и другие огневые средства, а также подразделения инженерных и химических войск.

Штурмовой отряд (группа) обеспечивается подрывными зарядами, дымовыми, зажигательными и сигнальными средствами, приспособлениями для штурма зданий и преодоления препятствий.

130. Командир отряда (группы), организуя захват сильно укрепленных сооружений (зданий), тщательно изучает характер обороны противника в них, особенно систему огня и возможность огневого фланкирования из соседних зданий, наиболее удобные подступы, наличие заграждений, принимает решение, отдает боевой приказ и организует взаимодействие.

131. Во время огневой подготовки атаки орудия и танки, приданные штурмовому отряду (группе), а также огнеметы уничтожают противника в атакуемом и соседних зданиях, а мотострелковые подразделения, используя проломы в стенах, подземные коммуникации, ходы сообщения и другие скрытые подступы, выдвигаются к объекту и в установленное время под прикрытием огня всех средств, дымов и аэрозолей врываются в здание.

Ворвавшись в здание, мотострелковые подразделения, действуя смело и дерзко, уничтожают противника огнем в упор и гранатами, последовательно очищают этаж за этажом.

Инженерно-саперные подразделения, входящие в состав штурмового отряда (группы), проделывают проходы в стенах и междуэтажных пе-

рекрытиях, а при необходимости разминируют захваченное здание.

Артиллерийские подразделения в это время уничтожают противника в соседних зданиях и воспрещают подход его резервов.

Батальон (рота), захватив здание или квартал, продолжает бой за следующие здания и кварталы и выполняет поставленную задачу. Захваченные важные здания и перекрестки улиц закрепляются. Выходы из подземных коммуникаций охраняются.

Сильно укрепленные здания блокируются, а затем подрываются или поджигаются.

11. Наступление в горах

132. На действия подразделений в горах оказывают влияние: резкая пересеченность рельефа, наличие труднопреодолимых препятствий, ограниченное количество дорог и трудность движения по ним, возможность обвалов, камнепадов, длительность застоя отравляющих веществ в ущельях, тоннелях и глубоких долинах, разреженность воздуха и резкие изменения погоды в течение суток. При ядерных взрывах, кроме того, образуются сильные разрушения, которые затрудняют маневр подразделений. Экранирующее действие гор затрудняет работу радиостанций.

133. Наступление в горах ведется по скатам высот, вдоль хребтов, долин и дорог, а также по другим доступным направлениям с широким применением обходящих отрядов.

Не занятые противником участки горной местности используются подразделениями для скрыт-

ного выхода ему во фланг и тыл. Захват командных высот, перевалов и других важных объектов обеспечивает выгодные условия для развития наступления.

134. Мотострелковый батальон (рота) должен умело использовать особенности горной местности и быть готовым к самостоятельным действиям в отрыве от главных сил полка (батальона).

Обход и охват противника в сочетании с наступлением с фронта являются обычными действиями батальона (роты) в горах.

В целях захвата важных объектов в глубине обороны противника батальон, а иногда и рота могут назначаться в обходящий отряд.

Для действий в высокогорных районах подразделения обеспечиваются горным снаряжением.

135. При организации наступления в горах командир батальона (роты) дополнительно изучает систему огня противника на всех ярусах, намечает возможные места засад, направления, выгодные для действий своих танковых и мотострелковых подразделений, а также для обходов и охватов.

В решении командир батальона (роты) кроме общих вопросов организации боя определяет: порядок захвата опорных пунктов, перевалов и других важных объектов; задачи подразделений, совершающих обход (охват), порядок их взаимодействия с подразделениями, наступающими с фронта, или тактическим воздушным десантом; мероприятия по прикрытию флангов, ориентированию, выдерживанию направления и обозначению положения наступающих подразделений;

меры по защите от обвалов, лавин, селей и наводнений, а также по обеспечению подразделений необходимым горным снаряжением.

136. В ходе огневой подготовки и огневой поддержки атаки противник подавляется и уничтожается одновременно на всех ярусах и наиболее надежно в опорных пунктах, прилегающих к дорогам и направлениям наступления подразделений, а также на перевалах и командных высотах. Гаубичная артиллерия и минометы используются, как правило, для поражения противника на обратных скатах высот. Основным средством поражения противника на нижнем ярусе является огонь прямой наводкой орудий, танков, установок противотанковых управляемых ракет, гранатометов, а также огонь зенитных установок, на втором ярусе — огонь артиллерии и минометов, на последующих ярусах — удары армейской авиации.

При наступлении по узким горным долинам и ущельям (каньонам) боевой порядок батальона (роты) строится более глубоким. Предусматривается заблаговременное развертывание части артиллерии в готовности к открытию огня до втягивания в ущелье первого эшелона батальона.

137. Мотострелковые подразделения на труднодоступных участках атакуют противника обычно в пешем порядке. При этом мотострелковая рота может усиливаться противотанковым, гранатометным и зенитным подразделениями.

Танки на труднодоступной местности наступают в цепи мотострелковых подразделений или за ними по доступным направлениям. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) действуют

за танками и огнем своего оружия уничтожают цели противника, препятствующие продвижению атакующих подразделений. Личный состав мотострелковых подразделений, используя огонь танков и артиллерии, преодолевает препятствия и совместно с инженерно-саперными подразделениями обеспечивает дальнейшее продвижение танков.

Зенитное подразделение прикрывает атакующие подразделения батальона (роты), действуя с учетом рельефа местности и направлений, с которых возможны удары воздушного противника, особенно с малых высот.

138. В ходе наступления в горах командир батальона (роты) особое внимание уделяет ведению разведки и обеспечению флангов. Разведка ведется большим, чем в обычных условиях, количеством боевых разведывательных дозоров, наблюдательных постов и наблюдателей. Обеспечение открытых флангов батальона (роты) достигается построением боевого порядка рот (взводов) уступом, усилением наблюдения и ведением разведки на направлениях возможного скрытного подхода противника, а также постоянной готовностью к маневру второго эшелона (резерва) в стороны флангов или на угрожаемое направление.

139. При наступлении по узкой горной долине батальон в первую очередь овладевает прилегающими высотами, с которых простреливается долина. При этом особое внимание обращается на согласованные действия подразделений, наступающих одновременно по долине и по хребту.

При атаке высоты с многоярусным расположением огневых средств артиллерия с подходом

атакующих подразделений к высоте переносит огонь по огневым средствам на верхних ярусах, особенно по фланкирующим. Если высоту можно обойти, то часть сил батальона (роты) атакует с фронта, а обходящие подразделения — с фланга и тыла, при этом одно из обходящих подразделений имеет боевой порядок уступом в сторону угрожаемого фланга.

Высоты с одноярусным расположением огневых средств также атакуются по возможности одновременно с разных направлений.

В ходе наступления, особенно при выходе в долины и на горные плато, подразделения должны быть в постоянной готовности к отражению контратак противника.

140. Горным перевалом или ущельем батальон (рота), наступающий с фронта, овладевает самостоятельно или во взаимодействии с обходящим отрядом и тактическим воздушным десантом.

Овладение перевалом или ущельем начинается обычно с захвата прилегающих к нему высот и уничтожения противника на скатах, обращенных к перевалу или ущелью. Батальон (рота) после овладения прилегающими высотами (высотой) частью сил с этого рубежа (направления) сковывает противника, непосредственно обороняющего перевал или ущелье, а главными силами атакой во фланг и тыл уничтожает его и овладевает перевалом (высотой) или ущельем.

Танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) двигаются по доступной местности, уничтожая расположенные на перевале, гребнях высот и скатах огневые точки противника, пре-

пятствующие продвижению батальона (роты) и подразделений, обходящих противника с флангов.

После овладения перевалом или ущельем батальон (рота) действует в зависимости от поставленной задачи. Решением командира батальона (роты) или старшего командира (начальника) организуется охрана и оборона подходов к перевалу, важных участков дорог, мостов, тоннелей и входов в ущелье.

141. Каньоны, пересекающие направление наступления, преодолеваются, как правило, с ходу по захваченным переходам. Если переход захватить не удалось, то мотострелковые подразделения, используя не занятые противником участки, преодолевают каньон, выходят во фланг или в тыл противнику, обороняющему переход, и при поддержке огня танков и артиллерии внезапной атакой овладевают им. Когда обойти противника, обороняющего переход, невозможно, батальон (рота) овладевает им атакой с фронта. В этом случае каньон преодолевают в первую очередь мотострелковые подразделения под прикрытием огня артиллерии и танков.

Танки и артиллерия преодолевают каньон вслед за мотострелковыми подразделениями по имеющемуся или оборудованному переходу.

142. Горные реки форсируются в ходе наступления, как правило, вброд, а там, где возможно, оборудуются десантные, паромные и мостовые переправы. На переправах усиливаются комендантская, спасательная и эвакуационная службы, а также выставляются речные заставы. Границы бродов обозначаются хорошо видимыми знаками. Дно реки расчищается от крупных ва-

лунов. Для переправы личного состава закрепляются канаты.

143. В горно-таежной местности и в теснинах личный состав мотострелковых подразделений наступает обычно в пешем порядке без огневой связи с танками и боевыми машинами пехоты (бронетранспортерами). Танки в этом случае под охраной выделенного мотострелкового подразделения, действующего десантом на них или в пешем порядке, а боевые машины пехоты (бронетранспортеры) с частью личного состава своих подразделений перемещаются в предбоевом порядке по доступным направлениям за мотострелковыми подразделениями. С выходом на доступную местность они быстро развертываются и огнем поддерживают наступление мотострелковых подразделений.

144. Мотострелковый батальон (рота), назначенный в обходящий отряд, усиливается подразделениями артиллерии (минометов), установок противотанковых управляемых ракет, гранатометным, инженерно-саперным и другими подразделениями, а также обеспечивается повышенным запасом боеприпасов, горным снаряжением, поддерживается огнем артиллерии и ударами боевых вертолетов.

Обходящий отряд, используя скрытые подступы и промежутки в боевых порядках противника, смело проникает в глубину его обороны, овладевает прилегающими к перевалу (проходу) высотами, а затем самостоятельно или во взаимодействии с батальоном, наступающим с фронта (тактическим воздушным десантом), атакует противника во фланг и тыл и овладевает перевалом (проходом).

145. Второй эшелон до ввода в бой продвигается в предбоевом порядке ближе к подразделениям первого эшелона, обычно на направлении сосредоточения основных усилий батальона.

Командно-наблюдательный пункт батальона (роты), а также подразделения технического обеспечения и тыла батальона приближаются к боевым порядкам рот первого эшелона.

12. Наступление в лесу

146. Лес затрудняет маневр, особенно боевой техники, наблюдение, ориентирование, целеуказание, корректирование огня, а также управление подразделениями и поддержание взаимодействия. При ядерных взрывах образуются лесные завалы и возникают пожары, а при применении отравляющих веществ возможен их длительный застой. В то же время лес благоприятствует скрытному подходу и развертыванию подразделений для наступления.

147. Наступление в лесу ведется по направлениям, преимущественно вдоль дорог и просек, в сочетании с обходами и охватами. Мотострелковые подразделения наступают обычно в первом эшелоне и, как правило, в пешем порядке. Танковая рота и минометная батарея обычно повзводно, гранатометный взвод по отделениям придаются ротам первого эшелона, а пулеметный (противотанково-пулеметный) взвод по отделениям — взводам, наступающим на направлении сосредоточения основных усилий батальона (роты).

148. При организации наступления в лесу командир батальона (роты) кроме общих вопросов организации боя определяет: азимут направления наступления для рот первого эшелона (взводов); порядок преодоления лесных завалов и труднопроходимых участков местности, порядок тушения очагов пожаров или направления их обхода; порядок уничтожения противника, ведущего огонь с деревьев и оставшегося в тылу наступающих подразделений. Боевые задачи подразделениям он ставит, как правило, по карте.

Организуя взаимодействие, командир батальона особенно детально согласовывает действия подразделений, наступающих с фронта, по захвату перекрестков дорог, просек, межозерных дефиле и других важных объектов с действиями подразделений, совершающих обход.

149. Наступление на противника, передний край обороны которого проходит по опушке леса, начинается атакой и захватом выступов леса.

В глубине леса батальон (рота) атакует противника на более узком фронте и с близких расстояний, обходя большие поляны и вырубки.

Командир батальона (роты) выделяет часть сил для обхода и атаки во фланг и тыл опорных пунктов противника, прикрывающих дороги, просеки, поляны и межозерные дефиле.

Танки действуют обычно в цепи мотострелковых подразделений или за ними. Личный состав мотострелковых подразделений при этом указывает им цели, уничтожает противотанковые средства противника и совместно с инженерно-саперными подразделениями обеспечивает преодоление лесных завалов и других заграждений.

Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) в этом случае действуют за танками и огнем своего оружия уничтожают цели противника, препятствующие продвижению атакующих подразделений.

Для уничтожения противника, ведущего огонь с деревьев, командир роты обычно назначает снайперов, автоматчиков и пулеметчиков.

Обеспечение открытых флангов достигается высылкой на них подразделений от батальона (роты) для ведения разведки, усилением наблюдения за угрожаемыми направлениями, построением боевого порядка уступом, а также прочесыванием леса в местах вероятных засад противника.

Второй эшелон до ввода в бой продвигается в предбоевом порядке и ближе к первому эшелону.

Подразделения технического обеспечения и тыла батальона приближаются, как правило, к боевым порядкам рот и располагаются вблизи дорог и просек.

13. Наступление в пустыне

150. В пустыне на действия подразделений оказывают влияние: равнинный рельеф и почти полное отсутствие растительности, что вызывает трудности маскировки и ориентирования; наличие сыпучих песков и солончаков, резкие колебания температуры в течение суток, сильные ветры с перемещением песка, затрудняющего наблюдение, ведение прицельного огня и вредно влияющего на работу вооружения, боевой и другой техники; ограниченное количество источни-

ков воды, топлива и строительных материалов; неблагоприятное санитарно-эпидемическое состояние районов, а также возможность более сильного и продолжительного заражения воздуха и местности радиоактивными веществами из-за пылеобразования и распространения их вместе с перемещающимися массами песка.

151. Наступление в пустыне осуществляется, как правило, с ходу с широким применением маневра для обхода и охвата открытых флангов противника и нанесения удара с тыла.

Для активных и решительных наступательных действий чаще используется ночное время.

Боевой порядок батальона (роты) строится с учетом возможности ведения самостоятельных действий.

152. Командир батальона (роты), организуя наступление в пустыне, кроме общих вопросов организации боя указывает: азимут направления наступления; порядок обозначения маршрута для выхода на рубеж перехода в атаку; мероприятия по обеспечению флангов и тыла, подготовке боевой и другой техники к применению во время песчаных бурь и защите личного состава при резких изменениях метеорологических условий, предупреждению тепловых ударов; порядок обеспечения подразделений водой и топливом; меры по повышению проходимости колесных машин и окраске техники под фон местности, а также по поддержанию санитарно-гигиенического состояния на пунктах водоснабжения и в местах расположения личного состава.

153. Батальон (рота) начинает атаку после огневой подготовки атаки, которая проводится

обычно по отдельным очагам обороны и опорным пунктам.

Во время огневой подготовки атаки для уничтожения и подавления огневых средств противника, особенно противотанковых, широко применяются орудия и танки, выделенные для стрельбы прямой наводкой, а также установки противотанковых управляемых ракет и противотанковые гранатометы.

Обеспечение открытых флангов при бое в глубине обороны достигается ведением разведки и усилением наблюдения на угрожаемых направлениях, а также продвижением второго эшелона (резерва) ближе к угрожаемому флангу.

154. Для выхода в тыл противнику и уничтожения его средств ядерного и химического нападения, пунктов управления, захвата оазисов, узлов дорог, источников воды и других важных объектов, а также для содействия подразделениям, наступающим с фронта, в окружении и уничтожении противника батальон (рота) может действовать в качестве обходящего отряда.

14. Наступление в северных районах и зимой

155. В северных районах на действия подразделений оказывают влияние: обширные районы тундровой, заболоченной лесотундровой и лесной, а на отдельных направлениях горной местности с большим количеством озер, валунов и каменистых россыпей; ограниченное количество дорог; трудность выполнения задач по инженерному оборудованию местности в скальном и болотистом грунтах; сложность ориентирования и маскировки; суровый климат с продолжительной

зимой, глубокий снежный покров, низкая температура и повышенная стойкость отравляющих веществ; полярная ночь и день, сложные метеорологические условия, ионосферные и геомагнитные возмущения (бури).

156. Наступление на обороняющегося противника осуществляется, как правило, из положения непосредственного соприкосновения с ним, а на местности, доступной для действий подразделений вне дорог, — с ходу.

Батальон (рота) наступает в составе полка (батальона) или самостоятельно на отдельном направлении. Для захвата в тылу противника узлов дорог, мостов и других важных объектов, уничтожения средств ядерного и химического нападения, пунктов управления, нарушения работы тыла, а также для содействия подразделениям, наступающим с фронта, батальон (рота) может быть назначен для действий в качестве обходящего отряда.

При наступлении подразделений мотострелкового батальона на труднопроходимой местности вдоль дорог или по отдельным направлениям минометная батарея и гранатометный взвод обычно повзводно (по отделениям) могут придаваться ротам, а пулеметный (противотанково-пулеметный) взвод — взводам, действующим на наиболее важных направлениях.

Танковому батальону (роте) при действиях на труднопроходимой местности, как правило, придаются мотострелковые и инженерно-саперные подразделения.

157. При организации наступления командир батальона (роты) кроме общих вопросов организации боя устанавливает наличие открытых

флангов и незанятых промежутков в обороне противника, места возможных засад; определяет направления, выгодные для действий танковых и мотострелковых подразделений, азимут направления наступления и порядок преодоления труднопроходимых участков; организует пункты обогрева и принимает другие меры по предупреждению переохлаждения и обморожения личного состава; организует подготовку вооружения, техники и средств индивидуальной защиты к применению в условиях низких температур, а также окраску техники под фон местности и обеспечение подразделений маскировочными халатами.

В условиях полярной ночи командир батальона (роты) предусматривает тщательное ориентирование и создает дополнительный запас средств освещения. При наступлении в распутицу командир батальона (роты) принимает меры к повышению проходимости машин, заблаговременному созданию дополнительных запасов боеприпасов, горючего и продовольствия, а также предусматривает прием материальных средств с вертолетов и самолетов.

158. Наступление ведется вдоль дорог, рек и по другим доступным направлениям; между батальонами и ротами могут быть значительные промежутки. Это требует организации разведки на флангах и постоянного непосредственного охранения подразделений, особенно в период полярной ночи и в туман.

При глубоком снежном покрове и в других сложных условиях атака обычно осуществляется со спешиванием мотострелковых подразделений. При этом танки наступают в цепи мотострелко-

вых подразделений или за ними. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) в этом случае действуют за танками и огнем своего оружия уничтожают противника, препятствующего продвижению своих подразделений и танков. На труднодоступных направлениях они продвигаются, как правило, по дорогам.

Спешенные мотострелковые подразделения при глубоком снежном покрове наступают на лыжах. Спешивание личного состава и постановка на лыжи производятся, как правило, на большем, чем в обычных условиях, удалении от противника. Атака на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) возможна по насту или ледовому пространству.

В ходе боя в глубине обороны противника мотострелковый батальон (рота), а также танковый батальон на плавающих танках, используя открытые фланги и озера, выходят в тыл опорным пунктам противника, особенно прикрывающим дороги, дефиле, перевалы, а также созданным в населенных пунктах, и решительно атакуют их при поддержке огнем артиллерии и других огневых средств с фронта.

159. Батальон (рота), действующий в обходящем отряде, используя промежутки и открытые фланги в боевых порядках противника, скрытно проникает в глубину обороны, внезапными ударами уничтожает противника, захватывает указанные объекты (рубежи) или атакой с тыла содействует подразделениям, наступающим с фронта. При действиях в озерных районах обходящий отряд выходит в тыл противнику, преодолевая водные преграды на плавающих машинах.

Глава четвертая

ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ

160. Встречный бой возможен в различных условиях боевой обстановки: в ходе марша, при развитии наступления, а также при проведении контратак в обороне. Цель встречного боя — разгром наступающего противника в короткие сроки, захват инициативы и создание выгодных условий для дальнейших действий.

Встречный бой характеризуется: ограниченным временем на его организацию, быстрым сближением сторон и вступлением их в бой с ходу; напряженной борьбой за выигрыш времени, захват и удержание инициативы; резкими и частыми изменениями обстановки; развертыванием действий на широком фронте и их скоротечностью; наличием открытых флангов и промежутков, допускающих свободу маневра.

Успех во встречном бою достигается: постоянным ведением разведки; своевременным принятием решения и доведением боевых задач до подчиненных; быстрым осуществлением маневра для захвата выгодного рубежа; упреждением противника в открытии огня, развертывании и переходе в атаку и нанесением ему внезапного и сильного удара, как правило, во фланг и тыл; захватом инициативы и удержанием ее в ходе боя; осуществлением мероприятий по всестороннему обеспечению боя; твердым и непрерывным

управлением и поддержанием постоянного взаимодействия между подразделениями в бою.

161. Батальон может вести встречный бой самостоятельно, действуя в передовом отряде (авангарде), или в составе главных сил полка, а рота — в головной (боковой) походной заставе или в составе главных сил батальона.

Передовой отряд до рубежа, который он должен захватить, ведет встречный бой лишь в том случае, если обойти противника невозможно или нецелесообразно.

Авангард во всех случаях уничтожает походное охранение противника, смело прорывается к его главным силам, огнем, дерзкими и решительными действиями наносит им поражение или развертывается на выгодном (достигнутом) рубеже, огнем всех средств и активными действиями сковывает противника на широком фронте и обеспечивает благоприятные условия для развертывания и вступления в бой главных сил.

В последующем передовой отряд и авангард действуют обычно в составе первого эшелона полка.

Батальону (роте) во встречном бою ставится **ближайшая задача** и указывается **направление дальнейшего наступления.**

Ближайшая задача батальона, действующего в передовом отряде, заключается в захвате и удержании указанного рубежа, нанесении огнем всех средств поражения головным подразделениям противника и обеспечении выдвижения и развертывания главных сил полка.

Ближайшая задача батальона, действующего в авангарде, заключается в уничтожении подразделений охранения противника, сковывании

активными действиями его основных сил и обеспечении развертывания и вступления в бой главных сил полка.

Ближайшая задача роты, действующей в головной походной заставе, заключается в уничтожении подразделений разведки и охранения, захвате выгодного рубежа и обеспечении развертывания главных сил батальона.

Ближайшая задача батальона (роты), действующего в составе главных сил полка (батальона), заключается в разгроме на своем направлении основных сил батальона (роты) первого эшелона противодействующей части (подразделения) противника, уничтожении или захвате артиллерии и овладении рубежом, обеспечивающим выгодные условия для уничтожения подходящих резервов и развития наступления.

Боевой порядок батальона во встречном бою должен обеспечить нанесение сильного первоначального удара. Он строится, как правило, в один эшелон с выделением резерва.

Боевой порядок роты строится в один эшелон.

Встречный бой передового отряда (авангарда) начинается обычно боем головной походной заставы.

Головная походная застава при встрече с разведкой и подразделениями охранения противника огнем и решительными действиями с ходу уничтожает их и продолжает выполнять поставленную задачу. Встретив превосходящего по силе противника, она занимает выгодный рубеж, огнем всех средств наносит ему поражение и обеспечивает условия для развертывания и вступления в бой охраняемой колонны. Личный

состав мотострелковой роты при этом спешивается.

162. С завязкой боя головной походной заставой или с получением задачи на встречный бой командир передового отряда (авангарда) быстро оценивает обстановку, принимает решение на встречный бой, ставит задачи подразделениям и выдвигается к головной походной заставе. На основе результатов боя головной походной заставы, личных наблюдений и данных разведки он на местности уточняет свое решение и доводит уточненные задачи до подразделений, дает указания по взаимодействию и основным вопросам всестороннего обеспечения боя, а также принимает меры к воспрещению обхода противником своих флангов.

При оценке обстановки командир батальона в первую очередь определяет силы и состав выдвигающегося противника, вероятный рубеж и время встречи с ним, направление его действий, условия для маневра, выгодные рубежи развертывания, рубеж перехода в атаку, маршруты и время выхода на них, направление наступления батальона и рот.

В замысле на встречный бой командир батальона определяет: направление сосредоточения основных усилий, вид маневра и последовательность уничтожения выдвигающегося противника; порядок огневого поражения противника в период его выдвижения и при развертывании для боя; боевой порядок батальона и применение штатных и приданных сил и средств.

163. При постановке задач командир батальона **в боевом приказе** (боевом распоряжении) обычно указывает:

— головной походной заставе — состав, маршрут движения, какой рубеж и к какому времени захватить и удерживать для обеспечения развертывания главных сил, а также порядок действий с началом их атаки;

— подразделениям приданной артиллерии, минометной батарее, гранатометному взводу — задачи по поддержке боя головной походной заставы и главных сил, районы огневых позиций и время готовности к открытию огня, сигналы открытия, переноса и прекращения огня, порядок перемещения в ходе боя;

— мотострелковым (танковым) ротам — боевую задачу, рубеж перехода в атаку, время и направление атаки, порядок взаимодействия и маршрут выхода на рубеж перехода в атаку;

— резерву — состав, направление и порядок перемещения в ходе боя;

— зенитному взводу — порядок прикрытия подразделений при выдвижении, развертывании и в ходе боя, место в боевом порядке и порядок перемещения;

— противотанковому взводу — задачи по прикрытию флангов или танкоопасных направлений, огневые позиции (рубежи развертывания), время их занятия, порядок открытия и прекращения огня, а также порядок перемещения в ходе боя;

— другим подразделениям усиления — порядок обеспечения выдвижения подразделений батальона, их развертывания и атаки, место в боевом порядке и порядок перемещения в ходе боя.

164. Головная походная застава с занимаемого рубежа обеспечивает маневр и развертывание главных сил батальона, а с переходом их

в атаку наступает в указанном ей направлении обычно в первом эшелоне батальона.

Артиллерийские подразделения с ходу занимают огневые позиции, открывают огонь по подходящим колоннам противника, подавляют его артиллерию, противотанковые средства и поддерживают бой головной походной заставы, а также выдвижение, развертывание и бой главных сил батальона.

Подразделения противотанковых средств выдвигаются на угрожаемое направление для прикрытия развертывания главных сил батальона.

Передовой отряд (авангард) под прикрытием головной походной заставы и огня артиллерии, используя скрытые подступы, а иногда и маскировку дымами и аэрозолями, быстро выходит на направление удара, с ходу развертывается в боевой порядок и стремительной атакой, как правило, во фланг или в тыл завершает уничтожение походного охранения противника. Уничтожив походное охранение противника, передовой отряд стремительно захватывает указанный ему рубеж и удерживает его до подхода главных сил полка, а авангард смело прорывается к главным силам противника, огнем и решительными действиями сковывает их и обеспечивает развертывание и вступление в бой главных сил полка.

Мотострелковый батальон атакует противника, как правило, на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) без спешивания личного состава.

Зенитные средства, находясь в боевых порядках, перемещаются за атакующими подразделениями в постоянной готовности к ведению огня

по воздушным целям в движении или с коротких остановок.

Заграждения и препятствия подразделения батальона обходят или преодолевают с ходу.

Если на направлении действий батальона высаживается тактический воздушный десант (десантно-штурмовое подразделение), командир батальона принимает все меры к тому, чтобы быстрее соединиться с ним и совместными действиями выполнить поставленную задачу.

165. В том случае, когда противник превосходящими силами упредил передовой отряд в выходе на указанный ему рубеж, а авангард — в развертывании и ведет наступление, батальон огнем всех средств и активными действиями на достигнутом рубеже сковывает противника на широком фронте, наносит ему поражение и обеспечивает наиболее выгодные условия для развертывания главных сил полка. Мотострелковые подразделения при этом спешиваются. Танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) занимают огневые позиции за укрытиями и поражают противника огнем.

166. Командир батальона (роты), находящегося в составе главных сил полка (батальона), решение на разгром выдвигающегося противника во встречном бою принимает по карте, обычно в движении. Постановку задач подразделениям, организацию взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения боя он осуществляет, как правило, по радио. В последующем эти вопросы он уточняет на местности.

Батальон (рота) скрытно, с максимально допустимой скоростью выходит на свое направление, развертывается в боевой порядок, стремительно

атакует противника и развивает наступление в глубину.

Если по противнику нанесен ядерный удар, батальон, действующий на этом направлении, завершает его уничтожение фронтальной атакой.

167. При попытке противника перейти к обороне на выгодном рубеже батальон (рота) огнем и решительной атакой с ходу расчленяет его боевой порядок, уничтожает противника, захватывает этот рубеж и продолжает выполнять поставленную задачу.

Обнаружив отход противника, батальон (рота) немедленно переходит к преследованию, уничтожает подразделения прикрытия, стремительно прорывается к его главным силам и во взаимодействии с подразделениями, ведущими преследование по параллельным маршрутам, уничтожает их.

Батальон (рота), действующий на заходящем фланге, должен стремительно по кратчайшим путям выйти на направление отхода противника и решительно атаковать его.

168. Рота, действующая в боковой походной заставе, при встрече с противником огнем и активными действиями на выгодных рубежах сковывает его и обеспечивает главным силам полка возможность маневра для выполнения поставленной задачи.

При развертывании полка (батальона) в сторону фланга боковая походная застава действует так же, как и головная походная застава.

169. Подразделения технического обеспечения и тыла батальона с завязкой встречного боя

развертываются за боевым порядком батальона по возможности в труднодоступном для танков районе в готовности к обеспечению подразделений батальона боеприпасами, горючим и оказанию технической и медицинской помощи.

Медицинский пункт батальона и пункты технического наблюдения перемещаются за атакующими подразделениями батальона в готовности к немедленному оказанию медицинской помощи раненым, определению местоположения застрявшей и вышедшей из строя техники.

Глава пятая

ОБОРОНА

1. Общие положения

170. Оборона — вид боя. Она имеет целью сорвать или отразить наступление (удар) превосходящих сил противника и нанести ему значительные потери, удержать важные районы (рубежи, объекты) местности и тем самым создать благоприятные условия для перехода в решительное наступление.

Оборона может подготавливаться заблаговременно или организовываться в ходе боя, при отсутствии непосредственного соприкосновения с противником и в условиях соприкосновения с ним.

171. Оборона должна быть **устойчивой и активной**, способной отразить удары противника с применением всех видов оружия.

Подразделения должны упорно оборонять занимаемые позиции, даже вне тактической связи с соседями и в окружении. Они не имеют права оставлять занимаемые позиции и отходить без приказа старшего командира (начальника).

Устойчивость и активность обороны достигаются: выдержкой, стойкостью и упорством обороняющихся войск, их высоким моральным духом; искусно созданной обороной и умелой организацией системы огня, особенно противотанкового, в сочетании с заграждениями; надежной противовоздушной обороной; своевременным ма-

невром огнем, силами и средствами на угрожаемые направления; активными и смелыми действиями подразделений в сочетании с упорным удержанием занимаемых ими позиций; проведением решительных контратак, быстрым уничтожением противника, вклинившегося в оборону, и его высадившихся десантов; умелым использованием выгодных условий местности, ее инженерным оборудованием и тщательной маскировкой; выполнением мероприятий по защите от зажигательного оружия и подготовкой подразделений к ведению боя на зараженной местности в течение длительного времени; четким взаимодействием; всесторонним обеспечением боя; твердым и непрерывным управлением подразделениями.

172. Умело используя местность, огневые средства, особенно противотанковые, танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры), средства противовоздушной обороны, а также заграждения, батальон (рота) способен в короткий срок организовать прочную оборону и успешно отразить наступление противника.

Мотострелковый (танковый) батальон (рота) может обороняться в первом или во втором эшелоне полка (батальона), в полосе обеспечения или на передовой позиции, составлять общевойсковой резерв или находиться в противодесантном резерве. При выходе из боя и отходе батальон может быть назначен в арьергард, а рота — в тыльную (боковую) походную заставу или для действий в качестве подразделения прикрытия.

173. Батальон обороняет район **до 5 км по фронту** и **до 3 км в глубину**. Оборону он строит

в пределах одной позиции, основу которой составляют опорные пункты рот, подготовленные к круговой обороне. На местности, не везде доступной для действий наступающих войск, а также при обороне в полосе обеспечения и на передовой позиции фронт обороны батальона может быть и большим.

Для обеспечения подразделений от внезапного нападения противника и воспрещения ведения им наземной разведки от батальона первого эшелона высылается боевое охранение на удаление **до 2 км** обычно в составе усиленного взвода. Если перед фронтом обороны батальона создана передовая позиция, боевое охранение не высылается.

Батальон второго эшелона занимает район обороны на позиции в глубине, как правило, на важнейшем направлении и подготавливает контратаки в указанных направлениях, находясь в готовности к уничтожению вклинившегося в оборону противника или к прочному удержанию занимаемого района, а также к усилению (замене) подразделений первого эшелона в случае потери ими боеспособности.

Танковый батальон и мотострелковый батальон на боевых машинах пехоты, находящиеся во втором эшелоне, кроме того, подготавливают один-два огневых рубежа для отражения атак танков противника огнем с места. Огневые рубежи могут совпадать с рубежами развертывания для контратак.

Батальон, составляющий общевойсковой резерв, занимает указанный ему район сосредоточения (район обороны) и находится в готовности к выполнению внезапно возникающих задач

или к усилению (замене) подразделений первого эшелона в случае потери ими боеспособности.

Батальон (рота), назначенный в противодесантный резерв, занимает указанный ему район, ведет разведку воздушного противника, устраивает инженерные заграждения и подготавливает засады в районах возможной высадки воздушных десантов противника и на вероятных направлениях их действий.

174. Боевой порядок батальона строится в два или в один эшелон. При одноэшелонном построении боевого порядка выделяется резерв в составе не менее взвода.

В районе обороны батальона ротные опорные пункты должны быть расположены так, чтобы огнем из них перехватывались наиболее вероятные направления наступления противника, исключался шаблон в построении обороны и обеспечивалась устойчивость обороняющихся подразделений.

В зависимости от выполняемой задачи и характера местности батальон может иметь различное расположение рот. Одна из рот может быть выдвинута вперед или назад, образуя огневой мешок, а на открытом фланге располагаться уступом.

Приданные мотострелковому (танковому) батальону танковые (мотострелковые) подразделения обычно переподчиняются ротам и занимают оборону в их опорных пунктах. Танковые подразделения, кроме того, могут использоваться для действий из засад.

Минометная батарея и гранатометный взвод батальона обычно остаются в подчинении командира батальона и используются, как правило,

в полном составе для поддержки боя мотострелковых рот первого эшелона. Иногда гранатометный взвод в полном составе может придаваться мотострелковой роте, обороняющейся на направлении сосредоточения основных усилий батальона, или по отделениям — ротам первого эшелона.

Противотанковый взвод батальона обычно остается в подчинении командира батальона и используется, как правило, в полном составе на танкоопасном направлении для отражения атак танков и других бронированных машин противника, обеспечения выдвижения и развертывания второго эшелона (резерва) батальона для контратаки и прикрытия открытого фланга. На закрытой и пересеченной местности взвод в полном составе или по отделениям может придаваться ротам первого эшелона.

Зенитный взвод батальона, как правило, остается в непосредственном подчинении командира батальона.

175. Рота обороняет опорный пункт **до 1500 м по фронту** и **до 1000 м в глубину,** а взвод — **до 400 м по фронту** и **до 300 м в глубину.**

Опорный пункт мотострелковой роты состоит из опорных пунктов мотострелковых взводов, позиций огневых средств роты и приданных подразделений.

Опорный пункт танковой роты состоит из опорных пунктов танковых взводов и позиций приданных подразделений. Приданные танковой роте мотострелковые подразделения занимают позиции обычно впереди танков, а также в промежутках между танковыми взводами и на флангах.

Боевой порядок роты строится в один или в два эшелона. В зависимости от характера местности взводы в опорном пункте мотострелковой (танковой) роты могут располагаться углом назад, иметь уступное и другое расположение, которое обеспечивает наилучшую организацию системы огня перед фронтом и на флангах опорного пункта.

Боевые машины пехоты и танки располагаются в опорном пункте роты (взвода) по фронту и в глубину на расстоянии **до 200 м** друг от друга.

Бронетранспортеры располагаются на огневых позициях в глубине опорного пункта роты (взвода) в местах, обеспечивающих ведение огня из пулеметов преимущественно в стороны флангов и в промежутки.

Пулеметный (противотанково-пулеметный) взвод роты придается, как правило, по отделениям мотострелковым взводам. Иногда он в полном составе используется на направлении сосредоточения основных усилий роты.

Для круговой обороны ротного опорного пункта взводам назначаются дополнительные сектора обстрела, для огневых средств подготавливаются основные и запасные огневые позиции с учетом ведения огня в стороны флангов и в тыл. Часть огневых средств располагается в глубине. На флангах, в промежутках между взводами, в тылу опорного пункта устраиваются заграждения.

Промежутки между ротными опорными пунктами могут быть **до 1500 м,** а между опорными пунктами взводов — **до 300 м.** Они должны находиться под непрерывным наблюдением, простреливаться фланговым и перекрестным огнем всех

средств, особенно противотанковых, а также прикрываться заграждениями и огнем артиллерии.

В промежутках между опорными пунктами рот (взводов) оборудуются запасные позиции, ложные траншеи и ходы сообщения.

Рота второго эшелона занимает опорный пункт в глубине обороны батальона и подготавливает контратаки. Танковая рота (мотострелковая рота на боевых машинах пехоты), кроме того, подготавливает один-два огневых рубежа. Рота (взвод), выделенная в резерв полка (батальона), занимает район сосредоточения, подготавливает для обороны опорный пункт и находится в готовности к выполнению внезапно возникающих задач или к смене подразделений первого эшелона в случае потери ими боеспособности.

176. Система огня батальона (роты) в обороне включает: участки сосредоточенного и рубежи заградительного огня артиллерии и минометов, подготовленные на подступах к обороне, перед передним краем, на флангах и в глубине обороны; зоны огня противотанковых средств и сплошного многослойного огня всех видов оружия перед передним краем, в промежутках, на флангах и в глубине обороны для уничтожения в первую очередь танков и других бронированных машин противника; подготовленный маневр огнем в целях его сосредоточения в короткие сроки на любом угрожаемом направлении или участке. Она строится с учетом огневых возможностей всех видов оружия батальона (роты) и приданных огневых средств, их тесного взаимодействия в сочетании с инженерными заграждениями и естественными препятствиями.

Танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры), орудия, противотанковые гранатометы, установки противотанковых управляемых ракет и другие огневые средства располагаются в районе обороны (опорном пункте) батальона (роты) скрытно, рассредоточенно и так, чтобы можно было вести огонь на предельную дальность и поражать противника фланговым, перекрестным и кинжальным огнем высокой плотности, иметь огневую связь между собой и создавать огневые мешки. Линейное их расположение недопустимо. Для огневых средств кроме основных подготавливаются запасные огневые позиции, а для дежурных огневых средств, танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и временные огневые позиции.

В целях введения противника в заблуждение относительно системы огня и расположения огневых средств в батальоне могут назначаться кочующие орудия, танки и боевые машины пехоты.

Все огневые средства должны быть готовы к широкому маневру, ведению огня ночью и в других условиях ограниченной видимости.

Готовность системы огня определяется занятием танками, боевыми машинами пехоты (бронетранспортерами), орудиями, гранатометами, установками противотанковых управляемых ракет и другими огневыми средствами позиций, подготовкой данных для стрельбы, а также наличием боеприпасов.

177. Штатное и приданные батальону зенитные подразделения располагаются в районе командно-наблюдательного пункта батальона и в опорных пунктах рот так, чтобы обеспечивались

надежное прикрытие подразделений с воздуха, круговой обзор и обстрел воздушного противника, хорошая маскировка и надежная связь с командиром батальона. Для зенитных средств кроме основных подготавливаются запасные огневые (стартовые) позиции.

178. Разведка в обороне должна своевременно установить подготовку противника к наступлению, выявить его силы, возможные направления действий и время перехода в наступление, а с началом наступления противника уточнить его состав, наличие резервов и направление их выдвижения, а также места позиций артиллерии и других огневых средств.

Разведка ведется наблюдением со всех командно-наблюдательных пунктов подразделений лично командирами и назначенными наблюдательными постами (наблюдателями), постами радиолокационной разведки, а также поисками и засадами. Поиски и засады организуются по указанию или с разрешения командира полка. При переходе к обороне вне соприкосновения с противником для ведения разведки, кроме того, высылаются боевые разведывательные дозоры, а на путях вероятного подхода противника к обороне устраиваются засады.

179. Защита от оружия массового поражения и зажигательного оружия противника достигается прежде всего использованием окопов, траншей, ходов сообщения, перекрытых щелей, блиндажей, убежищ и укрытий, средств индивидуальной защиты, а также защитных свойств местности и техники.

180. Основными задачами инженерного обеспечения в обороне являются: **фортификационное**

оборудование района обороны (опорного пункта), создание заграждений; подготовка путей для маневра; выполнение инженерных мероприятий по маскировке.

181. Основными задачами химического обеспечения в обороне являются: радиационная, химическая и неспецифическая бактериологическая (биологическая) разведка в районе обороны (опорном пункте) и на рубежах развертывания для контратак (огневых рубежах); проведение специальной обработки, дегазации и дезинфекции фортификационных сооружений и отдельных участков местности; применение зажигательного оружия, а также маскировка подразделений дымами и аэрозолями в ходе боя.

182. Командно-наблюдательный пункт командира батальона оборудуется по возможности в труднодоступном для танков месте непосредственно за подразделениями первого эшелона или в районе опорного пункта роты второго эшелона (резерва) батальона на удалении **до 2 км** от переднего края обороны батальона.

Командно-наблюдательный пункт командира роты оборудуется обычно в глубине опорного пункта на удалении **до 800 м** от своего переднего края в таком месте, откуда обеспечивается наблюдение за местностью перед фронтом и на флангах обороны роты, а также просмотр по возможности всего опорного пункта и удобство управления подразделениями.

Командно-наблюдательный пункт командира роты, а иногда и командира батальона, приданного другому подразделению, оборудуется обычно вблизи командно-наблюдательного пункта командира того подразделения, которому рота или

батальон придан, и в таком месте, откуда обеспечиваются надежная связь, наблюдение за действиями подразделений, твердое и непрерывное управление ими.

183. Пункт технического наблюдения батальона (роты) развертывается вблизи командно-наблюдательного пункта командира батальона (роты), ремонтно-эвакуационная (ремонтная) группа — за первым эшелоном батальона, медицинский пункт и остальные подразделения обеспечения батальона — за его вторым эшелоном (резервом).

Пункт боевого питания роты и медицинский пост роты развертываются в опорном пункте роты, в укрытом месте, доступном для подхода транспорта.

В подразделениях и на огневых позициях танков, боевых машин пехоты создаются дополнительные запасы боеприпасов. После отражения атак противника запасы боеприпасов в подразделениях немедленно пополняются.

Подвоз в подразделения других материальных средств производится обычно ночью.

2. Подготовка обороны

184. Подготовка обороны в батальоне (роте) начинается с получением боевой задачи от старшего командира (начальника). Она включает: организацию боя (принятие решения, постановку боевых задач штатным и приданным подразделениям, организацию взаимодействия и системы огня, всестороннего обеспечения боя и управления); занятие обороны, создание боевого порядка и системы огня; инженерное оборудование района обороны (опорного пункта); разработку

схемы района обороны батальона (опорного пункта); подготовку подразделений к бою; контроль готовности обороны и подразделений к выполнению боевой задачи и другие мероприятия.

185. Метод и порядок работы командира батальона (роты) по организации обороны зависят от условий перехода к обороне и наличия времени. Во всех случаях они должны обеспечивать быстрое занятие обороны и организацию системы огня к установленному сроку.

Получив задачу на переход к обороне **в условиях непосредственного соприкосновения с противником**, командир батальона (роты) организует захват и закрепление указанного (выгодного) рубежа. В ходе закрепления рубежа он принимает решение, ставит задачи подчиненным и приданным подразделениям, организует взаимодействие и систему огня, управление, защиту от зажигательного оружия, дает указания по основным вопросам всестороннего обеспечения боя, организует инженерное оборудование района обороны (опорного пункта). В последующем он проводит рекогносцировку, в ходе которой уточняет задачи подразделениям, порядок взаимодействия, а если необходимо, и другие вопросы.

Если батальон (рота) переходит к обороне **вне соприкосновения с противником**, командир батальона (роты) принимает решение, доводит его до своих заместителей и командиров подразделений, проводит рекогносцировку, в ходе которой уточняет свое решение, отдает боевой приказ, организует взаимодействие и систему огня, всестороннее обеспечение боя, управление и защиту от зажигательного оружия. Затем он выводит батальон (роту) в указанный район (опорный

пункт) и организует его инженерное оборудование.

В замысле боя командир батальона (роты) определяет: направление сосредоточения основных усилий и участки местности, от удержания которых зависит устойчивость обороны; боевой порядок и построение района обороны (опорного пункта); порядок поражения противника огнем штатных и приданных средств при подходе его к переднему краю обороны, развертывании и переходе в атаку, порядок уничтожения вклинившегося в оборону противника и направления контратак; порядок инженерного оборудования района обороны (опорного пункта).

Во всех случаях работа командира батальона (роты) по организации обороны не должна задерживать выход подразделений в указанный район и своевременное занятие ими обороны.

186. При проведении рекогносцировки командир батальона (роты) изучает местность, назначает (указывает) ориентиры и уточняет:

— положение, силы и состав противника, возможные пути выдвижения и рубежи его развертывания для наступления, районы высадки его тактических воздушных десантов и действий диверсионно-разведывательных групп; скрытые подступы к переднему краю обороны батальона (роты), вероятные направления наступления танков противника и действий его авиации;

— начертание переднего края, район обороны (опорный пункт) и разграничительные линии, задачу батальона (роты);

— направление сосредоточения основных уси-

лий и участки местности, от удержания которых зависит устойчивость обороны;

— ротные (взводные) опорные пункты и позицию боевого охранения, если оно высылается; начертание траншей и места устройства засад;

— позиции приданного танкового (мотострелкового) подразделения и других средств усиления;

— полосы огня рот (взводов) и участки сосредоточенного огня; основные и запасные огневые позиции штатной и приданной артиллерии; огневые позиции и полосы огня (секторы обстрела), участки сосредоточенного и рубежи заградительного огня подразделений (огневых средств), остающихся в его непосредственном подчинении, а также предназначенных для обеспечения флангов и стыков с соседями и промежутков между ротами (взводами); направления и рубежи развертывания для контратак роты второго эшелона (резерва), для танковой роты и мотострелковой роты на боевых машинах пехоты, кроме того, огневые рубежи;

— основные, запасные и ложные огневые позиции зенитных подразделений и пути их маневра;

— очередность и сроки инженерного оборудования района обороны (опорного пункта), а также места устройства минно-взрывных и других заграждений и проходы, оставляемые в них;

— мероприятия по всестороннему обеспечению боя, в том числе ночью и в других условиях ограниченной видимости;

— места расположения подразделений технического обеспечения и тыла;

— место командно-наблюдательного пункта,

187. При постановке задач командир батальона (роты) **в боевом приказе** указывает:

— ротам (взводам) первого эшелона — средства усиления; опорные пункты и направления сосредоточения основных усилий; задачи по отражению наступления и уничтожению вклинившегося в оборону противника; начертание переднего края и траншей; полосы огня, дополнительные секторы обстрела и участки сосредоточенного огня; какими силами и средствами обеспечить фланги, стыки, промежутки и кто ответственный за них; кто поддерживает;

— роте (взводу) второго эшелона — средства усиления; опорный пункт, задачу и направление сосредоточения основных усилий; направления и рубежи развертывания для контратак; полосу огня, дополнительные секторы обстрела и участки сосредоточенного огня; резерву — район сосредоточения (опорный пункт), направления и рубежи развертывания для контратак. Для танковой роты и мотострелковой роты на боевых машинах пехоты в обоих случаях, кроме того,— огневые рубежи и задачи, к выполнению которых быть готовым;

— приданным подразделениям артиллерии и минометной батарее — задачи по огневому поражению противника при подходе его к переднему краю обороны и развертывании, переходе в атаку и вклинении в оборону; поддержке контратак второго эшелона; основные и запасные огневые позиции; время готовности и сигналы открытия, переноса и прекращения огня;

— гранатометному взводу — задачи по поддержке рот первого эшелона и отражению атаки пехотных подразделений противника; основные и

запасные позиции, полосу огня, дополнительный сектор обстрела, участки сосредоточенного и рубежи заградительного огня; время готовности к открытию огня и порядок его ведения, сигналы открытия, переноса и прекращения огня;

— противотанковому взводу — место в боевом порядке батальона и направления возможных действий, рубежи развертывания, порядок их занятия и задачи, к выполнению которых быть готовым; сигналы открытия и прекращения огня, порядок действий после выполнения задачи;

— пулеметному (противотанково-пулеметному) взводу и подразделениям (огневым средствам), остающимся в непосредственном подчинении командира батальона (роты), — основные и запасные огневые позиции (места в боевом порядке), полосы огня (секторы обстрела), порядок открытия и ведения огня и задачи, к выполнению которых быть готовым;

— зенитному взводу — задачи, огневые позиции, ответственные секторы для разведки воздушного противника и ведения огня, время и степени готовности, порядок ведения огня;

— подразделению, назначенному в боевое охранение, — позицию, задачу, какие огневые средства выделяются для поддержки, порядок вызова их огня и порядок отхода.

В седьмом пункте боевого приказа командир батальона (роты) кроме времени готовности к выполнению задачи указывает также время занятия обороны, готовности системы огня, очередность и сроки инженерного оборудования района обороны (опорного пункта).

188. Командир батальона (роты), назначенного в противодесантный резерв, в боевом прика-

зе при постановке задач подразделениям указывает: средства усиления, задачи и район сосредоточения; районы возможной высадки воздушных десантов, порядок ведения разведки, места засад и устройства заграждений в этих районах и на путях вероятных действий десантов противника; маршруты выдвижения к местам возможной высадки воздушных десантов, рубежи развертывания для боя и порядок разгрома десантов.

189. Взаимодействие командир батальона (роты) организует **по задачам, вероятным направлениям наступления противника и направлениям контратак** своих подразделений. Организуя взаимодействие, он согласовывает действия рот (взводов) между собой, с действиями подразделений артиллерии, других огневых средств и соседями по уничтожению противника во время выдвижения его к переднему краю обороны, развертывания и перехода в атаку (в исходном положении для наступления), при отражении атаки танков и пехоты противника перед передним краем и при вклинении их в район обороны (опорный пункт).

При организации взаимодействия командир батальона (роты) обязан:

— уточнить огневые задачи артиллерийским, гранатометному и противотанковому подразделениям по уничтожению (подавлению) противника на подступах к обороне, перед передним краем, в промежутках, на флангах и в глубине обороны батальона (роты);

— определить рубежи открытия огня из танков, боевых машин пехоты, установок противотанковых управляемых ракет, гранатометов и

других противотанковых средств по противнику, а также участки сосредоточенного огня рот (взводов) на наиболее важных направлениях и порядок его ведения;

— согласовать действия рот первого эшелона, подразделений, обороняющих передовую позицию (позицию боевого охранения), и артиллерии по удержанию передовой позиции (позиции боевого охранения) и порядок отхода подразделений, обороняющих ее;

— согласовать действия рот первого, второго эшелонов, подразделений артиллерии, гранатометного и противотанкового взводов и средств усиления по отражению атак противника перед передним краем и при вклинении его в оборону;

— согласовать действия рот, подразделений артиллерии, средств усиления и резерва при проведении контратак;

— согласовать действия подразделений первого эшелона с огнем артиллерии и других огневых средств батальона, а также с действиями приданного инженерно-саперного подразделения по прикрытию флангов, промежутков и стыков с соседями;

— согласовать действия подразделений батальона (роты) между собой, с действиями артиллерии и армейской авиации по уничтожению воздушных десантов;

— указать порядок открытия и ведения огня по самолетам и вертолетам противника зенитными и мотострелковыми (танковыми) подразделениями, способы и сигналы опознавания своих самолетов и вертолетов, а также обозначения своего положения;

— определить, кому, какие и где иметь дежурные огневые средства, а также порядок уничтожения разведки противника;

— определить порядок действий подразделений в случае применения противником ядерного и химического оружия, сигналы и порядок перехода к действиям с его применением;

— указать мероприятия по обеспечению безопасности подразделений от светового излучения ядерного взрыва и мероприятия по маскировке, а также порядок обозначения путей маневра, проходов в заграждениях и переходов через препятствия;

— сообщить сигналы оповещения, управления и взаимодействия.

190. Командир батальона (роты) второго эшелона кроме проведения мероприятий по организации обороны уточняет порядок взаимодействия с батальонами (ротами) первого эшелона, подготавливает контратаки в указанных ему направлениях и определяет порядок действий по закрытию брешей, образовавшихся в результате ядерных ударов противника. Командир танкового батальона (роты) и командир мотострелкового батальона (роты) на боевых машинах пехоты подготавливают также огневые рубежи и устанавливают порядок их занятия в ходе боя.

191. Систему огня командир батальона (роты) организует в ходе рекогносцировки, а также при постановке задач подразделениям и организации взаимодействия.

Организуя систему огня, командир батальона (роты) определяет задачи артиллерийским, танковым и мотострелковым подразделениям по по-

ражению противника на подступах к обороне, при развертывании и переходе в атаку, при бое за позицию боевого охранения, за удержание района обороны (опорного пункта) и при нанесении контратак.

192. Занятие батальоном (ротой) обороны осуществляется с учетом сложившейся обстановки. При переходе к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с противником особое внимание уделяется созданию в соответствии с решением командира батальона (роты) в самые короткие сроки боевого порядка подразделений, системы огня, инженерных заграждений, а также фортификационному оборудованию занимаемого района (опорного пункта).

При переходе к обороне вне соприкосновения с противником выдвижение и занятие обороны осуществляется скрытно, в короткие сроки и под прикрытием выделенных для этой цели подразделений. При этом подразделения занимают указанные им опорные пункты, подготавливают систему огня и осуществляют инженерное оборудование опорных пунктов.

В обоих случаях при переходе к обороне батальон (рота) должен быть готов к отражению внезапного нападения противника, ударов его самолетов и вертолетов, уничтожению воздушных десантов и диверсионно-разведывательных групп.

193. Инженерное оборудование района обороны (опорного пункта) начинается немедленно после определения позиций подразделениям и огневым средствам и организации системы огня. Оно осуществляется одновременно на всю глубину обороны батальона (роты) в последова-

тельности, обеспечивающей постоянную готовность подразделений к отражению наступления противника и защиту их от всех средств поражения, и проводится скрытно, с полным напряжением сил и максимальным использованием средств механизации, сборных инженерных сооружений, конструкций и местных строительных материалов.

При переходе к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с противником **в первую очередь** отрываются одиночные (парные) окопы для автоматчиков, окопы для пулеметчиков, гранатометчиков, снайперов, танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), установок противотанковых управляемых ракет и других огневых средств; расчищаются полосы обзора и обстрела; возводятся сооружения для командно-наблюдательных и медицинского пунктов; устраиваются заграждения перед передним краем, в промежутках между подразделениями и на их флангах; подготавливаются пути выдвижения к рубежам развертывания для контратак и огневым рубежам; оборудуются пункты водоснабжения (водоразборные пункты). На участках местности, обеспечивающих скрытность от наблюдения и огня противника и позволяющих применять средства механизации, кроме того, отрываются траншеи, ходы сообщения и укрытия для техники.

Во вторую очередь отрываются окопы на отделения, окопы для танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и других огневых средств на запасных (временных) огневых позициях; дооборудуются командно-наблюдательные и медицинский пункты; устраиваются пере-

крытые щели (блиндажи) на каждое отделение (экипаж, расчет); отрываются окопы на огневых рубежах; устраиваются укрытия для вооружения, техники, боеприпасов и других материальных средств; дополнительно устраиваются заграждения перед передним краем, в промежутках между опорными пунктами и на их флангах, а также оборудуются пути маневра.

В дальнейшем совершенствуется инженерное оборудование района обороны (опорного пункта), продолжается устройство укрытий для техники, отрываются траншеи и ходы сообщения, устраиваются убежища (по одному на роту, батарею и на командно-наблюдательном пункте батальона), подготавливаются ложные позиции.

При отсутствии непосредственного соприкосновения с противником инженерное оборудование района обороны (опорного пункта) осуществляется в той же очередности с широким использованием средств механизации.

Маскировка района обороны (опорного пункта) осуществляется непрерывно с началом его инженерного оборудования.

194. Командир батальона (роты) разрабатывает схему района обороны батальона (опорного пункта роты).

На схеме района обороны батальона, которая разрабатывается, как правило, на крупномасштабной карте, обычно указываются: ориентиры; положение противника; позиция боевого охранения; ротные и взводные опорные пункты, полосы огня рот и участки сосредоточенного огня, рубежи открытия огня по противнику из танков, боевых машин пехоты, установок противотанковых управляемых ракет, гранатометов и других

огневых средств; положение соседей и разграничительные линии с ними; огневые позиции и секторы обстрела средств, обеспечивающих фланги батальона и промежутки между ротными опорными пунктами; огневые позиции артиллерийских и зенитных подразделений, гранатометного взвода и других огневых средств, находящихся в непосредственном подчинении командира батальона, и их огневые задачи; места устройства засад; направления контратак и рубежи развертывания роты второго эшелона (резерва), для танковой роты и мотострелковой роты на боевых машинах пехоты, кроме того, — огневые рубежи; рубежи развертывания противотанкового взвода; инженерные заграждения; места расположения подразделений технического обеспечения и тыла; места командно-наблюдательных пунктов командира батальона и командиров рот. Кроме того, в пределах района обороны батальона, перед его фронтом и на флангах могут указываться рубежи развертывания (минирования) противотанкового резерва (подвижного отряда заграждений) полка и огневые задачи штатной и приданной артиллерии.

На схеме опорного пункта роты указываются: ориентиры, их номера, наименования и расстояния до них; положение противника; полоса огня роты; опорные пункты взводов, их полосы огня и дополнительные секторы обстрела; основные и запасные огневые позиции боевых машин пехоты (бронетранспортеров), танков, противотанковых, огнеметных и зенитных средств; огневые позиции и секторы обстрела огневых средств, обеспечивающих фланги роты и промежутки между взводными опорными пунк-

тами, а на схеме опорного пункта мотострелковой роты — и приданных танков; участки сосредоточенного огня роты и каждого взвода; рубежи открытия огня из танков, боевых машин пехоты, установок противотанковых управляемых ракет и других огневых средств; места устройства засад; инженерные заграждения и фортификационные сооружения; места развертывания пунктов технического наблюдения, боевого питания и медицинского поста роты; места командно-наблюдательных пунктов командира роты и командиров взводов. На схеме опорного пункта танковой роты, кроме того, указываются позиции приданного мотострелкового подразделения.

Отработанная схема района обороны (опорного пункта) является планом ведения оборонительного боя и в виде донесения представляется командиру полка (батальона).

195. Подготовка батальона (роты) к бою включает: доукомплектование подразделений личным составом, создание установленных запасов ракет, боеприпасов, горючего и других материальных средств; непосредственную подготовку командиров и личного состава к выполнению боевой задачи, а вооружения, боевой и другой техники к применению в бою; проведение политической работы с личным составом и тактических учений (занятий) с подразделениями применительно к характеру предстоящего боя.

196. Контроль готовности подразделений к выполнению боевой задачи включает проверку своевременности получения подразделениями боевой задачи и правильности занятия ими указанных опорных пунктов и позиций; знания

личным составом своих задач и порядка поддержания взаимодействия в ходе боя; состояния и степени готовности инженерных заграждений и фортификационного оборудования опорных пунктов и позиций подразделений; готовности системы огня; подготовки оружия к ведению огня ночью и в других условиях ограниченной видимости; готовности второго эшелона (резерва) к маневру на указанные направления (рубежи); выполнения мероприятий по всестороннему обеспечению боя и управлению; занятия позиции боевым охранением и готовности его к выполнению боевой задачи.

3. Ведение обороны

197. До начала наступления противника в ротах выделяются дежурные танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры) и другие огневые средства, которые, занимая запасные или временные огневые позиции, находятся в постоянной готовности к уничтожению отдельных групп противника, пытающихся вести разведку, проделывать проходы в заграждениях или проникнуть в глубину обороны. Остальные подразделения, поддерживая готовность к отражению атак противника, совершенствуют инженерное оборудование позиций и проводят техническое обслуживание вооружения, танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров). Дежурные стрелки-зенитчики и личный состав других огневых средств, выделенных для борьбы с воздушным противником, находятся в готовности к открытию огня по его самолетам, вертолетам и другим воздушным целям.

Снайперы уничтожают офицеров, снайперов, наблюдателей, расчеты огневых средств и другие цели противника.

198. Командир батальона (роты) на основе личного наблюдения и данных разведки должен своевременно установить подготовку противника к наступлению, начало его выдвижения и развертывания, доложить об этом командиру полка (батальона), уточнить задачи подчиненным подразделениям и приданной артиллерии, привести их в полную готовность к отражению противника.

Разведка боем и атака передовых подразделений противника отражаются огнем назначенных средств и обороняющимися на этих направлениях подразделениями. Наблюдение за противником усиливается. После отражения атаки обнаружившие себя огневые средства по указанию командира батальона (роты) скрытно меняют огневые позиции. Проходы, проделанные противником в наших заграждениях, немедленно закрываются, а если это сделать невозможно, по ним подготавливается огонь артиллерии и других средств.

199. При нанесении противником ядерных и химических ударов и с началом огневой подготовки атаки командир батальона (роты), ведя непрерывное наблюдение, уточняет задачи подразделениям, штатной и приданной артиллерии и другим огневым средствам по поражению выявленной артиллерии, танков, других бронированных машин и пехоты противника, выдвигающихся или изготовившихся для атаки. Одновременно он оценивает обстановку в районах ядерных ударов, принимает меры к закрытию

брешей в боевом порядке, восстановлению управления, системы огня и взаимодействия, а также к ликвидации последствий ядерного и химического нападения противника.

Личный состав мотострелковой (танковой) роты и приданных ей подразделений укрывается в щелях, блиндажах, убежищах, боевых машинах пехоты (танках), на дне окопов и траншей в готовности быстро занять свои места на позициях для отражения атаки. В случае применения противником отравляющих веществ и бактериальных (биологических) средств личный состав надевает средства индивидуальной защиты.

200. С переходом противника в атаку командир батальона (роты) сосредоточивает огонь всех средств по основным силам противника. Штатная и приданная артиллерия сосредоточенным огнем и огнем по отдельным целям, подвижным и неподвижным заградительным огнем наносит поражение танкам и другим бронированным машинам и, расстраивая боевые порядки подразделений противника, создает выгодные условия для уничтожения их огнем танков, боевых машин пехоты, противотанковыми управляемыми ракетами и гранатометами с предельных дальностей стрельбы (пуска).

По мере подхода противника к переднему краю обороны огонь всех средств батальона (роты) доводится до наивысшего напряжения. Обороняющиеся подразделения всеми огневыми средствами уничтожают танки и другие бронированные цели, отсекают пехоту от танков и уничтожают ее огнем, а пехоту, ворвавшуюся на передний край опорных пунктов подразделе-

ний, — огнем в упор, гранатами и в рукопашном бою.

Зенитные подразделения, а также мотострелковые (танковые) подразделения, не занятые боем с наземным противником, отражают налеты самолетов, вертолетов и других воздушных целей противника.

В случае вклинения противника в район обороны (опорный пункт) командир батальона (роты) должен огнем всех средств остановить распространение его по фронту и в глубину, закрепить свои фланги на участке вклинения и подавить противника огнем. Командир батальона, кроме того, может выдвинуть танки (боевые машины пехоты) второго эшелона (резерва) на огневой рубеж, а противотанковый взвод — на рубеж развертывания, подготовленный на этом направлении.

Прорвавшиеся танки уничтожаются огнем артиллерии, всех противотанковых средств, танков и боевых машин пехоты батальона с огневых рубежей или с занимаемых позиций.

В благоприятных условиях обстановки уничтожение вклинившегося противника осуществляется контратакой, которая ведется до полного его уничтожения и восстановления обороны.

Контратака вторым эшелоном (резервом) батальона обычно проводится совместно со вторым эшелоном полка или со вторыми эшелонами соседних батальонов. В тех случаях, когда в оборону вклинились незначительные силы противника и он остановлен в пределах опорных пунктов взводов первого эшелона, командир батальона может проводить контратаку и самостоятельно.

После отражения атаки командир батальона (роты) отдает необходимые распоряжения для быстрого восстановления системы огня, пополнения ракет и боеприпасов, восстановления разрушенных фортификационных сооружений и инженерных заграждений, организует восстановление вышедших из строя вооружения, боевой и другой техники, подготовку к эвакуации раненых и больных. О результатах боя он докладывает командиру полка (батальона).

Противник, вклинившийся на стыке с соседним батальоном (ротой), уничтожается во взаимодействии с соседом огнем всех средств и решительной контратакой.

Если противник обошел район обороны (опорный пункт), батальон (рота) организует круговую оборону и продолжает удерживать занимаемые позиции. При необходимости часть огневых средств перемещается на угрожаемое направление. По указанию командира полка батальон частью сил может проводить контратаку во фланг или в тыл прорвавшемуся противнику.

201. Командир батальона (роты) второго эшелона должен всегда знать обстановку на фронте обороны полка (батальона) и иметь постоянную связь с командирами батальонов (рот) первого эшелона, а командир батальона — и с поддерживающей артиллерией.

Батальон (рота) второго эшелона полка (батальона) в случае прорыва противника в глубину обороны огнем всех средств с занимаемой позиции наносит ему решительное поражение и останавливает его дальнейшее продвижение. Танковый батальон (рота) и мотострелковый батальон (рота) на боевых машинах пехоты

при необходимости выдвигаются на подготовленный огневой рубеж. При благоприятных условиях обстановки уничтожение вклинившегося противника осуществляется контратакой.

Получив приказ на проведение контратаки, командир батальона (роты) высылает разведку, уточняет задачи подразделениям и огневым средствам. Батальон (рота) под прикрытием огня артиллерии быстро выдвигается на указанное направление, огнем танков, боевых машин пехоты и других огневых средств наносит поражение противнику, расстраивает его боевые порядки и решительно контратакует противника преимущественно во фланг или в тыл. Мотострелковые подразделения контратакуют противника на боевых машинах пехоты или в пешем порядке вслед за танками.

Батальон (рота) первого эшелона полка (батальона) поддерживает контратаку батальона (роты) второго эшелона огнем или по приказу командира полка (батальона) частью сил совместно с ним контратакует и уничтожает вклинившегося в оборону противника, восстанавливая положение.

202. Командир батальона (роты), составляющего противодесантный резерв, установив начало высадки воздушного десанта противника или получив задачу по уничтожению десанта, высылает дополнительную разведку, уточняет (ставит) задачи подразделениям и приданным огневым средствам. Батальон (рота) быстро выдвигается в район высадки воздушного десанта, с ходу развертывается в боевой порядок, огнем всех средств наносит противнику поражение, при этом огнем зенитных средств уничтожает само-

леты и вертолеты и решительной атакой завершает уничтожение десанта.

Если воздушному десанту противника удалось высадиться, собраться и начать выдвижение к объекту нападения, батальон (рота) быстро выдвигается к противнику, огнем из засад и действиями походного охранения сковывает его и наносит ему поражение, а главными силами во встречном бою завершает уничтожение десанта.

В том случае, когда уничтожить воздушный десант противника с ходу не удалось, батальон (рота) активными действиями сковывает его, наносит поражение огнем всех средств и после короткой подготовки вновь атакует противника и уничтожает его.

После уничтожения воздушного десанта противника батальон (рота) выдвигается в назначенный район в готовности к уничтожению новых десантов или к выполнению других задач.

203. Батальон, выделенный для усиления частей **укрепленного района**, может обороняться как самостоятельно, так и совместно с подразделениями укрепленного района или использоваться для обороны в полосе обеспечения (на передовой позиции). Он может также составлять второй эшелон (резерв) укрепленного района и предназначаться для проведения контратак, уничтожения воздушных десантов или штурмовых групп противника, блокирующих долговременные огневые сооружения.

Батальон занимает оборону обычно в промежутках между опорными пунктами подразделений укрепленного района, а на важных направлениях — и совместно с ними. В этом случае

опорные пункты подразделений укрепленного района включаются в район обороны мотострелкового (танкового) батальона. При этом фронт обороны батальона может быть больше, чем в обычных условиях. Основу обороны батальона составляют опорные пункты рот и подразделений укрепленного района, подготавливаемые к круговой обороне и опирающиеся на долговременные огневые и полевые фортификационные сооружения, инженерные заграждения и умело организованную систему огня.

Система огня батальона строится с учетом заблаговременно созданной системы огня подразделений укрепленного района и должна дополнять и усиливать ее.

Боевой порядок батальона строится обычно в два эшелона. Кроме того, для борьбы с противником, блокирующим долговременные огневые сооружения, в батальоне создаются две-три деблокирующие группы, обычно в составе мотострелкового (танкового) взвода, усиленного артиллерией, огнеметами и саперами.

С переходом противника в атаку батальон ведет оборонительный бой, как и в обычных условиях. Отдельные группы противника, проникшие в глубину обороны, уничтожаются огнем из долговременных огневых сооружений и с позиций, подготовленных между ними, а противник, блокирующий долговременные огневые сооружения, — огнем всех средств и специально выделенными деблокирующими группами.

При вклинении противника в район обороны батальона командир батальона огнем всех средств должен остановить его продвижение, закрепить свои фланги на участке вклинения и

подавить противника огнем. Вклинившийся противник уничтожается контратакой второго эшелона (резерва) батальона самостоятельно или совместно со вторым эшелоном (резервом) укрепленного района.

4. Оборона в полосе обеспечения и на передовой позиции

204. При обороне **в полосе обеспечения** батальон, выделенный в передовой отряд, ведет бой, как правило, на нескольких позициях, отходя последовательно с одной на другую, широко применяя минно-взрывные заграждения, организуя засады, в том числе и засады стрелков-зенитчиков, производя разрушения и подготавливая мосты и другие сооружения к подрыву.

Оборону на каждой позиции командир батальона организует отдельными ротными и взводными опорными пунктами в целях удержания выгодных участков местности, перехватывающих вероятные направления движения противника. Отход батальона с занимаемой позиции производится с разрешения командира, выславшего передовой отряд.

205. Организуя оборону в полосе обеспечения, командир батальона кроме общих вопросов организации боя определяет: порядок действий батальона на каждой позиции и при отходе; места устройства инженерных заграждений и разрушений на вероятных путях движения противника; возможные направления маневра огнем и подразделениями и места засад, а также задачи боевому разведывательному дозору.

При организации системы огня командир батальона должен предусмотреть: наиболее веро-

ятные направления выдвижения противника к каждой позиции; возможность поражения его с предельных дальностей огнем своих, приданных и поддерживающих средств, по мере подхода к опорным пунктам подразделений, а также перед их фронтом, в промежутках между ними и на открытых флангах; прикрытие огнем артиллерии вывода подразделений из-под удара превосходящих сил противника для занятия ими обороны на следующей позиции.

206. Выдвигающийся противник поражается огнем приданной артиллерии, минометной батареи, гранатометов и других средств с предельных дальностей. С подходом противника батальон (рота) должен сдержать его наступление, нанести потери, отразить атаку передовых подразделений, вынудить развернуться в боевой порядок и наступать в невыгодном для него направлении. При этом командир батальона (роты) обязан своевременно и организованно вывести подразделения из-под удара превосходящих сил противника и занять оборону на следующей позиции. Отход подразделений осуществляется по команде (сигналу) командира батальона (роты) и прикрывается огнем артиллерии, заграждениями, а также действиями танков и боевых машин пехоты из засад.

Искусно маневрируя огнем и подразделениями, используя заграждения, разрушения, дымы и аэрозоли, командир батальона (роты) должен не допустить захвата противником с ходу следующей позиции.

207. На передовой позиции батальон (рота) строит оборону отдельными ротными и взводными опорными пунктами, подготовленными к

круговой обороне и перехватывающими наиболее вероятные направления наступления противника. На ней устраиваются различные заграждения и препятствия. Бой батальона (роты) на передовой позиции поддерживается огнем приданной артиллерии, а также частью артиллерии главных сил полка с временных огневых позиций.

Систему огня командир батальона (роты) организует с таким расчетом, чтобы можно было поражать противника на основных танкоопасных направлениях с предельных дальностей огнем своих, приданных и поддерживающих средств, а также поддерживать огневую связь между ротами (взводами) и соседними подразделениями. Особое внимание должно уделяться организации противотанкового огня.

На наиболее вероятных направлениях движения противника к передовой позиции, а также в промежутках и на флангах опорных пунктов подготавливается огонь артиллерии, танков, боевых машин пехоты, гранатометов и других огневых средств, организуются засады, устраиваются заграждения и разрушения.

Небольшие группы противника батальон (рота) уничтожает огнем или захватывает в плен. Значительные силы противника поражаются огнем всех средств, начиная с предельных дальностей, чтобы вынудить его преждевременно развернуть свои главные силы.

Командир батальона (роты) в ходе боя за передовую позицию должен определить силы, состав, направление и характер действий противника и доложить об этом выславшему его командиру, а также организовать захват плен-

ных и обеспечить немедленную доставку их к нему.

Приданная и поддерживающая артиллерия уничтожает противника, не допуская обхода и охвата подразделений батальона (роты) с флангов и тыла.

Отход батальона (роты) с передовой позиции осуществляется по приказу командира полка.

5. Оборона водных преград

208. Организуя оборону водной преграды, командир батальона (роты) кроме общих вопросов организации боя изучает состояние берегов, определяет ширину, глубину, скорость течения и характер дна водной преграды, наличие бродов и участков, где возможно ее форсирование противником.

Передний край обороны назначается как можно ближе к урезу воды, иногда он может быть отнесен от берега на более выгодный рубеж. В этом случае на берегу устраиваются инженерные заграждения и выставляется боевое охранение.

Система огня организуется так, чтобы подступы к водной преграде, зеркало воды, особенно броды и участки, удобные для форсирования, простреливались фланговым и перекрестным огнем. При этом часть танков, боевых машин пехоты, противотанковых и других огневых средств может выдвигаться ближе к берегу.

На участках, где возможно форсирование противником водной преграды, особенно танками вброд и под водой, создается наибольшая плотность противотанкового огня, устраиваются заграждения и организуются засады.

209. Для разведки противника в батальоне (роте) организуется непрерывное наблюдение, особенно за участками, удобными для форсирования, и за подступами к ним. При отсутствии непосредственного соприкосновения с противником на противоположный берег водной преграды от батальона обычно высылаются боевые разведывательные дозоры.

210. Подразделения разведки противника уничтожаются огнем специально выделенных средств с временных позиций, а переправившиеся группы захватываются в плен или уничтожаются.

С началом форсирования противником водной преграды батальон (рота) огнем всех средств уничтожает его переправочные средства, живую силу и боевую технику, не допуская высадки противника на берег.

В случае высадки противника на берег он немедленно уничтожается сосредоточенным огнем всех средств и решительной контратакой. Контратака должна проводиться раньше, чем в обычных условиях, чтобы не дать противнику возможности закрепиться на захваченном берегу.

211. В целях удержания захваченных на водной преграде переправ и участков, удобных для форсирования, батальон (рота) самостоятельно или во взаимодействии с другими подразделениями может обороняться и на противоположном берегу. В этом случае особое внимание уделяется организации противотанкового огня, противовоздушной обороны, защиты от оружия массового поражения и обеспечению флангов. Для повышения устойчивости обороны открытый фланг (фланги) должен примыкать к водной преграде и прикрываться заграждениями. В под-

разделениях создаются дополнительные запасы боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Действия батальона (роты) при обороне на противоположном берегу должны отличаться особой стойкостью и упорством.

6. Особенности обороны ночью

212. Основной задачей подразделений при обороне ночью является отражение внезапной атаки противника. Для этого командир батальона (роты) обязан: усилить боевое охранение, наблюдение за противником и за своими заграждениями перед передним краем обороны и организовать подслушивание, а также выставить непосредственное охранение во всех подразделениях (наблюдателей, парных патрулей, секреты); держать большую часть подразделений и огневых средств, занимающих опорные пункты на первой позиции, в постоянной готовности к открытию огня и отражению атак противника; готовить засветло все огневые средства и резервы к действиям ночью, определить порядок применения приборов ночного видения; подготовить огневые средства, расположенные в глубине опорных пунктов, к занятию временных огневых позиций на переднем крае; указать, по каким участкам местности перед передним краем, в промежутках между подразделениями и на флангах подготовить дополнительный огонь; предусмотреть мероприятия по обеспечению промежутков между опорными пунктами, стыков и флангов; установить порядок освещения местности перед передним краем своей обороны, а также объектов и целей противника в ходе

боя; определить хорошо видимые ночью ориентиры, опознавательные знаки своих войск и способы ориентирования; поставить задачи подразделениям по уничтожению и ослеплению средств ночного видения противника; обеспечить обороняющиеся подразделения трассирующими снарядами, патронами с трассирующими пулями и средствами освещения местности.

213. С переходом противника в атаку по нему открывают огонь подразделения, обороняющиеся на позиции боевого охранения, а также артиллерия, минометы и дежурные огневые средства. Танки, боевые машины пехоты и артиллерия ведут огонь прямой наводкой по атакующему противнику, а также сосредоточенный огонь.

Атака противника отражается с расстояний, обеспечивающих эффективное ведение огня танками, боевыми машинами пехоты, гранатометами, противотанковыми и другими огневыми средствами, с использованием приборов ночного видения или при освещении его боевых порядков всеми имеющимися средствами светового обеспечения, а с подходом противника к переднему краю обороны на **300—400 м** — и осветительными постами рот первого эшелона. Ослепление атакующего противника осуществляется с помощью осветительных и дымовых снарядов (мин) и ракет.

Артиллерия и минометы противника, ведущие огонь осветительными снарядами (минами), а также прожекторные установки уничтожаются в первую очередь огнем артиллерии, танков, боевых машин пехоты и гранатометов.

Зенитный взвод, а также мотострелковые и танковые подразделения, не занятые боем с на-

земным противником, отражают налеты его самолетов и вертолетов, уничтожают осветительные авиационные бомбы и снаряды (мины).

214. При вклинении противника в оборону батальона (роты) принимаются меры к воспрещению его продвижения в стороны флангов и в глубину. Батальон (рота) сосредоточенным огнем артиллерии и минометов, фланговым огнем танков, боевых машин пехоты и противотанкового взвода наносит поражение вклинившемуся противнику и останавливает его продвижение. Контратака второго эшелона (резерва) батальона проводится ночью, как правило, совместно со вторым эшелоном полка.

При переходе от ночных действий к дневным подразделения и огневые средства, перемещенные на ночь на временные огневые позиции, перед рассветом по приказу командира батальона (роты) скрытно занимают свои основные позиции.

7. Оборона в городе

215. В городе батальон обороняет обычно один или несколько кварталов, рота — квартал или несколько зданий, а взвод — одно-два здания.

216. Организуя оборону в городе, командир батальона (роты) кроме общих вопросов организации боя определяет: какие здания включить в опорные пункты и подготовить к обороне; порядок маневра силами и средствами; в каких помещениях оборудовать убежища; порядок и сроки подготовки зданий к обороне.

217. Для создания опорных пунктов в первую очередь используются особо прочные угловые здания с полуподвальными и подвальными помещениями, обеспечивающими возможность обстрела улиц и площадей.

Опорные пункты подготавливаются к круговой обороне и должны иметь огневую связь между собой. В них создаются дополнительные запасы боеприпасов, продовольствия, питьевой воды, медикаментов и других материальных средств.

В промежутках между опорными пунктами и на улицах устраиваются заграждения, разрушения и завалы, подступы к которым минируются и простреливаются фланговым и перекрестным огнем. Легкие постройки, мешающие наблюдению и ведению огня, разрушаются.

Для маневра подразделениями внутри кварталов устраиваются проходы, а также используются подземные сооружения и коллекторы. В подземных сооружениях, не используемых для маневра, устраиваются заграждения, а по выходам из них подготавливается огонь.

218. Система огня батальона (роты) строится на сочетании флангового и перекрестного огня стрелкового оружия, орудий, выделенных для стрельбы прямой наводкой, танков, боевых машин пехоты, а также огня установок противотанковых управляемых ракет, гранатометов, огнеметов и артиллерии, расположенной на закрытых огневых позициях.

Подразделения, занимающие оборону в многоэтажных зданиях, огонь организуют в несколько ярусов, с тем чтобы все подступы к опорным пунктам (зданиям) простреливались. При этом большая часть огневых средств, в том числе

отдельные орудия, размещаются в нижних этажах зданий и полуподвалах.

Танки, приданные мотострелковому батальону, используются для действий из засад или в опорных пунктах мотострелковых рот.

Огневые позиции танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и орудий, выделенных для стрельбы прямой наводкой, подготавливаются обычно за каменными заборами и стенами, в которых проделываются и тщательно маскируются амбразуры.

Огневые позиции установок противотанковых управляемых ракет и гранатометов выбираются в таких местах, откуда обеспечивается возможность ведения огня вдоль улиц и площадей.

Огнеметы попарно или группами придаются мотострелковым подразделениям. Позиции для них оборудуются в зданиях, за заграждениями и заборами, прежде всего на перекрестках улиц.

Артиллерийские подразделения занимают закрытые огневые позиции в парках, на площадях, стадионах и в других местах, откуда обеспечивается возможность ведения огня.

Зенитные, а также другие средства, выделенные для борьбы с воздушным противником, размещаются на крышах зданий, где для них оборудуются площадки. Наблюдательные посты (наблюдатели) выставляются на крышах зданий, с которых обеспечивается круговой обзор.

219. При подготовке зданий к обороне необходимо окна и двери заложить кирпичом или мешками с песком (землей), оставляя в них амбразуры для ведения огня, проделать ходы в чердачных и междуэтажных перекрытиях, подвалы каменных зданий оборудовать под убежи-

ща, все помещения очистить от легковоспламеняющихся предметов, деревянные полы засыпать слоем песка (земли) и подготовить средства пожаротушения.

Инженерно-саперные подразделения устанавливают минно-взрывные заграждения, устраивают минированные завалы, подрывают здания и выполняют другие задачи.

220. Оборонительный бой в городе ведется за удержание каждого здания, даже в условиях его окружения.

Если противнику удалось ворваться в обороняемое здание, он должен быть уничтожен огнем в упор, гранатами и в рукопашной схватке. При этом танки, боевые машины пехоты, орудия, огнеметы и другие огневые средства, находящиеся вне здания, воспрещают подход к нему резервов противника.

В целях уничтожения противника в захваченных им опорных пунктах (зданиях) проводятся контратаки.

8. Оборона в горах

221. Оборона батальона (роты) в горах строится, как правило, на более широком фронте, перехватывая наиболее доступные направления действий противника, а на плоскогорье и в широкой долине — как в обычных условиях.

222. Батальон (рота) оборону в горах строит путем создания ротных и отдельных взводных опорных пунктов в целях удержания господствующих высот, перевалов, узлов дорог и других важных участков местности. Опорные пункты подготавливаются к круговой обороне. В промежутках между ними ведутся разведка и

патрулирование, организуются засады и устраиваются заграждения.

Основные усилия разведки сосредоточиваются на направлениях, доступных для наступления противника, а также на направлениях, где возможен обход обороняющихся подразделений. Количество наблюдательных постов (наблюдателей) увеличивается.

Передний край выбирается обычно по склонам горных хребтов, высот и отрогам гор, обеспечивающим хороший обзор и обстрел подступов к ним, а также на обратных скатах высот.

223. Система огня строится с таким расчетом, чтобы перед передним краем, на флангах и в промежутках между опорными пунктами не было мертвых пространств и скрытых подступов. С этой целью огневые средства располагаются ярусами как на скатах высот, обращенных к противнику, так и на обратных скатах, обеспечивая создание многоярусного фланкового, перекрестного и кинжального огня, с учетом возможности осуществления маневра.

Приданные мотострелковому батальону танки, противотанковые орудия и установки противотанковых управляемых ракет обычно используются в опорных пунктах рот, обороняющихся на наиболее важных направлениях. Они занимают огневые позиции в местах, откуда обеспечивается ведение огня на предельную дальность. Наиболее плотно всеми видами огня в сочетании с заграждениями должны прикрываться дороги, выходы из ущелий, тоннелей, горных долин, теснин, удобные переправы через реки и переходы через каньоны, а также направления, которые

могут быть использованы противником для обхода.

Зенитные подразделения, а также мотострелковые подразделения, выделенные для борьбы с воздушным противником, занимают позиции на высотах, обеспечивающих круговой обзор и обстрел самолетов, вертолетов и других воздушных целей.

224. Организуя оборону в узкой горной долине (ущелье), огневые средства следует располагать на прилегающих скатах гор так, чтобы обеспечивался прострел долины (ущелья) перекрестным огнем. Наиболее сильно укрепляются высоты, образующие вход в долину (ущелье). Подступы к господствующим высотам прикрываются огнем артиллерии, минометных и гранатометных подразделений и противотанковых средств. Артиллерия при этом широко применяется для стрельбы прямой наводкой.

225. При организации обороны перевала основные усилия сосредоточиваются на удержании высот, расположенных на подступах к перевалу. Часть сил батальона (роты) занимает оборону непосредственно на перевале. На дорогах, подходящих к перевалу с обеих сторон, устраиваются заграждения, подходы к которым должны простреливаться перекрестным огнем с прилегающих высот.

226. При инженерном оборудовании опорных пунктов фортификационные сооружения в скальных грунтах возводятся преимущественно полузаглубленного и насыпного типа с применением камня, прикрываемого слоем грунта, а также мешков с землей. Инженерное оборудование ведется с широким применением подрывных заря-

дов. Окопы, укрытия и другие сооружения оборудуются так, чтобы исключить возможность затекания в них зажигательных смесей и воды. Для защиты личного состава от оружия массового поражения приспосабливаются горные выработки, пещеры и другие естественные укрытия.

В батальонном районе обороны широко используются естественные препятствия, создаются каменные, а в горно-лесистой местности и лесные завалы; участки дорог (троп) и искусственные сооружения подготавливаются для разрушения, на дорогах устраиваются минно-взрывные заграждения.

Маскировка подразделений достигается прежде всего умелым использованием маскирующих свойств горной местности.

227. Атака противника отражается всеми огневыми средствами с широким применением гранат. Танки противника наиболее целесообразно уничтожать во время преодоления ими подъемов, особенно на серпантинах.

При вклинении противника в оборону батальон (рота) упорно удерживает занимаемые позиции и огнем наносит поражение противнику. При благоприятных условиях батальон уничтожает вклинившегося противника решительной контратакой, проводимой, как правило, сверху вниз, вдоль хребта или по долине.

Обходящего противника батальон (рота) уничтожает огнем артиллерии и других средств, а также решительными действиями подразделений второго эшелона (резерва).

При восстановлении боеспособности подразделений кроме обычных мероприятий немедлен-

но организуется расчистка обвалов и завалов, препятствующих выходу людей и техники из фортификационных сооружений.

228. При обороне в горно-таежной местности особое внимание уделяется подготовке опорных пунктов к круговой обороне, расчистке полос (секторов) обзора и обстрела, прикрытию заграждениями промежутков и флангов, устройству засад на направлениях, где возможен обход противником обороняющихся подразделений.

Танковое подразделение, приданное мотострелковому батальону (роте), занимает оборону, как правило, во втором эшелоне, перехватывая доступные для наступления противника направления, в готовности к маневру на них; часть танков может использоваться в опорных пунктах рот, прикрывающих доступные направления и важные открытые участки местности (перевалы, седловины, дефиле).

При организации и осуществлении взаимодействия широко используются сигнальные средства.

9. Оборона в лесу

229. Оборона в лесу строится отдельными ротными и взводными опорными пунктами, подготовленными к круговой обороне, перехватывающими дороги, просеки, а также дефиле между озерами и болотами. В промежутках между опорными пунктами постоянно ведется разведка, устраиваются заграждения, организуются засады и патрулирование.

В качестве инженерных заграждений применяются минные поля, фугасы, минированные завалы, противотанковые барьеры и различные проволочные заграждения.

Передний край обороны выбирается впереди опушки леса или относится в глубину. В последнем случае на опушке леса выставляется боевое охранение, а подразделения производят расчистку леса для улучшения условий наблюдения и ведения огня, не демаскируя при этом своих позиций.

Второй эшелон (резерв) батальона располагается в опорном пункте вблизи дорог и просек в готовности к проведению контратак или к маневру на угрожаемое направление.

Система огня организуется так, чтобы все дороги, просеки, проходы в заболоченных участках, поляны и вырубки, по которым возможны подход и наступление противника, находились под огнем обороняющихся подразделений. Выступы леса используются для организации фланкового и перекрестного огня. На направлениях возможного наступления противника подготавливается сосредоточенный огонь.

Большая часть огневых средств придается ротам и взводам. Танки, орудия, гранатометы и установки противотанковых управляемых ракет занимают огневые позиции в местах, откуда обеспечивается возможность ведения огня вдоль дорог, просек, по полянам и участкам редкого леса. Их огневые позиции прикрываются мотострелковыми подразделениями и заграждениями.

Часть автоматчиков, снайперов и пулеметчиков назначается для ведения огня **с деревьев.**

Зенитные и другие огневые средства, выделенные для борьбы с воздушным противником, размещаются на полянах, опушках и вырубках леса, с которых обеспечивается обнаружение и обстрел самолетов и вертолетов противника. Стрелки-зенитчики могут также располагаться на площадках, оборудованных на деревьях.

230. Разведка в лесу ведется наблюдением, боевыми разведывательными дозорами, поиском и действиями из засад.

Система наблюдения должна обеспечить просмотр подступов к переднему краю обороны, для чего наблюдательные посты (наблюдатели) могут располагаться на деревьях или выдвигаться вперед.

231. При инженерном оборудовании батальонного района обороны (опорного пункта роты) на местности с высоким уровнем грунтовых вод окопы, укрытия, траншеи и ходы сообщения устраиваются полунасыпного или насыпного типа. На участках, где нет необходимости отрывать ходы сообщения, пути движения в тыл обозначаются указателями или знаками на деревьях.

Для подразделений и их огневых средств прежде всего производится расчистка полос обзора и обстрела, а затем подготавливаются пути маневра. Предусматриваются также противопожарные мероприятия.

232. При бое в лесу широко применяются действия небольших подразделений из засад и огонь всех средств с близких дистанций.

Контратаки проводятся обычно небольшими подразделениями по заранее изученным и подготовленным направлениям, как правило, вдоль дорог и просек.

10. Оборона в пустыне

233. В пустынной местности батальон (рота) занимает оборону на наиболее вероятном направлении действий противника, при этом оборона основывается на хорошо организованной системе огня и широком маневре вторым эшелоном (резервом). Наличие участков местности с труднопроходимыми барханами, дюнами и мокрыми солончаками позволяет строить оборону на более широком фронте, а промежутки между опорными пунктами иметь большими, чем в обычных условиях.

Район обороны батальона и опорные пункты рот подготавливаются для ведения круговой обороны и тщательно маскируются. В промежутках между ними подготавливаются огневые рубежи, а также устраиваются засады и заграждения.

234. Принимая решение на оборону в пустыне, командир батальона (роты) кроме общих вопросов организации боя предусматривает: ведение разведки на бóльшую, чем в обычных условиях, глубину; поражение противника огнем прямой наводкой на большие дальности; надежное обеспечение флангов, меры по защите фортификационных сооружений и пунктов водоснабжения от заноса песком, а также по подготовке вооружения, боевой и другой техники к применению во время песчаных бурь. Кроме того, учитывая возможность изменения метеорологических условий, он должен принять меры по созданию запасов воды, топлива и контролю за их расходом и соблюдением питьевого режима.

235. При инженерном оборудовании района обороны (опорного пункта) в песчаных грунтах

крутости окопов и укрытий укрепляются фашинами, мешками с песком и другими местными материалами.

Для устройства закрытых фортификационных сооружений применяются мешки с песком, криволинейные армированные оболочки, элементы волнистой стали, тканекаркасные и другие конструкции промышленного изготовления.

Пути маневра обозначаются хорошо видимыми и устойчивыми указками.

Минные поля периодически проверяются. При заносе их толстым слоем песка или демаскировке устанавливаются новые минные поля или переустанавливаются имеющиеся.

236. Подразделения технического обеспечения и тыла батальона располагаются обычно со вторым эшелоном (резервом) вблизи водоразборных пунктов.

Особое внимание обращается на строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий в местах расположения личного состава и на пунктах водоснабжения.

11. Оборона в северных районах и зимой

237. Природные условия северных районов оказывают существенное влияние на организацию обороны и боевое применение войск.

Местность с большим количеством болот, озер, рек, высот и других труднопроходимых участков, а в зимний период глубокий снежный покров способствуют созданию обороны меньшими, чем в обычных условиях, силами.

238. Оборона в северных районах организуется на доступных для наступления противника

направлениях и строится обычно отдельными ротными и взводными опорными пунктами, которые подготавливаются к круговой обороне. Батальон сосредоточивает основные усилия на удержании дорог и прилегающих к ним высот, межозерных дефиле, переправ через водные преграды и других важных объектов.

Промежутки между ротными и взводными опорными пунктами могут быть большими, чем в обычных условиях. В них устраиваются различные заграждения, организуются засады и патрулирование.

Оборона батальона (роты) зимой организуется, как и в обычных условиях, особое внимание уделяется обороне узлов дорог и населенных пунктов, а также направлений, наиболее доступных для действий противника.

239. Принимая решение на оборону в северных районах и зимой, командир батальона (роты) кроме общих вопросов организации боя определяет: направления, наиболее доступные для действий противника, особенно его обходящих подразделений и морских (озерных) десантов, диверсионно-разведывательных групп, и способы их уничтожения; мероприятия по удержанию узлов дорог, населенных пунктов, высот и других важных объектов, по обеспечению флангов и промежутков, подготовке вооружения, боевой и другой техники, а также средств защиты к работе в условиях низких температур, оборудованию укрытий для обогрева личного состава и защите его от переохлаждения и обморожения; порядок расчистки фортификационных сооружений и восстановления заграждений после сильных снегопадов, устройства в условиях распу-

тицы водостоков в траншеях, укрытиях и на огневых позициях.

В целях поддержания высокой боевой готовности подразделений командир батальона (роты) должен чаще проверять несение службы личным составом в метель и снегопад.

240. При инженерном оборудовании района обороны (опорного пункта) учитываются глубина снежного покрова, глубина промерзания грунта, толщина и состояние льда на водных преградах. В районах вечной мерзлоты, скальном грунте и на болотистой местности фортификационные сооружения возводятся обычно насыпного типа. Для этого используются камень, мешки с землей и дерн, а зимой, кроме того, снег и лед. При глубоком снежном покрове широко применяется устройство траншей и ходов сообщения из снега.

На подступах к обороне участки дорог в дефиле и других труднопроходимых местах разрушаются и минируются. Перед передним краем и в глубине обороны устраиваются минно-взрывные заграждения, завалы и препятствия из валунов. Лед на реках, озерах и в заливах на отдельных участках подготавливается к подрыву.

241. При организации технического и тылового обеспечения в батальоне (роте) предусматривается создание дополнительных запасов боеприпасов, продовольствия, топлива и поддержание в постоянной готовности к применению в условиях низких температур вооружения, боевой и другой техники. В зимнее время принимаются меры по предупреждению обморожения, а летом личный состав обеспечивается средствами защиты от гнуса, комаров и других насекомых.

Медицинский пункт батальона размещается обычно в отапливаемых помещениях или укрытиях и обеспечивается запасом топлива, а также теплой одеждой для раненых и больных.

12. Выход из боя и отход

242. Батальон (рота) может оставить занимаемый район обороны (опорный пункт) и отойти только по приказу старшего командира (начальника).

Отход проводится, как правило, ночью или в других условиях ограниченной видимости.

В условиях непосредственного соприкосновения с противником отходу предшествует выход из боя. Для обеспечения выхода из боя назначаются подразделения прикрытия со средствами усиления.

243. Принимая решение на выход из боя и отход, командир батальона (роты) кроме общих вопросов определяет: состав подразделений прикрытия, обеспечивающих выход из боя, и охранения, порядок выхода из боя главных сил батальона (роты), район сбора, направление или маршрут отхода, промежуточные рубежи для ведения боя, конечный рубеж отхода и время выхода на него; порядок эвакуации раненых и больных, а также поврежденных (неисправных) вооружения, боевой и другой техники.

244. При постановке задач командир батальона (роты) в боевом приказе указывает:

— подразделениям главных сил — задачи, район сбора, направление или маршрут отхода, рубежи регулирования и время их прохождения, промежуточные рубежи для ведения боя и ко-

нечный рубеж отхода, к каким действиям быть готовым на конечном рубеже отхода;

— подразделениям прикрытия, обеспечивающим выход из боя, — состав, задачи, время, до которого они должны удерживать занимаемые позиции, и порядок их дальнейших действий;

— артиллерийским и зенитным подразделениям, гранатометному взводу и другим огневым средствам, остающимся в непосредственном подчинении командира батальона (роты), — задачи и порядок отхода;

— подразделениям охранения — состав и задачи.

При организации взаимодействия командир батальона (роты) указывает порядок выхода из боя и отхода подразделений, вывоза (выноса) раненых и больных, эвакуации неисправных вооружения, боевой и другой техники, а также согласовывает действия подразделений прикрытия, порядок их отхода, разрушения важных объектов, устройства заграждений, а также порядок поддержки их огнем артиллерии.

245. С началом выхода батальона (роты) из боя подразделения прикрытия остаются на занимаемых позициях до указанного им времени или сигнала и ведут такие же действия, какие предшествовали выходу из боя. Управление этими подразделениями осуществляется одним из командиров рот (взводов), который подчиняется непосредственно командиру батальона (роты) и поддерживает с ним связь.

Подразделения прикрытия отходят по приказу (сигналу) командира батальона (роты) внезапно и обычно все одновременно. Если противник

обнаружит их отход и начнет преследование, подразделения прикрытия, сдерживая его продвижение, отходят скачками с рубежа на рубеж, разрушают мосты (переправы) и участки дорог, а также устраивают минно-взрывные и другие заграждения на направлениях движения противника.

При выходе из боя в условиях активных действий противника батальон (рота) огнем всех средств наносит ему поражение, а при необходимости может частью сил или в полном составе внезапно контратаковать с целью остановить противника, а затем под прикрытием выделенных подразделений, огня артиллерии, гранатометов, заграждений, дымов и аэрозолей быстро выйти из боя.

В районе сбора командир батальона (роты) уточняет ротам (взводам) и средствам усиления задачи на отход, организует разведку и охранение.

246. Охранение батальона (роты) при отходе осуществляется тыльной походной заставой, а при необходимости и боковыми походными заставами, которые огнем с ходу и с места, а также действиями из засад задерживают продвижение противника до указанного командиром батальона времени. Заставы по приказу командира батальона могут также разрушать мосты (переправы), участки дорог, устраивать минно-взрывные и другие заграждения.

247. Батальон может быть назначен в арьергард с задачей задержать наступающего противника на время, необходимое для отхода главных сил полка. В этом случае батальон заблаговременно занимает оборону на указанном ру-

беже и удерживает его до назначенного времени или до приказа на отход.

Отход арьергарда осуществляется последовательно с рубежа на рубеж или перекатами, когда часть подразделений отходит на следующий рубеж, занимает на нем позиции на широком фронте и обеспечивает отход остальных подразделений батальона. При отходе широко применяются засады, заграждения и разрушения. После выполнения задачи арьергард действует по указанию командира полка.

248. Подразделения технического обеспечения и тыла, не используемые для непосредственного обеспечения выхода из боя, заблаговременно отводятся в район, указанный командиром батальона. Раненые и больные, а также неисправные вооружение, боевая и другая техника эвакуируются.

Подразделения, прикрывающие выход из боя, обеспечиваются дополнительным запасом боеприпасов и санитарным транспортом.

13. Смена подразделений

249. Смена батальона (роты) в обороне проводится, как правило, ночью и в других условиях ограниченной видимости. Она должна быть тщательно организована и проведена быстро и скрытно.

Получив приказ на смену, командир батальона (роты) совместно с командиром сменяемого батальона (роты) проводит рекогносцировку, в ходе которой изучает противника, знакомится с расположением подразделений, сдающих оборону, и их режимом поведения, с организацией си-

стемы огня, противовоздушной обороны, инженерным оборудованием района обороны (опорного пункта) и заграждениями, радиационной, химической, бактериологической (биологической) обстановкой; определяет скрытые пути движения к району смены, места постов регулирования и встречи прибывающих подразделений проводниками, а также порядок смены.

Командир батальона (роты), сдающий район обороны (опорный пункт), обязан представить командиру сменяющего подразделения схему района обороны батальона (опорного пункта роты), а также все имеющиеся разведывательные данные о противнике и указать подчиненным командирам: порядок передачи района обороны (опорного пункта); район сбора после смены; мероприятия по прикрытию смены и маскировке; куда выслать проводников для встречи и сопровождения сменяющих подразделений; где выставить посты регулирования; время начала и окончания смены; порядок действий в случае применения противником оружия массового поражения и при переходе его в наступление во время смены.

250. В первую очередь сменяются мотострелковые, а затем танковые, артиллерийские и зенитные подразделения. Подразделения, обороняющие передовую позицию или находящиеся в боевом охранении, сменяются в последнюю очередь.

В установленное время командир батальона (роты) производит смену, проверяет готовность подразделений к отражению наступления противника и докладывает о смене командиру полка (батальона).

Батальон (рота) должен поддерживать такой же режим поведения, какой был до смены.

Командир батальона (роты), сдавший оборону, скрытно выводит подразделения в назначенный район сбора и затем действует в соответствии с полученной задачей.

Если в ходе смены противник перейдет в наступление, то смена прекращается и все подразделения отражают атаку. Управляет ими в это время командир сменяемого подразделения, ему подчиняются и прибывшие для смены подразделения.

Глава шестая

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

251. Батальон (рота) совершает передвижение своим ходом (маршем) или перевозится железнодорожным и морским (речным) транспортом. Мотострелковый батальон (рота), кроме того, может перевозиться воздушным транспортом, а танковый батальон (рота) — на тяжелых автопоездах.

Батальон (рота) всегда должен быть готов к маршу и перевозкам в условиях постоянной угрозы применения противником оружия массового поражения, воздействия его авиации, воздушных десантов и диверсионно-разведывательных групп, радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения, разрушений дорог и переправ. Это требует тщательной подготовки вооружения, боевой и другой техники и личного состава к маршу и перевозкам, умелой их организации, всестороннего обеспечения и высокой, особенно маршевой, выучки подразделений.

1. Марш

252. Марш — организованное передвижение подразделений в колоннах по дорогам и колонным путям в целях выхода в назначенный район или на указанный рубеж. Он является основным

способом передвижения батальона (роты). Марш может совершаться **в предвидении вступления в бой** или **вне угрозы столкновения с противником**, а по направлению движения — к фронту, вдоль фронта или от фронта в тыл. Во всех случаях марш совершается скрытно, как правило, ночью или в других условиях ограниченной видимости, а в боевой обстановке и в глубоком тылу своих войск — и днем.

В любых условиях подразделения должны прибыть в назначенный район или на указанный рубеж своевременно и в полной готовности к выполнению боевой задачи.

253. Батальон (рота) совершает марш одной колонной.

Дистанции между подразделениями и машинами в колонне батальона могут быть **25—50 м.** При движении по пыльным дорогам, в условиях ограниченной видимости, в гололед, по дорогам, имеющим крутые подъемы, спуски и повороты, а также при движении с повышенной скоростью дистанции между машинами увеличиваются.

254. Средняя скорость движения без учета времени на привалы может быть: смешанных и танковых колонн — **25—30 км/ч,** автомобильных колонн — **30—40 км/ч** и более. При выполнении батальоном (ротой) самостоятельных задач скорость движения будет, как правило, выше. При совершении марша в пешем порядке средняя скорость может быть **4—5 км/ч,** на лыжах — **5—7 км/ч.**

В горах, пустынях, северных районах, лесисто-болотистой местности и в других неблагоприятных условиях средняя скорость движения может уменьшаться **до 20 км/ч.**

Во всех случаях марш должен совершаться с максимально возможной в данных условиях скоростью.

255. Батальон на марше может находиться в передовом отряде, авангарде или в колонне главных сил полка, рота — в головной, боковой, тыльной походных заставах или в составе колонны батальона.

256. Походный порядок батальона (роты), назначенного в передовой отряд или авангард (походную заставу), строится с учетом быстрого развертывания подразделений в боевой порядок и вступления их в бой. Он состоит из колонны главных сил и охранения.

Колонна главных сил батальона (роты) в зависимости от условий обстановки может иметь различное построение. Танковое подразделение, приданное мотострелковому батальону (роте), следует обычно в голове колонны, а мотострелковое подразделение, приданное танковому батальону (роте), обычно распределяется между танковыми ротами (взводами) и следует в их походных порядках за танками или назначается в походное охранение; артиллерийское подразделение следует за боевыми подразделениями батальона (роты). Противотанковый взвод батальона следует за головной походной заставой или за головной ротой главных сил батальона в готовности к отражению атак танков противника. Гранатометный взвод батальона следует обычно за головной ротой главных сил батальона, а пулеметный (противотанково-пулеметный) взвод роты, как правило, — в голове колонны роты. Зенитные подразделения, приданные батальону, во всех случаях следуют ближе к голо-

ве колонны главных сил, а зенитный взвод батальона — с головной походной заставой или в составе колонны главных сил батальона. Все зенитные средства находятся в постоянной готовности к немедленному отражению ударов воздушного противника.

За боевыми подразделениями в колонне батальона следуют подразделения тыла и технического обеспечения. Медицинский пункт батальона следует обычно в голове этих подразделений, а в предвидении вступления в бой — за боевыми подразделениями, предназначенными для действий в первом эшелоне.

257. Для охранения колонны на марше от батальона, следующего в передовом отряде или авангарде, высылаются: в направлении движения на удаление **5—10 км** — головная походная застава в составе взвода или роты со средствами усиления, на фланги и в тыл при необходимости — дозорные отделения (танки). Головная походная застава силой до роты высылает головной дозор в составе взвода на удаление **3—5 км,** головная походная застава силой до взвода и головной дозор—дозорное отделение (танк) на удаление, обеспечивающее наблюдение за ним и поддержку его огнем.

При угрозе нападения наземного противника в зависимости от характера местности на маршруте движения от батальонов, совершающих марш в составе главных сил полка, в качестве непосредственного охранения высылаются головные дозоры, а от замыкающего батальона — и тыльный дозор или дозорные отделения (танки) на удаление, обеспечивающее наблюдение за ними, поддержку их огнем и исключающее

внезапность нападения наземного противника на охраняемую колонну.

Походное охранение батальона должно обеспечить беспрепятственное движение главных сил, исключить внезапное нападение противника, обеспечить выгодные условия для вступления в бой, а также не допустить проникновения к ним наземной разведки противника. На подразделения охранения на марше возлагается также задача ведения разведки.

В предвидении встречи с противником командир батальона высылает боевой разведывательный дозор.

258. Походный порядок батальона (роты), совершающего марш в составе главных сил полка (батальона), строится: в предвидении вступления в бой — исходя из поставленной задачи, замысла предстоящего боя и условий обстановки; при отсутствии угрозы столкновения с противником — с учетом удобства движения.

259. Для своевременного начала марша и регулирования скорости движения батальону, назначенному в передовой отряд, указываются исходный пункт и время его прохождения, а батальону, действующему в авангарде или совершающему марш в составе колонны главных сил полка, кроме того, пункты регулирования и время их прохождения, места и время привалов, дневного (ночного) отдыха.

Привалы, дневной (ночной) отдых назначаются для проверки состояния вооружения, боевой и другой техники, их технического обслуживания, приема пищи и отдыха личного состава. Привалы назначаются через **3—4 часа** движения про-

должительностью до одного часа и один привал продолжительностью до двух часов во второй половине суточного перехода, а дневной (ночной) отдых — в конце каждого суточного перехода.

260. Получив задачу на марш, командир батальона (роты) при уяснении задачи и оценке обстановки кроме обычных вопросов изучает по карте маршрут движения, его протяженность и проходимость, условия совершения марша; рубежи и время вероятной встречи с противником или к каким действиям быть готовым; места и время привалов, а также места, время и порядок дозаправки техники, приема пищи личным составом и пополнения запасов материальных средств, расходуемых в ходе марша; оценивает маршевые возможности подчиненных и приданных подразделений; определяет допустимые скорости движения по участкам маршрута и рассчитывает время движения по каждому из них; оценивает характер местности в районе дневного (ночного) отдыха (сосредоточения), определяет объем инженерного оборудования района и производит другие необходимые расчеты, а также определяет порядок наблюдения и поддержания связи в ходе марша.

В замысле на марш командир батальона (роты) определяет: построение походного порядка; состав, задачи и удаление походного охранения; скорость движения по участкам маршрута и дистанции между машинами; порядок отражения ударов самолетов и вертолетов противника, а в предвидении вступления в бой с противником, кроме того, порядок действий головной походной заставы (головного дозора), дозорных отделений

(танков) и главных сил, построение боевого порядка и вид маневра.

В боевом приказе на марш командир батальона (роты) указывает:

В первом пункте — сведения о противнике.

Во втором пункте — задачу батальона (роты): маршрут движения или направление действий батальона в передовом отряде, место в походном порядке полка (батальона), район сосредоточения (отдыха) или рубеж, время прибытия (выхода) в назначенный район или на указанный рубеж и к каким действиям быть готовым, исходный пункт, пункты регулирования и время их прохождения, места и время привалов.

В третьем пункте — задачи соседей.

В четвертом пункте — замысел на марш.

В пятом пункте— после слова «приказываю»— задачи подразделениям:

— головной походной заставе (головному дозору) и дозорным отделениям (танкам) — состав, боевую задачу, время прохождения исходного пункта и пунктов регулирования и порядок доклада об обстановке;

— мотострелковым (танковым) ротам (взводам) — средства усиления, задачу, место в походной колонне, порядок открытия и ведения огня по воздушным целям, а при совершении марша в предвидении вступления в бой с противником — и порядок действий;

— подразделениям артиллерии и другим огневым средствам — задачи на марш и при вступлении в бой с противником, место в походной колонне и в боевом порядке;

— зенитным подразделениям — задачи по прикрытию подразделений в движении, на привалах,

в местах отдыха и районе сосредоточения, место в походной колонне, дежурные подразделения (средства) и их огневые позиции, время и степени готовности;

— другим подразделениям батальона и подразделениям усиления — место в походной колонне и задачи, к выполнению которых быть готовым.

В шестом пункте — места и порядок дозаправки техники горючим в ходе марша, а в предвидении вступления в бой, кроме того, расход боеприпасов и горючего на выполнение задачи.

В седьмом пункте — время готовности к маршу.

В восьмом пункте — порядок наблюдения и связи в ходе марша, место командно-наблюдательного пункта командира батальона (роты) в колонне и заместителей.

В указаниях по всестороннему обеспечению командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет: порядок преодоления заграждений и разрушений на маршруте; объем и порядок инженерного оборудования района дневного (ночного) отдыха (сосредоточения); мероприятия по защите от зажигательного оружия; порядок пользования приборами ночного видения (освещения) и маскировки, а также меры безопасности и поддержания дисциплины марша.

При подготовке к маршу производится пополнение запасов боеприпасов, горючего и других материальных средств до установленных норм, осуществляются техническое обслуживание вооружения, боевой и другой техники, эвакуация раненых и больных, а также излишествующего имущества и неисправных вооружения и техни-

ки, которые не могут быть отремонтированы к началу марша.

Командир батальона (роты) организует проверку готовности подразделений к маршу и осуществляет контроль за выходом подразделений разведки и охранения.

Построение колонны главных сил батальона (роты) со средствами усиления производится в районе расположения.

261. Рота (взвод), назначенная в головную походную заставу, в установленное время проходит исходный пункт и двигается по маршруту батальона с установленной командиром батальона скоростью. Командир роты (взвода) следует в голове колонны и сверяет по карте маршрут движения.

Теснины, тоннели и мосты головная походная застава проходит безостановочно. Разрушенные участки дорог, мосты, завалы на маршруте движения и заминированные участки рота (взвод) обходит, обозначая указками места разрушений (минирования) и направления обхода.

Если обход невозможен или на устройство прохода в разрушениях (завалах) требуется времени меньше, чем на обход, то головная походная застава проделывает проход.

О заграждениях, зараженных участках, разрушениях и направлениях их обхода, а также о встрече с противником командир роты (взвода) докладывает выславшему его командиру.

262. Главные силы батальона (роты) проходят исходный пункт головой колонны в установленное время и с заданной скоростью.

Командир батальона обычно следует в голове колонны батальона, командир роты — всегда в

голове колонны роты. Сверяя по карте маршрут движения, командир батальона (роты) следит за действиями походного охранения и строго поддерживает установленный порядок марша.

Подразделения двигаются только по правой стороне дороги, соблюдая установленные скорости движения, дистанции между машинами и меры безопасности. Теснины, тоннели и мосты колонна батальона (роты) проходит безостановочно с максимально возможной скоростью. При движении по мостам, железнодорожным переездам, тоннелям и опасным участкам маршрута принимаются меры, обеспечивающие безопасность движения, исключающие заторы на маршруте и загазованность тоннелей.

Ночью машины двигаются с использованием приборов ночного видения, светомаскировочных устройств, а при движении на участках местности, просматриваемых противником, и в светлую ночь — с полностью выключенным светом (выключенными приборами ночного видения).

При совершении марша в лесу и при движении в городе удаление походного охранения и дистанции между машинами в колонне сокращаются. На перекрестках, где затруднено ориентирование, выставляются хорошо видимые указатели или организуется регулирование движения.

Управление батальоном (ротой) на марше осуществляется установленными сигналами. Радиосредства работают только на прием.

263. Отражение ударов воздушного противника на марше осуществляется силами штатных и приданных зенитных подразделений, а также ог-

нем выделенных для этого мотострелковых (танковых) подразделений.

По сигналу оповещения о воздушном противнике зенитные подразделения, а также подразделения, выделенные для ведения огня по воздушным целям, изготавливаются к открытию огня, люки боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и танков (кроме люков, из которых будет вестись огонь) закрываются. Личный состав переводит противогазы в положение «наготове». Отражение воздушного противника осуществляется огнем в движении или с коротких остановок.

264. По сигналам оповещения о радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении батальон продолжает движение. В боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) и танках перед преодолением зон заражения люки, двери, бойницы и жалюзи закрываются, включается система защиты от оружия массового поражения. Личный состав при следовании в пешем порядке и на открытых машинах надевает противогазы (респираторы).

Зоны с высокими уровнями радиации, районы разрушений, пожаров и затоплений на маршруте движения батальон (рота), как правило, обходит; при невозможности обхода зоны заражения преодолеваются с максимальной скоростью с использованием систем защиты от оружия массового поражения, имеющихся на машинах, и средств индивидуальной защиты.

Частичная специальная обработка проводится после выхода из зон радиоактивного заражения, а при применении противником отравляющих ве-

ществ — немедленно. Полная специальная обработка проводится, как правило, в районе дневного (ночного) отдыха или по прибытии в назначенный район.

При нанесении противником ядерных и химических ударов по колонне командир батальона (роты) принимает меры к восстановлению боеспособности подразделений, ликвидации последствий ударов и продолжению движения.

265. В случае применения противником зажигательного оружия, а также при вынужденном преодолении района пожаров люки, бойницы и жалюзи танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров) закрываются. Командир батальона (роты) быстро выводит колонну из района пожара вперед или в наветренную сторону, останавливает ее, организует тушение очагов огня на вооружении, боевой и другой технике, спасение личного состава и оказание пострадавшим первой медицинской помощи, после чего батальон (рота) продолжает движение.

266. На привалах построение колонны батальона (роты) не нарушается, машины останавливаются на правой обочине дороги **не ближе 10 м** одна от другой или на дистанциях, установленных командиром.

Личный состав выходит из машин только по команде своих командиров и располагается для отдыха справа от дороги. В машинах остаются наблюдатели, дежурные пулеметчики и радиотелефонисты (радисты-заряжающие) командирских машин.

Дежурное зенитное подразделение занимает указанную командиром батальона огневую позицию, а дежурные стрелки-зенитчики распола-

гаются вблизи своих машин в готовности к уничтожению воздушных целей противника. Остальные зенитные средства зенитных и мотострелковых (танковых) подразделений остаются в колонне на своих местах в готовности к открытию огня.

Экипажи боевых машин (расчеты, водители) производят контрольный осмотр вооружения, боевой и другой техники и совместно с назначенным в помощь им личным составом проводят техническое обслуживание.

267. При остановке батальона на привал головная походная застава останавливается на выгодном рубеже, организует наблюдение и находится в постоянной готовности к отражению противника и обеспечению развертывания батальона.

С выходом батальона в район отдыха головная походная застава, заняв выгодный рубеж, выполняет задачу сторожевого охранения, находясь в постоянной готовности к отражению нападения противника. Командир роты указывает взводам позиции, полосы огня и порядок действий при появлении противника. В районе отдыха головная походная застава может заменяться сторожевым охранением.

268. Рота, назначенная в неподвижную боковую заставу для прикрытия фланга войск, совершающих марш, выходит на указанный ей рубеж, полностью или частью сил развертывается в боевой порядок, организует оборону и находится на рубеже до указанного времени, а затем действует в соответствии с указаниями выславшего ее командира.

269. Рота, назначенная в тыльную походную заставу, следует за охраняемой колонной, а рота,

составляющая боковую походную заставу, — на уровне головы охраняемой колонны. Их удаление от охраняемой колонны может быть **до 5 км.** Мелкие группы противника, оказавшиеся в тылу (на фланге) колонны, тыльная (боковая) походная застава уничтожает и продолжает выполнять задачу. При угрозе нападения превосходящих сил противника она занимает выгодный рубеж и не допускает удара по охраняемой колонне с тыла (фланга).

270. При изменении задачи и направления движения командир батальона (роты), следующего в передовом отряде или в авангарде (головной походной заставе), должен немедленно остановить подразделения разведки и охранения и указать им порядок дальнейших действий. Колонна батальона (роты) в прежнем походном порядке или после необходимого перестроения по кратчайшим путям выводится на новое направление (маршрут) и выполняет новую задачу.

271. Боевая и другая техника, вышедшая из строя в ходе марша, останавливается на правой обочине дороги или отводится в сторону. Экипаж (водитель) машины определяет причину неисправности и принимает меры к ее устранению.

Замыкание колонны батальона оказывает помощь экипажам (водителям) в устранении неисправностей, организует передачу неисправных (не подлежащих ремонту своими силами) и застрявших машин эвакуационным и ремонтным средствам полка и обеспечивает прибытие отставших машин батальона в назначенный район. О машинах, отставших в пути, заместитель командира батальона (роты) по технической части (старший техник роты) и командиры подразде-

лений лично докладывают командиру батальона (роты).

Машины, отставшие в пути, после устранения неисправностей продолжают движение, пристраиваясь к проходящей колонне; места в колоннах своих подразделений они занимают на привалах. Обгон колонн в движении запрещается.

Раненые и больные после оказания им медицинской помощи эвакуируются в ближайшие медицинские пункты (учреждения), а при невозможности эвакуации следуют со своими подразделениями или с медицинским пунктом батальона.

272. Зимой перед маршем командир батальона (роты) организует подготовку вооружения, боевой и другой техники к работе в условиях низких температур и принимает меры по предупреждению обморожения личного состава и обеспечению машин приспособлениями для повышения их проходимости. Если марш совершается в условиях глубокого снежного покрова, в походное охранение включаются машины, оснащенные навесным оборудованием.

В северных районах при частых снежных зарядах или сильной пурге движение с разрешения командира полка (батальона) может быть приостановлено. Командир батальона (роты) в этих условиях должен запретить одиночное передвижение людей и машин, организовать круговое охранение и принять меры по обогреву личного состава.

273. В горах особое внимание уделяется проверке исправности ходовой части и механизмов управления машин, изучению труднопроходимых участков маршрута, определению порядка их

преодоления и организации регулирования движения на этих участках. На всех машинах должны быть заранее подготовлены специальные приспособления для предотвращения скатывания машин при остановках на подъемах и спусках.

Походное охранение высылается на меньшее, чем в обычных условиях, удаление; для охранения колонны батальона с тыла, как правило, выделяется непосредственное охранение силою до взвода.

При движении по закрытым участкам маршрута, в местах возможных обвалов, камнепадов и осыпей, а также на участках, где возможно образование (устройство противником) заграждений, обычно высылается непосредственное охранение и выставляются наблюдатели, которые после прохождения колонны батальона (роты) продолжают движение впереди и позади нее, а на очередном привале присоединяются к своим подразделениям.

Скорость движения на подъемах, спусках и других труднопроходимых участках может уменьшаться, а дистанции между машинами увеличиваться до пределов, обеспечивающих безопасность движения.

Перевалы, ущелья, горные проходы, каньоны и тоннели подразделения преодолевают, как правило, безостановочно и с максимально возможной скоростью. Машины в случаях вынужденной их остановки отводятся в места, где они не мешают движению колонн.

При преодолении опасных участков дорог, обозначенных указателями, личный состав мотострелковых подразделений может спешиваться.

Для охлаждения двигателей машин командир батальона с разрешения командира полка может останавливать колонну батальона. Остановки следует делать на ровных участках дорог в местах, безопасных от камнепадов и снежных лавин. Нельзя останавливать колонну в руслах высохших рек, на водостоках, крутых подъемах и спусках, в тоннелях, а также над обрывом или под ним.

При движении в пешем порядке скальные участки, осыпи и перевалы преодолеваются обычно повзводно или по отделениям с соблюдением мер безопасности. На крутых подъемах, спусках и других труднопроходимых участках маршрута при необходимости могут делаться короткие остановки продолжительностью до трех минут.

274. В пустыне, организуя марш, командир батальона (роты) обязан: обеспечить тщательную подготовку вооружения, боевой и другой техники к движению в условиях высоких температур, бездорожья и песчаной местности; подробно изучить маршрут движения и условия проходимости на отдельных его участках, указать азимут направления движения и порядок обозначения маршрута на участках, где ориентирование по местным предметам затруднено; обеспечить подразделения необходимым запасом воды; предусмотреть меры по предохранению личного состава от тепловых ударов.

На марше командир батальона (роты) строго придерживается маршрута или указанного азимута направления движения.

Во время песчаных бурь, затрудняющих ориентирование, движение с разрешения командира

полка (батальона) может приостанавливаться. Оставлять в пути одиночные машины запрещается.

2. Перевозка подразделений

275. Перевозка батальона железнодорожным, морским (речным) транспортом осуществляется одним-двумя воинскими эшелонами, воздушным транспортом — несколькими воинскими командами, на тяжелых автопоездах — одной колонной.

Для сокращения времени на организацию перевозки командир батальона должен постоянно иметь готовые варианты расчетов на перевозку батальона различными видами транспорта.

Расчет на перевозку составляется с учетом сохранения организационной целостности подразделений и обеспечения их готовности к ведению боя после выгрузки.

Для погрузки (посадки) на платформы (в вагоны), на суда, в самолеты (вертолеты) батальону указывается станция, порт (пристань) или аэродром (площадка) погрузки (посадки). До погрузки (посадки) батальон (рота) находится в районе ожидания, а после выгрузки (высадки) выходит в район сбора. Время пребывания в районе ожидания используется для подготовки к погрузке (посадке) и последующим действиям.

276. При перевозке **железнодорожным (морским, речным) транспортом** командир батальона (начальник воинского эшелона) совместно с военным комендантом железнодорожного (водного) участка и станции (порта) уточняет расчет на перевозку личного состава, вооружения, боевой и другой техники, имущества подразделений по вагонам, платформам, судам или су-

довым помещениям; составляет план погрузки воинского эшелона; устанавливает очередность погрузки (посадки) подразделений, время начала и окончания ее; определяет порядок выдвижения подразделений к местам погрузки (посадки); проводит рекогносцировку района ожидания, станции (порта, пристани), маршрутов выдвижения подразделений к ним и к местам погрузки (посадки) и ставит задачи подразделениям.

277. С получением приказа на перевозку **воздушным транспортом** командир мотострелкового батальона (роты) совместно с командиром части (подразделения) военно-транспортной (армейской) авиации или командиром отряда (группы) гражданской авиации и военным комендантом аэропорта уточняет порядок погрузки (посадки), места стоянок и бортовые номера самолетов (вертолетов); составляет расчет на перевозку личного состава, вооружения, боевой и другой техники, боеприпасов, горючего и других материальных средств подразделений по самолетам (вертолетам), план погрузки (посадки) и списки личного состава воинских команд на каждый самолет (вертолет); определяет очередность и порядок погрузки (посадки) и выхода подразделений, время их начала и окончания; проводит рекогносцировку района ожидания, аэродрома (площадок), маршрутов выхода подразделений к ним и к местам стоянки самолетов (вертолетов) и ставит задачи подразделениям.

278. В приказе на перевозку командир батальона указывает:

В первом пункте — сведения о противнике.

Во втором пункте — задачу батальона, **номер**

(номера) воинского эшелона (команды, команд), наименование судна (судов), бортовые номера самолетов (вертолетов), станцию (порт, пристань, аэродром или площадки) погрузки (посадки), район ожидания и маршруты выхода к ним; время начала и окончания погрузки.

В третьем пункте — замысел на перевозку — распределение подразделений, личного состава, вооружения и техники по воинским эшелонам (командам), вагонам, платформам (судам, судовым помещениям, самолетам или вертолетам), очередность и порядок погрузки подразделений, организацию противовоздушной обороны (назначенные дежурные подразделения, порядок дежурства, открытия и ведения огня по воздушным целям, количество, состав и места наблюдательных постов, постов воздушного наблюдения или наблюдателей), состав суточного наряда и погрузочно-выгрузочных команд.

В четвертом пункте — после слова «приказываю» — задачи подразделениям — места (количество вагонов, платформ, номера самолетов, вертолетов, кают, палуб, трюмов и других помещений, номера воинских команд) для размещения личного состава, вооружения и техники, очередность и порядок погрузки (посадки), место в походной колонне батальона (эшелона) при выдвижении из района ожидания к местам погрузки (посадки) и порядок действий после выгрузки; зенитным подразделениям, кроме того, задачи по прикрытию при погрузке, в пути следования и при выгрузке, а подразделениям, от которых выделяются погрузочно-выгрузочные команды и суточный наряд, — состав команд (наряда), их задачи и время готовности.

В пятом пункте — время готовности к выдвижению из района ожидания и к погрузке.

В шестом пункте — должностных лиц эшелона, место их нахождения в эшелоне (на судне) или номер самолета (вертолета), в котором они следуют, сигналы оповещения и управления.

Командир роты приказ на перевозку отдает в такой же последовательности, как и командир батальона, но при этом в четвертом пункте он обычно указывает: места размещения личного состава, вооружения и техники взводов на подвижном составе (судне, самолете, вертолете); очередность и порядок их погрузки (посадки); места взводов в колонне роты при выдвижении из района ожидания к месту погрузки и в район сбора после выгрузки; состав погрузочных команд, кто старший, их задачи, время и порядок выполнения ими задач; от кого и в каком составе назначить суточный наряд и порядок его подготовки; меры безопасности при погрузке (посадке), в пути следования и при выгрузке (высадке). Кроме того, в шестом пункте приказа он вместо должностных лиц эшелона указывает старших по вагонам и свое место в поезде (на судне) или номер самолета (вертолета), в котором он следует.

После отдачи приказа на перевозку командир батальона (начальник воинского эшелона) дает указания о порядке подготовки подвижного состава для погрузки эшелона, о способах размещения и крепления вооружения и техники на подвижном составе (судне), об организации охраны в эшелоне или на судне (уточ-

няет состав суточного наряда, время и порядок его смены, места постов, обязанности часовых и порядок связи с ними), о мерах безопасности при погрузке (выгрузке) и в ходе перевозки, о порядке действий по сигналам оповещения и управления, а также дает указания по организации боевого, технического и тылового обеспечения, защиты от зажигательного оружия, противопожарной охраны (аварийно-спасательных работ) и политической работы на период перевозки.

279. До начала выдвижения на погрузку (посадку) командир батальона (роты) проверяет знание личным составом мер безопасности, правил погрузки (посадки), размещения и крепления в вагонах и на платформах (на судах, в самолетах, вертолетах) вооружения, боевой и другой техники, правил их выгрузки и поведения личного состава во время перевозки; готовность вооружения, боевой и другой техники, боеприпасов, горючего и других материальных средств к погрузке, а также построение колонны батальона в соответствии с планом погрузки.

Перед погрузкой командир батальона (начальник воинского эшелона) с должностными лицами эшелона прибывает на станцию (в порт, на пристань, аэродром, площадку) погрузки, где проверяет наличие подвижного состава, организует прием вагонов (судовых помещений), съемного воинского оборудования и подготовку подвижного состава к погрузке эшелона, вносит при необходимости изменения в план погрузки (посадки) и в расчет на перевозку и дает команду (сигнал) на выдвижение подразделений к месту погрузки (посадки).

280. Выдвижение из района ожидания осуществляется в порядке и в сроки, установленные командиром полка.

Погрузка вооружения, боевой и другой техники и посадка личного состава производятся строго в указанное время, скрытно, с соблюдением мер безопасности и предотвращением поломок вооружения, боевой и другой техники и транспортных средств.

В первую очередь грузятся вооружение, боевая и другая техника, запасы боеприпасов, горючего и других материальных средств. При этом вооружение, боевая и другая техника размещаются с учетом очередности их выгрузки, а зенитные средства — с учетом возможности ведения огня по воздушным целям. Плавающая техника и зенитные средства, выделенные для прикрытия района погрузки, а также тягачи, предназначенные для обеспечения быстрой погрузки (выгрузки) гусеничной техники, грузятся на платформы (суда) в последнюю очередь.

Запасы боеприпасов и горючего, как правило, грузятся в разные вагоны (на разные суда, в разные самолеты, вертолеты).

Посадка личного состава в вагоны (на суда, в самолеты, вертолеты) производится по окончании погрузки вооружения, боевой и другой техники и имущества обычно непосредственно перед отправкой воинского эшелона (команды) или выхода судна в море, но не позднее чем **за 10 минут** до отправления.

Погрузка техники, грузов и посадка личного состава в самолеты (вертолеты) осуществляются по указанию командира авиационной части (подразделения).

Вооружение, боевая и другая техника, иные материальные средства, погруженные на подвижной состав (на суда, в самолеты, вертолеты), надежно закрепляются, а машины, кроме того, ставятся на тормоз и низшую передачу. Поворотные устройства башен боевых машин застопориваются, а стопоры пломбируются.

Ответственность за погрузку, размещение и крепление вооружения, боевой и другой техники, а также за посадку личного состава возлагается на начальника воинского эшелона, а при перевозке воздушным транспортом — на командиров экипажей самолетов (вертолетов).

Зенитные и другие огневые средства, выделенные для прикрытия воинского эшелона (судна) в пути следования, занимают указанные начальником воинского эшелона места на платформах в голове и хвосте поезда (на верхних палубах судов) с учетом удобства ведения огня по воздушным и наземным целям. Для отражения внезапных налетов воздушного противника назначаются дежурные зенитные и другие огневые средства, которые должны находиться в постоянной готовности к ведению огня.

281. Батальон, перевозимый железнодорожным или морским (речным) транспортом, обеспечивается на весь путь следования кроме войсковых запасов путевым и выгрузочным запасами продовольствия. Для своевременного оказания медицинской помощи во время перевозки в воинском эшелоне (на судне) развертывается медицинский пункт батальона. Эвакуация раненых и больных из воинского эшелона (судна) осуществляется в ближайшие медицинские учреждения.

282. Для тушения пожаров в пути следования назначается дежурное подразделение, которое обеспечивается необходимыми средствами пожаротушения и находится в постоянной готовности к действиям. При перевозке морским (речным) транспортом это подразделение предназначается для усиления штатной судовой аварийно-спасательной команды и действует по указанию капитана судна.

283. Управление в воинском эшелоне (на судне) осуществляется с использованием проводных средств связи, личным общением, связными, а также световыми и звуковыми сигналами.

Командир батальона (роты) со штабом (начальник воинского эшелона) в пути следования размещается при перевозке железнодорожным транспортом, как правило, в середине эшелона, имея телефонную связь с начальником караула, наблюдательными постами, а также с машинистом тепловоза (электровоза), а при перевозке морским (речным) транспортом — в одной из кают или в отдельном судовом помещении. При перевозке воздушным транспортом командир батальона (роты) и штаб следуют в составе воинских команд. Номера воинских команд и самолетов (вертолетов), в которых они следуют, определяет командир батальона (роты) в зависимости от обстановки. Начальник воинской команды размещается вместе с командой.

284. Для наблюдения за воздушным противником и прилегающей местностью (акваторией) в воинском эшелоне (на судне) выставляются наблюдательные посты (посты воздушного наблюдения, наблюдатели) и химический наблюдательный пост. В пути следования данные о

воздушной, радиационной, химической и бактериологической (биологической) обстановке начальник воинского эшелона получает также от военных комендантов железнодорожных (водных) участков, станций (портов) и аэропортов.

Оповещение о воздушном противнике, радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении осуществляется сигналами, установленными начальником воинского эшелона, а также сигналами, применяемыми на транспорте.

По сигналу оповещения о воздушном противнике воинский эшелон (судно) продолжает движение. Двери, окна (иллюминаторы) и люки вагонов (судовых помещений) закрываются, средства защиты переводятся в положение «наготове». Зенитные и другие огневые средства, выделенные для отражения воздушного противника, открывают огонь по команде начальника воинского эшелона (капитана судна), а при внезапном нападении — самостоятельно в соответствии с указаниями о порядке ведения огня.

По сигналам оповещения о радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении личный состав надевает противогазы (респираторы), а при необходимости по приказу командиров подразделений — и другие средства индивидуальной защиты.

285. Зоны радиоактивного заражения местности и районы акватории, зараженные радиоактивными веществами, при перевозке железнодорожным и морским (речным) транспортом личный состав преодолевает в средствах индивидуальной защиты. При прохождении воинского эшелона через зону радиоактивного заражения

экипажи танков и других бронированных машин по указанию начальника воинского эшелона могут размещаться в машинах. После прохождения зоны заражения по указанию начальника воинского эшелона (капитана судна) проводится частичная специальная обработка подразделений. Полная специальная обработка проводится после выгрузки.

286. В пути следования в зависимости от сложившейся обстановки батальон (рота) должен быть всегда готов к выгрузке в неподготовленных местах, следованию маршем к месту назначения в обход зон заражения, районов разрушений, пожаров и затоплений и к вступлению в бой.

С прибытием в конечный пункт перевозки батальон (рота) быстро выгружается и с соблюдением мер боевого обеспечения выходит в район сбора в готовности к выходу в район сосредоточения полка (батальона) или к выполнению боевой задачи.

Глава седьмая

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТЕ

1. Общие положения

287. Батальон (рота) на месте может располагаться в районе сосредоточения, исходном районе, районе ожидания, районе отдыха и других районах. Район расположения назначается обычно на местности, имеющей естественные укрытия. Он должен обеспечивать рассредоточенное и скрытное размещение подразделений батальона (роты), быстрый их сбор и проведение маневра в нужном направлении, удобство размещения и отдыха личного состава, а также благоприятные условия в санитарно-эпидемическом отношении.

Батальон в назначенном районе располагается поротно с учетом возможности быстрого построения колонны. Величина района для расположения батальона на месте может быть **до 10 кв. км.**

Рота в указанном ей районе располагается обычно вдоль маршрута выдвижения, используя защитные и маскирующие свойства местности.

Гранатометный и противотанковый взводы батальона располагаются обычно с мотострелковыми ротами.

Зенитное подразделение занимает огневые позиции в местах, обеспечивающих возможность

ведения огня по самолетам, вертолетам противника и другим воздушным целям.

Подразделения технического обеспечения и тыла размещаются в районе расположения батальона с учетом удобства обеспечения подразделений.

Расположение подразделений под линиями электропередач, вблизи газо- и нефтепроводов не допускается.

288. До выхода батальона (роты) в назначенный район организуется его рекогносцировка. В состав рекогносцировочной группы, высылаемой старшим командиром, включаются обычно один из офицеров батальона и по одному офицеру (прапорщику) или сержанту от каждой роты. Они уточняют места расположения рот, других штатных и приданных подразделений, командно-наблюдательного пункта батальона, огневые позиции зенитного подразделения, места расположения подразделений технического обеспечения и тыла батальона, разведывают и обозначают подъездные пути, встречают свои подразделения и отводят в назначенные места. Остановка колонн подразделений на дорогах в ожидании расположения в отведенном районе не допускается.

289. При постановке задач на расположение командир батальона (роты) в боевом приказе указывает:

— мотострелковым (танковым) ротам (взводам) и другим штатным и приданным подразделениям — основные и запасные районы (места) расположения, порядок их занятия и инженерного оборудования;

— охранению — состав, позицию охранения (маршрут движения патрульных) и время ее занятия (начало патрулирования), задачу, порядок открытия и ведения огня, поддержания связи и доклада о противнике, порядок смены, пропуск и отзыв;

— зенитному подразделению — огневые позиции, задачу, время и степени готовности;

— дежурному подразделению — состав, к каким действиям быть готовым, район расположения и сигналы вызова.

При организации всестороннего обеспечения командир батальона (роты) предусматривает меры на случай отражения нападения наземного противника. В этих целях мотострелковым (танковым) ротам (взводам) и противотанковому взводу он указывает рубежи развертывания и задачи; минометной батарее, гранатометному взводу и приданному артиллерийскому подразделению — огневые позиции, а также определяет порядок подготовки рубежей развертывания (огневых позиций) и выхода на них, возможный маневр огнем и подразделениями. Для отражения нападения воздушного противника командир батальона (роты) определяет, какие иметь дежурные огневые средства в подразделениях, и указывает порядок ведения огня.

Командир батальона (роты) после постановки задач и организации всестороннего обеспечения осуществляет контроль за инженерным оборудованием района расположения, техническим обслуживанием вооружения, боевой и другой техники, пополнением подразделений боеприпасами и другими материальными средствами и поддержанием высокой боевой готовности подразделений.

290. В батальоне (роте) организуются охранение, связь между командно-наблюдательными пунктами, оповещение о воздушном и наземном противнике, непосредственной угрозе и начале применения противником оружия массового поражения, радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, применении зажигательного оружия; ограничивается передвижение личного состава и техники, а также проводятся мероприятия по маскировке.

Сторожевое охранение батальона осуществляется сторожевыми постами в составе отделения (танка), выставляемыми при необходимости на угрожаемые направления на удаление **до 1500 м**, на скрытых подступах — секретами в составе **2—3 человек**, выставляемыми на удаление **до 400 м** от района расположения батальона, а в границах района расположения — непосредственным охранением, включающим парных патрулей и постоянное дежурство наблюдателей на командно-наблюдательном пункте батальона. Кроме того, в батальоне назначается дежурное подразделение обычно в составе взвода. Оно располагается в указанном командиром батальона месте и находится в постоянной готовности к уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника и выполнению других внезапно возникающих боевых задач, а также для тушения пожаров в районе расположения и вблизи него.

В роте организуется непосредственное охранение, осуществляемое патрульными, которые несут службу путем обхода расположения роты, и постоянным дежурством наблюдателей на командно-наблюдательном пункте роты. Кроме

того, для охраны личного состава, вооружения и боевой техники назначается суточный наряд.

В районе расположения батальона (роты) вблизи машин личный состав оборудует открытые или перекрытые щели, а при наличии времени устраивает блиндажи и убежища. Для вооружения, боевой и другой техники, зенитных и дежурных огневых средств, на позициях охранения, а также для боеприпасов, горючего и других материальных средств оборудуются окопы и укрытия. Места расположения подразделений, вооружения и техники, позиции охранения и дежурных огневых средств, следы от машин тщательно маскируются. В районе и на подступах к нему разведываются и подготавливаются пути для выхода подразделений из района и маневра при отражении нападения противника.

Батальон (рота) в районе расположения должен находиться в постоянной готовности к отражению нападения наземного и воздушного противника, уничтожению его воздушных десантов и диверсионно-разведывательных групп.

Смена района расположения батальона (роты) производится по указанию старшего командира (начальника). В случае внезапного применения противником оружия массового поражения или зажигательного оружия и при отсутствии возможности своевременно доложить об этом старшему командиру (начальнику) смена района может производиться по решению командира батальона.

291. В горах батальон (рота) располагается в местах, обеспечивающих быстрый выход на дорогу или развертывание для отражения нападения противника. Не допускается расположение

подразделений в районах, где возможны обвалы, снежные лавины, наводнения и селевые потоки. Для укрытия личного состава, вооружения, боевой и другой техники используются складки местности, тоннели, горные выработки, пещеры.

В лесу батальон (рота) располагается вдоль дорог и просек. На случай возникновения лесного пожара подготавливаются пути выхода в запасный район. Спасательные работы и тушение пожара осуществляются дежурным подразделением, а при необходимости и всем личным составом батальона (роты).

В пустыне батальон (рота) располагается обычно в оазисах и на местности, имеющей межгрядовые понижения, барханы, песчаные бугры, заросли саксаула и другие естественные укрытия, по возможности вблизи арыков и других источников воды. При этом особое внимание уделяется противовоздушной обороне, маскировке, разведке радиоактивного и химического заражения источников воды и перемещающихся песков, мерам предупреждения инфекционных заболеваний, экономному расходованию воды и топлива, а также охране пунктов водоснабжения.

Зимой для расположения подразделений выбираются районы, защищенные от ветра. Особое внимание уделяется поддержанию в проезжем состоянии дорог для выхода подразделений из района расположения. Для обогрева личного состава оборудуются утепленные и отапливаемые укрытия. Двигатели машин при необходимости периодически прогреваются. При этом принимаются меры для предохранения личного состава от отравления отработавшими газами, переохлаждения и обморожения.

2. Батальон (рота) в сторожевом охранении

292. Сторожевое охранение осуществляется обычно сторожевыми отрядами в составе усиленной роты и сторожевыми заставами в составе усиленного взвода. Иногда на важное направление в сторожевой отряд от дивизии может быть назначен и батальон; в этом случае в сторожевую заставу от сторожевого отряда может назначаться усиленная рота.

Сторожевому отряду (заставе) указываются рубеж обороны и полоса охранения и ведения разведки. Полоса охранения по фронту может достигать: для батальона — **10 км**, для роты — **5 км**, для взвода — **2 км**.

Удаление сторожевого охранения от охраняемых частей (подразделений) должно обеспечить проведение ими маневра, организованное вступление в бой и в зависимости от состава охранения может быть **5—15 км**.

Батальон (рота), назначенный в сторожевой отряд, занимает и подготавливает к обороне указанный ему рубеж, прикрывая сторожевыми заставами наиболее важные направления. Рубеж, занимаемый сторожевым отрядом (заставой), должен быть удобным для обороны, обеспечивать хороший обзор в сторону противника и оборудоваться в инженерном отношении.

В полосе охранения сторожевой отряд (застава) подготавливает основные, а при наличии времени и запасные позиции. Промежутки между сторожевыми заставами и танкоопасные направления должны находиться под постоянным наблюдением и прикрываться огнем артиллерии и других огневых средств. По указанию командира

сторожевого отряда между сторожевыми заставами организуется патрулирование, а вперед и в стороны от сторожевых застав могут выставляться сторожевые посты, а на скрытые подступы — секреты.

Резерв командира батальона (роты) располагается в глубине района обороны в готовности к маневру на угрожаемые направления.

Для ведения разведки перед фронтом и на флангах командир батальона (роты) организует наблюдение и высылает боевые разведывательные дозоры и дозорные отделения (танки).

293. Командир батальона (роты), назначенного в сторожевое охранение, получив задачу, уясняет ее, оценивает обстановку, по карте принимает решение, доводит задачи до подчиненных, выводит батальон (роту) в район указанного рубежа, организует наблюдение и охранение, проводит рекогносцировку, уточняет решение, отдает боевой приказ и организует занятие указанного рубежа.

При постановке задач командир батальона (роты) в боевом приказе указывает:

— сторожевым заставам — средства усиления, полосу охранения, позиции и их инженерное оборудование, где выставить сторожевые посты, патрульных и секреты, рубеж, до которого вести разведку, и порядок действий при отражении нападения противника;

— резерву — район расположения;

— подразделениям артиллерии — огневые позиции и задачи по поддержке боя сторожевых застав;

— зенитному взводу — огневые позиции, задачу, время и степени готовности, а мотострелко-

вым (танковым) подразделениям — порядок ведения огня по воздушным целям противника.

В седьмом пункте боевого приказа кроме времени готовности к выполнению задачи командир батальона (роты) указывает время занятия позиций, готовности системы огня, очередность и сроки инженерного оборудования позиций.

После отдачи боевого приказа командир батальона (роты) организует взаимодействие, дает указания по всестороннему обеспечению боя и защите от зажигательного оружия, определяет порядок поддержания связи с подразделениями, а командирам сторожевых застав и подразделений, назначенным для ведения разведки, кроме того, сообщает и отзыв.

Задачи сторожевым заставам, приданным средствам усиления, а также места наблюдательных постов (наблюдателей) уточняются непосредственно на местности во время рекогносцировки.

294. С получением данных о появлении противника командир батальона (роты) докладывает об этом командиру, выславшему охранение, и информирует соседей.

Мелкие группы противника, пытающиеся проникнуть к охраняемым подразделениям, сторожевой отряд (застава) захватывает в плен или уничтожает. При наступлении превосходящих сил противника батальон (рота) упорно удерживает занимаемый рубеж и обеспечивает развертывание и вступление в бой охраняемых войск.

В случае высадки в полосе охранения воздушного десанта противника командир батальона (роты) докладывает командиру, выславшему охранение, и принимает меры к уничтожению десанта.

Глава восьмая

БОЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

295. Боевое обеспечение заключается в организации и осуществлении мероприятий, направленных на недопущение внезапного нападения противника, снижение эффективности его ударов по нашим войскам, создание им благоприятных условий для организованного и своевременного вступления в бой и успешного его ведения.

В батальоне (роте) организуются следующие виды боевого обеспечения: разведка, защита от оружия массового поражения, маскировка, инженерное обеспечение, химическое обеспечение и охранение.

1. Разведка

296. Разведка — важнейший вид боевого обеспечения. Она ведется в любых условиях обстановки в целях добывания разведывательных сведений о противнике и местности.

Основными требованиями, предъявляемыми к разведке, являются целеустремленность, непрерывность, активность, своевременность и оперативность, скрытность, достоверность и точность определения координат разведываемых объектов (целей). Особенно высокую точность должны

иметь сведения о местонахождении средств ядерного и химического нападения противника.

Командир батальона (роты), организующий разведку, а также подразделения, высланные для ее ведения, должны стремиться всеми возможными способами добыть и передать необходимые разведывательные сведения к установленному сроку.

297. Разведка в батальоне (роте) ведется с задачами установить: боевой состав, принадлежность, боеспособность, положение и намерения противника, особенно наличие средств ядерного и химического нападения, их места расположения (координаты) и степени готовности к применению; опорные пункты, места расположения огневых средств, особенно противотанковых, засад и пунктов управления; характер инженерного оборудования позиций и систему заграждений; промежутки и открытые фланги в боевом порядке; районы разрушений, пожаров и затоплений, зоны и степени радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения, возможные направления их преодоления и обхода; естественные препятствия, проходимость местности, состояние дорог, источников воды, характер водных преград, наличие переправ и бродов.

298. В батальоне и роте ведется войсковая, радиационная, химическая, неспецифическая бактериологическая (биологическая) разведка; в батальоне, кроме того, — артиллерийская, а в роте — радиолокационная разведка.

Для ведения **войсковой разведки** назначаются: в батальоне — боевые разведывательные дозоры,

подразделения (группы) для устройства засад, дозорные отделения (танки), наблюдательные посты (наблюдатели); в роте — дозорные отделения (танки), наблюдатели, а иногда и боевой разведывательный дозор; во взводе — наблюдатель. В батальоне (роте), действующем в разведывательном отряде, назначаются разведывательные дозоры, дозорные отделения (танки) и наблюдатели.

Для ведения **радиационной, химической и неспецифической бактериологической (биологической) разведки** назначаются: в батальоне — химический наблюдательный пост, в роте — химический наблюдатель из состава специально подготовленных для этого отделений (экипажей танков).

Артиллерийская разведка в батальоне ведется штатными и приданными артиллерийскими подразделениями.

Для ведения **радиолокационной разведки** в мотострелковой роте выставляются посты радиолокационной разведки наземных движущихся целей.

Разведывательные сведения в батальоне (роте) добываются в ходе боя наблюдением, подслушиванием, налетами, засадами и разведкой боем. Сведения о противнике батальон (рота) получает также от штаба полка (батальона), подразделений других родов войск, специальных войск и соседей, при допросе пленных и перебежчиков, опросе местных жителей, изучении захваченных документов, образцов вооружения и боевой техники.

299. Боевой разведывательный дозор высылается силой до взвода. В его состав при необходи-

мости может включаться инженерно-саперное отделение (саперы).

В ходе боя дозор действует обычно перед фронтом или на флангах батальона (роты) на удалении, обеспечивающем наблюдение за ним и поддержку огнем, а при отсутствии непосредственного соприкосновения с противником — на удалении **до 10 км.**

При постановке задачи боевому разведывательному дозору указываются: сведения о противнике, состав дозора, направление (объект) разведки, какие сведения и к какому сроку добыть, время начала разведки и способы действий, порядок поддержания связи и доклада о результатах разведки, а также действий после выполнения задачи, сигналы оповещения, управления и взаимодействия.

300. Разведывательный дозор высылается силой до взвода, которому может придаваться инженерно-саперное отделение (саперы).

Удаление разведывательного дозора от разведывательного отряда зависит от выполняемой задачи, действий противника, характера местности и может быть **до 10 км.**

При постановке задачи разведывательному дозору указываются: сведения о противнике, состав дозора, направление (объект) разведки, какие сведения и к какому сроку добыть, время начала разведки, порядок поддержания связи и доклада о результатах разведки, а также действий после выполнения задачи. Кроме того, указываются порядок действий при встрече с противником, сигналы оповещения, управления и взаимодействия, а при необходимости и сведения о соседних и действующих впереди под-

разделениях разведки, способы взаимного опознавания, пропуск и отзыв.

301. Засада в целях захвата пленных, документов, образцов вооружения и боевой техники противника устраивается на вероятном направлении его движения подразделением, ведущим разведку или специально назначенным, обычно в составе взвода или отделения.

В условиях непосредственного соприкосновения с противником засада в его расположении организуется по указанию или с разрешения старшего командира (начальника). Для ее устройства назначается мотострелковый (танковый) взвод, отделение (танк) или группа специально подобранных солдат и сержантов.

При постановке задачи подразделению, назначенному в засаду, указываются: сведения о противнике, место, время засады, задача, порядок действий после ее выполнения, а при необходимости порядок поддержки огнем, сигналы оповещения, управления и взаимодействия, пропуск и отзыв.

302. Дозорное отделение (танк) высылается от подразделения, ведущего разведку или выполняющего боевую задачу в отрыве от главных сил, для своевременного обнаружения противника и разведки местности. Оно действует на удалении, обеспечивающем наблюдение за ним и поддержку огнем. Дозорное отделение выполняет задачу на боевой машине пехоты (бронетранспортере) или в пешем порядке, а зимой — и на лыжах.

303. Наблюдение за противником организуется во всех видах боя и ведется непрерывно лично командирами подразделений, наблюдательными постами и наблюдателями. Оно организуется

так, чтобы обеспечить наилучший просмотр противника и местности перед фронтом и на флангах. Ночью и в других условиях ограниченной видимости наблюдение ведется с применением приборов ночного видения, радиолокационных станций наземной разведки, средств освещения местности и дополняется подслушиванием.

Наблюдение за воздушным противником ведется постами воздушного наблюдения зенитных подразделений, а также наблюдательными постами (наблюдателями) батальона (роты).

Радиационное и химическое наблюдение ведется химическими наблюдательными постами и наблюдателями.

В батальоне при организации наступления и в обороне выставляются обычно один-два наблюдательных поста и один химический наблюдательный пост, в роте — один-два наблюдателя и химический наблюдатель. В ходе наступления, во встречном бою, на марше в батальоне (роте) назначаются наблюдатели и химический наблюдатель.

Наблюдательный и химический наблюдательный посты батальона состоят из двух-трех наблюдателей, один из которых назначается старшим. Пост обеспечивается приборами наблюдения, крупномасштабной картой или схемой местности, журналом наблюдения, компасом, часами, средствами связи и подачи сигналов оповещения, а химический наблюдательный пост, кроме того, приборами радиационной и химической разведки.

При постановке задачи наблюдательному посту (наблюдателю) указываются: ориентиры, сведения о противнике и своих подразделениях, место

наблюдательного поста (наблюдателя), сектор наблюдения, на что обращать особое внимание, направления вероятного подлета самолетов (вертолетов) противника, порядок доклада результатов наблюдения и сигналы оповещения. Химическому наблюдательному посту (наблюдателю), кроме того, указываются время включения приборов радиационной и химической разведки и порядок подачи сигналов о радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении.

304. Посты радиолокационной разведки наземных движущихся целей развертываются обычно совместно с наблюдательными постами (наблюдателями) преимущественно для ведения разведки ночью и в других условиях ограниченной видимости. Пост обслуживается специально подготовленным для этого оператором из состава роты.

При постановке задачи оператору обычно указываются: место развертывания поста, сектор ведения разведки и направление или участки местности, на которых сосредоточить особое внимание, порядок ведения разведки и доклада результатов.

Оператор радиолокационной станции должен иметь схему местности, журнал разведки, компас, часы и средство связи.

305. Налет как способ ведения разведки организуется в целях захвата пленных, документов, образцов вооружения и боевой техники, а также для уничтожения (вывода из строя) средств ядерного и химического нападения, пунктов управления и других важных объектов противника. Он проводится подразделением, ведущим

разведку, в полном составе или частью сил и средств по указанию старшего командира (начальника), а иногда по решению командира подразделения, ведущего разведку. Его действия могут поддерживаться огнем выделенных средств.

При постановке задачи подразделению, выделенному для проведения налета, указываются: сведения о противнике, место и время налета, задача и порядок действий после ее выполнения, а при необходимости — порядок поддержки огнем, сигналы оповещения, управления и взаимодействия.

306. Допрос пленных и перебежчиков в батальоне (роте) проводится кратко в целях получения лишь тех сведений, которые необходимы батальону (роте) для ведения боя. Полученные сведения докладываются старшему командиру (начальнику). После допроса пленные и перебежчики немедленно доставляются в штаб полка (батальона).

Разведывательные сведения, полученные при допросе пленных и перебежчиков, а также при опросе местных жителей, должны проверяться.

Захваченные у противника документы, образцы вооружения и боевой техники направляются командиру (начальнику), выславшему разведку, с указанием, где, когда и при каких обстоятельствах они захвачены или найдены. На захваченных документах запрещается делать какие-либо надписи и пометки.

307. Разведывательные сведения своевременно докладываются старшему командиру (начальнику), доводятся в необходимой степени до подчиненных, взаимодействующих подразделений и соседей.

Доклады о результатах разведки должны быть достоверными, краткими и ясными. В них обычно указывается: какой противник, когда и где обнаружен, характер его действий; где находится подразделение, ведущее разведку; решение командира на дальнейшие действия.

Сведения о средствах ядерного и химического нападения противника, о резких изменениях в его действиях и новых средствах борьбы докладываются немедленно.

308. Командирам подразделений, назначенным в разведку, запрещается иметь на топографических картах какие-либо данные о своих войсках, а всему составу подразделений — личные и служебные документы.

309. Разведка в батальоне организуется на основе решения командира батальона и указаний по разведке старшего командира (начальника).

При организации разведки командир батальона обычно указывает задачи разведки, порядок их выполнения и какие для этого использовать силы и средства.

Непосредственно разведку в батальоне организует начальник штаба батальона. Он ставит задачи подразделениям, выделенным для ведения разведки, определяет порядок их выполнения, организует подготовку и высылку подразделений в разведку, управление и связь с ними, сбор, обработку разведывательных сведений и докладывает их командиру, вышестоящему штабу, а также информирует командиров подчиненных, взаимодействующих подразделений и соседей.

Разведку в роте организует командир роты на основе своего решения и указаний по разведке командира (начальника штаба) батальона.

310. Батальон (рота) может назначаться в разведывательный отряд и для ведения разведки боем. Разведывательному отряду указывается полоса или направление разведки, батальону (роте), назначенному для разведки боем, — ближайшая задача и направление дальнейшего наступления.

Батальону (роте), назначенному в разведывательный отряд, обычно придаются подразделения инженерных и химических войск; батальону (роте), назначенному для ведения разведки боем, — необходимые средства усиления, а его действия поддерживаются ударами авиации, огнем артиллерии и других огневых средств.

311. Разведывательный отряд выполняет задачи наблюдением, засадами, налетами, а при необходимости и боем. В бой отряд вступает в случаях, когда невозможно добыть сведения о противнике другими способами или необходимо уничтожить (захватить) важный объект.

Для разведки противника и местности от разведывательного отряда высылаются разведывательные дозоры, количество и состав которых зависят от выполняемой задачи, действий противника и характера местности. Подразделения, оставшиеся после высылки разведывательных дозоров, составляют главные силы разведывательного отряда.

Командир батальона (роты) следует с главными силами разведывательного отряда. Для уточнения сведений о противнике и более тща-

тельного его изучения он может выдвигаться к разведывательным дозорам.

312. При уяснении полученной задачи и оценке обстановки командир батальона (роты), назначенного в разведывательный отряд, должен уяснить, какие разведывательные сведения и к какому времени добыть, изучить местность в полосе разведки, наметить маршрут и порядок движения главных сил разведывательного отряда, определить количество, состав и задачи разведывательных дозоров, вероятные рубежи встречи с противником и порядок действий на них, а также после выполнения задачи.

313. В боевом приказе командир батальона (роты), назначенного в разведывательный отряд, указывает:

— сведения о противнике;

— задачу разведывательного отряда;

— разведывательным дозорам — состав, направление (объект) разведки, задачу и время начала разведки, порядок действий после выполнения задачи, порядок поддержания связи и доклада о результатах разведки;

— подразделениям главных сил — место в колонне, направление (маршрут) движения, время прохождения исходного пункта и порядок непосредственного охранения;

— время готовности к выполнению задачи;

— свое место и заместителей.

После отдачи боевого приказа командир батальона (роты) указывает порядок действий при встрече с противником, мероприятия по защите от оружия массового поражения и другим видам обеспечения, сигналы оповещения, управления и взаимодействия, а при необходимости сведения

о соседних и впереди действующих подразделениях разведки, способы взаимного опознавания, порядок прохождения линии фронта своих войск, пропуск и отзыв.

314. В наступлении разведывательный отряд, используя промежутки и открытые фланги в боевом порядке противника, стремительно проникает в глубину его обороны, ведет разведку позиций и опорных пунктов, определяет районы расположения и направления выдвижения вторых эшелонов (резервов), наличие и характер фортификационных сооружений и заграждений, в том числе места установки ядерных мин, позиции средств ядерного и химического нападения, огневые позиции артиллерии, места расположения пунктов управления и других важных объектов, зоны заражения, районы разрушений, пожаров и затоплений, направления их преодоления или обхода.

С началом отхода противника разведывательный отряд стремительно выходит на фланги и пути отхода его главных сил, устанавливает их состав и направление отхода, состав и характер действий арьергардов, позиции и рубежи, подготовленные для обороны в глубине, и занятие их войсками; наличие и характер препятствий и заграждений, особенно ядерно-минных; захватывает переправы через водные преграды и другие важные объекты на путях отхода, частью сил удерживает их до подхода подразделений наступающих войск и продолжает выполнять поставленную задачу.

315. В предвидении встречного боя разведывательный отряд до рубежа возможной встречи с противником продвигается обычно по дорогам

с максимальной скоростью. При подходе к рубежу вероятной встречи с противником разведывательные дозоры и главные силы отряда действуют скрытно, как правило, вне дорог, перемещаясь от одного выгодного для наблюдения пункта к другому, тщательно просматривая дороги и другие направления, по которым вероятно движение противника.

При встрече с разведкой и охранением противника разведывательные дозоры и главные силы отряда обходят их, скрытно проникают к главным силам противника, устанавливают их состав, направление движения, места в колоннах средств ядерного и химического нападения, время прохождения важных рубежей, начало и рубежи развертывания, позиции средств ядерного и химического нападения, огневые позиции артиллерии, места пунктов управления.

В ходе встречного боя разведывательный отряд ведет разведку главных сил противника, используя открытые фланги и промежутки в его боевом порядке, проникает в глубину, выявляет состав вторых эшелонов (резервов) и направление их выдвижения.

316. В обороне при отсутствии непосредственного соприкосновения с противником разведывательный отряд может высылаться для своевременного обнаружения выдвижения и развертывания противника, определения состава и направления действий его основной группировки, позиций средств ядерного и химического нападения, огневых позиций артиллерии и мест расположения пунктов управления. В ходе оборонительного боя разведывательный отряд уточняет группировку противника, устанавливает подход

вторых эшелонов (резервов), направление и рубежи ввода их в бой.

317. При разведке водной преграды разведывательный отряд устанавливает наличие, состав и характер действий противника на своем и противоположном берегах, характер водной преграды и состояние ее поймы.

К водной преграде разведывательный отряд выдвигается на широком фронте, скрытно. При наличии противника на подступах к водной преграде отряд выявляет его опорные пункты, устанавливает промежутки в боевом порядке и, используя их, проникает к водной преграде, определяет ее ширину, глубину, скорость течения, грунт и профиль дна, крутизну и грунт берегов, наличие заграждений на берегах и в воде, участки, удобные для форсирования, наличие переправ, их состояние и переправляется на противоположный берег.

Ведя разведку противника на противоположном берегу, разведывательный отряд выявляет его опорные пункты, незанятые или слабо обороняемые участки, расположение огневых средств, вторых эшелонов (резервов), наличие и характер заграждений.

При невозможности переправиться на противоположный берег разведка обороняющегося на нем противника ведется наблюдением со своего берега; переправу на противоположный берег в этом случае разведывательный отряд осуществляет вместе с передовым отрядом или с подразделениями первого эшелона главных сил.

318. Для разведки населенного пункта в зависимости от его величины от разведывательного отряда высылается один или несколько разве-

дывательных дозоров. Главные силы отряда остаются вне населенного пункта до осмотра его окраин разведывательными дозорами, а затем продвигаются за ними.

319. В горах разведывательный отряд обычно продвигается вдоль дорог, долин, хребтов и ведет разведку путем последовательного осмотра командных высот и наблюдения с них. Для осмотра дорог, троп, ущелий и других мест в стороне от направления движения, где может находиться противник, высылаются разведывательные дозоры и дозорные отделения (танки). Удаление разведывательных дозоров и дозорных отделений (танков) в горах обычно сокращается.

В высокогорных районах и на труднодоступных участках местности разведка ведется пешими дозорными, обеспеченными горным снаряжением и обученными технике преодоления горных препятствий.

320. В лесу разведывательный отряд продвигается обычно по дорогам и просекам. Для осмотра леса в стороне от направления движения разведывательного отряда высылаются разведывательные дозоры или дозорные отделения (танки). Особенно тщательно осматриваются опушки леса, поляны, входы в овраги, лощины и выходы из них, гати, межозерные дефиле, мосты и другие места, где наиболее вероятны засады противника. Удаление разведывательных дозоров и дозорных отделений (танков) в лесу обычно сокращается.

321. При ведении разведки ночью применяются радиолокационные станции наземной разведки, приборы ночного видения и средства освещения

местности. Особое внимание обращается на возвышенности, окраины населенных пунктов, опушки леса и другие места, где может находиться противник. Для захвата пленных, образцов вооружения и боевой техники чаще устраиваются засады и проводятся налеты. Удаление разведывательных дозоров обычно сокращается. Подразделения должны строго соблюдать светомаскировку, действовать внезапно, решительно и дерзко.

322. Разведка боем проводится по решению старшего командира (начальника) в целях проверки и уточнения сведений о противнике. Она организуется и ведется применительно к требованиям, изложенным для наступления.

Во время разведки боем все командиры подразделений, на фронте наступления которых она проводится, находятся на командно-наблюдательных (наблюдательных) пунктах и лично изучают противника, особенно расположение его огневых средств.

2. Защита от оружия массового поражения

323. Защита от оружия массового поражения в батальоне (роте) осуществляется в целях максимального ослабления поражения подразделений ядерным, химическим и бактериологическим (биологическим) оружием противника, сохранения боеспособности и обеспечения успешного выполнения боевых задач. Она организуется в полном объеме при ведении боя как с применением, так и без применения оружия массового поражения и включает: рассредоточе-

ние подразделений и периодическую смену районов их расположения; инженерное оборудование занимаемых подразделениями районов и позиций; использование защитных и маскирующих свойств местности; предупреждение подразделений о непосредственной угрозе и начале применения противником оружия массового поражения, а также о своих ядерных ударах, оповещение их о радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении; противоэпидемические, санитарно-гигиенические и специальные профилактические медицинские мероприятия; выявление последствий применения противником оружия массового поражения; обеспечение безопасности и защиты личного состава при действиях в зонах заражения, районах разрушений, пожаров и затоплений; ликвидацию последствий применения противником оружия массового поражения.

324. Рассредоточение подразделений осуществляется с учетом выполняемых задач, защитных и маскирующих свойств местности, а также защитных свойств боевой и другой техники. Оно должно максимально снизить потери подразделений, не затруднять управление, взаимодействие, построение боевого (походного) порядка и ведение боя.

Смена районов (позиций) производится, как правило, по указанию или с разрешения старшего командира (начальника) скрытно и в короткие сроки.

325. Инженерное оборудование занимаемых подразделениями районов и позиций заключается в устройстве фортификационных сооружений (открытых и перекрытых щелей, окопов, тран-

шей, ходов сообщения, блиндажей и убежищ для личного состава, окопов и укрытий для боевой и другой техники).

Убежища со специальным оборудованием должны обеспечивать безопасное пребывание в них личного состава без средств индивидуальной защиты.

Очередность инженерного оборудования устанавливает командир батальона (роты). Она должна начинаться немедленно с прибытием батальона (роты) в назначенный район.

326. Использование защитных и маскирующих свойств местности ослабляет воздействие поражающих факторов оружия массового поражения противника на личный состав, вооружение, боевую и другую технику и материальные средства.

Подразделения в бою, на марше и при расположении на месте должны умело использовать лесные массивы, овраги, лощины, балки, обратные скаты высот, подземные выработки, пещеры и другие естественные укрытия.

327. Предупреждение подразделений о непосредственной угрозе и начале применения противником оружия массового поражения осуществляется командиром батальона (роты) по указанию (сигналу) штаба полка (батальона) или на основании данных разведки. С получением этого предупреждения подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и принимают меры, обеспечивающие их защиту и переход к действиям в условиях применения оружия массового поражения.

Оповещение подразделений осуществляется немедленно по всем средствам связи едиными и постоянно действующими сигналами: о радиоактивном заражении — «Радиационная опасность», о химическом и бактериологическом (биологическом) заражении — «Химическая тревога». Сигналы оповещения подаются по указанию командира батальона (роты). При обнаружении химического заражения сигнал оповещения химические наблюдательные посты (наблюдатели) подают самостоятельно.

По сигналам оповещения о радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении личный состав при действиях в пешем порядке или при следовании на открытых машинах надевает средства индивидуальной защиты, при нахождении в закрытых бронетранспортерах — респираторы (противогазы), при нахождении в боевых машинах пехоты и танках закрывает люки, двери, бойницы, жалюзи и включает систему защиты от оружия массового поражения. Личный состав, находящийся в убежищах, включает систему коллективной защиты.

328. **Противоэпидемические мероприятия** включают: изучение санитарно-эпидемического состояния района действий (расположения) подразделений, проведение предохранительных прививок личному составу и применение средств экстренной профилактики, проведение дезинфекционных мероприятий.

Санитарно-гигиенические мероприятия заключаются в строгом выполнении установленных гигиенических требований при размещении, пита-

нии и водоснабжении подразделений, соблюдении правил личной и общественной гигиены.

Специальные профилактические медицинские мероприятия включают применение антидотов, антибиотиков, противорадиационных и других защитных препаратов.

329. Выявление последствий применения противником оружия массового поражения включает определение потерь личного состава, вооружения, боевой и другой техники, а также масштабов и характера заражения, разрушений, пожаров и затоплений. Оно осуществляется личным наблюдением командира батальона (роты), по докладам из подразделений и данным различных видов разведки и дозиметрического контроля.

На основе полученных данных принимается решение на вывод подразделений из опасного района, восстановление их боеспособности, ликвидацию последствий применения противником оружия массового поражения и дальнейшее ведение боя.

330. Обеспечение безопасности и защиты личного состава при действиях в зонах заражения, районах разрушений, пожаров и затоплений достигается: знанием командирами радиационной, химической и бактериологической (биологической) обстановки в районе действий, изменений на местности, происшедших в результате ядерных ударов, и степени облучения личного состава; своевременным и умелым использованием средств индивидуальной и коллективной защиты, фортификационных сооружений, защитных свойств боевой и другой техники и местности;

выбором наиболее целесообразных способов преодоления зон заражения и строгим соблюдением правил поведения личного состава в этих районах.

При действиях в зонах радиоактивного заражения в сухую погоду в пешем порядке или на открытых машинах личный состав надевает респираторы, защитные плащи, чулки и перчатки, в зонах химического и бактериологического (биологического) заражения — противогазы, защитные плащи, чулки и перчатки. Личный состав, находящийся в закрытых бронетранспортерах, надевает респираторы (противогазы), в боевых машинах пехоты и танках — закрывает люки, двери, бойницы, жалюзи и включает систему защиты от оружия массового поражения. При действиях в зонах радиоактивного заражения в сырую погоду в пешем порядке надеваются только средства защиты кожи.

Средства защиты снимаются по распоряжению командира батальона (роты) на основании показаний приборов радиационной и химической разведки.

Зона с высокими уровнями радиации, химического и бактериологического (биологического) заражения, районы разрушений, пожаров и затоплений, как правило, обходятся. При невозможности обхода зоны с высокими уровнями радиации преодолеваются с максимальной скоростью по направлениям, обеспечивающим наименьшее поражение и заражение личного состава и боевой техники. Для определения путей обхода и направлений преодоления зон с высокими уровнями радиации могут высылаться специально подготовленные дозорные отделения

(экипажи) на боевых машинах пехоты (танках) и других боевых машинах.

В батальоне учет доз радиоактивного облучения рот, отдельных взводов, офицеров и прапорщиков ведет начальник штаба батальона, в роте учет доз радиоактивного облучения сержантов и солдат — командир роты. Донесения об облучении личного состава представляются ежесуточно, о применении противником оружия массового поражения и об однократном облучении **свыше 100 рад** (рентгенов) — немедленно.

331. При ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения командир батальона (роты) организует разведку очага поражения, спасательные работы, оказание первой медицинской помощи пораженным, вывоз (вынос) их из зоны заражения и эвакуацию на медицинские пункты, проведение экстренной профилактики, дозиметрический и химический контроль, специальную обработку, расчистку завалов и тушение пожаров, а также изоляционно-ограничительные мероприятия.

При обнаружении зараженных насекомых, клещей и других переносчиков заболеваний проводится дезинсекция фортификационных сооружений, помещений, белья и обмундирования.

332. Защиту от оружия массового поражения противника в батальоне (роте) организует командир батальона (роты) на основе своего решения и указаний старшего командира (начальника).

При организации защиты от оружия массового поражения командир батальона (роты) обычно указывает: порядок рассредоточения подразделений, смены районов расположения и

использования защитных свойств местности и боевой техники; сигналы предупреждения о непосредственной угрозе и начале применения противником оружия массового поражения, а также оповещения о радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении и действия по ним; меры безопасности при действиях в зонах заражения, районах разрушений, пожаров и затоплений; сроки проведения противоэпидемических, санитарно-гигиенических и специальных профилактических медицинских мероприятий; силы и средства для ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения и порядок их использования.

3. Маскировка

333. Маскировка в батальоне (роте) организуется и осуществляется в целях скрытия действительного расположения, состава и деятельности своих подразделений, фортификационных сооружений и заграждений от всех видов и средств разведки противника (оптических, радио-, радиотехнических, радиолокационных и других).

Это достигается: сохранением военной тайны; скрытным размещением и перемещением подразделений путем умелого использования маскирующих свойств местности и условий ограниченной видимости, применения дымов и аэрозолей, табельных средств маскировки и местных материалов; окрашиванием вооружения, боевой и другой техники под фон окружающей

местности; оборудованием ложных сооружений и объектов; своевременным оповещением подразделений о действиях средств разведки противника; введением ограничений в работе радио- и радиолокационных средств; соблюдением правил скрытого управления подразделениями, ранее установленного режима деятельности подразделений в районе или на позициях, а также правил световой, тепловой, звуковой, радио-, радиотехнической и радиолокационной маскировки и строжайшим выполнением требований маскировочной дисциплины; своевременным выявлением и устранением демаскирующих признаков.

334. Маскировка должна быть активной, убедительной, непрерывной и разнообразной.

Она осуществляется постоянно и, как правило, своими силами. Демонстративные действия, а также оборудование ложных объектов и позиций осуществляются только по распоряжению старшего командира (начальника).

335. Маскировку в батальоне (роте) организует командир батальона (роты) на основе своего решения и указаний по маскировке старшего командира (начальника).

При организации маскировки командир батальона (роты) обычно указывает: основные мероприятия по маскировке, объем, сроки и порядок их выполнения; силы и средства, выделяемые для осуществления маскировочных мероприятий; порядок соблюдения подразделениями маскировочной дисциплины.

Отсутствие указаний старшего командира (начальника) не освобождает командира батальона (роты) от организации маскировки.

4. Инженерное обеспечение

336. Инженерное обеспечение в батальоне (роте) организуется и осуществляется в целях создания подразделениям необходимых условий для своевременного и скрытного их выдвижения, развертывания, маневра и успешного выполнения боевых задач, повышения защиты личного состава и боевой техники от всех средств поражения, а также для нанесения противнику потерь и затруднения его действий.

Успех выполнения задач инженерного обеспечения достигается: правильным пониманием командирами подразделений задач инженерного обеспечения; высокой инженерной подготовкой личного состава подразделений; умелым применением приданных инженерных подразделений, быстрым и скрытным их маневром и четким взаимодействием с мотострелковыми и танковыми подразделениями; непрерывным ведением инженерной разведки противника и местности; умелым использованием местности и местных материалов в интересах выполнения инженерных задач.

337. Инженерное обеспечение в батальоне (роте) включает: инженерную разведку противника, местности и объектов; фортификационное оборудование позиций и районов расположения подразделений и осуществление инженерных мероприятий по маскировке; устройство инженерных заграждений для прикрытия занимаемых позиций; проделывание проходов в заграждениях и разрушениях, устройство переходов через препятствия; добычу, очистку воды и оборудование пункта водоснабжения; оборудование и содержание переправ.

338. **Инженерная разведка** организуется для своевременного обеспечения командира батальона (роты) данными об инженерных мероприятиях, проводимых противником, и состоянии местности в районе предстоящих действий.

Она ведется разведывательными органами, высылаемыми от батальона (роты), а также приданными подразделениями инженерных войск.

339. **Фортификационное оборудование** опорных пунктов (позиций) или районов расположения, занимаемых подразделениями, осуществляется в целях эффективного применения оружия и боевой техники, а также защиты личного состава, вооружения и техники от всех средств поражения противника. Оно осуществляется силами самих подразделений с максимальным использованием средств механизации, применением зарядов взрывчатых веществ, местных материалов, конструкций и сооружений промышленного изготовления, а также с учетом защитных и маскирующих свойств местности. Объем фортификационного оборудования зависит от наличия сил и средств, времени и условий обстановки. Последовательность и сроки фортификационного оборудования опорных пунктов (позиций) или районов расположения подразделений определяются с учетом поддержания их высокой боевой готовности.

Осуществление инженерных мероприятий по маскировке заключается в применении табельных маскировочных средств, использовании местных материалов и маскирующих свойств местности или отдельных ее предметов (объектов), окрашивании техники под фон окружающей местности, оборудовании ложных районов

(опорных пунктов, огневых позиций, макетов) и проведении других мероприятий.

340. Инженерные заграждения устраиваются во всех видах боя в целях нанесения потерь противнику, задержки его продвижения и сковывания маневра. Заграждениями прикрываются обычно важные опорные пункты, стыки и промежутки между подразделениями и открытые фланги.

В батальоне (роте) устраиваются минно-взрывные (противотанковые и противопехотные минные поля, группы мин, минированные завалы и подготовленные к разрушению объекты) и невзрывные (проволочные заборы и спирали, сети на низких кольях, малозаметные препятствия, рогатки, ежи и другие) инженерные заграждения.

Инженерные заграждения устраиваются подразделениями батальона (роты) и приданными подразделениями инженерных войск.

341. Проделывание проходов в заграждениях и разрушениях и устройство переходов через препятствия батальон (рота) осуществляет своими силами, приданными подразделениями инженерных войск с использованием навесного и встроенного оборудования для боевой техники, зарядов взрывчатых веществ и местных материалов.

342. Добыча, очистка воды и оборудование пункта водоснабжения организуются обычно в батальоне своими силами с использованием придаваемых средств добычи, очистки и хранения воды. При их отсутствии или невозможности применения водоснабжение батальона осуществляется силами и средствами полка.

343. Оборудование и содержание перепра́в заключается: в определении участков, удобных для форсирования вброд, на штатной плавающей боевой технике и для организации десантных (паромных) переправ, а также переправ танков под водой; в оборудовании входов и выходов, провешивании направлений (маршрутов) выхода к переправам; в развертывании переправочных средств и определении порядка переправы подразделений; в организации связи и комендантской службы на переправах, их противовоздушной обороны и маскировки.

При действиях в передовом отряде, авангарде или на направлении наибольшего успеха наступления полка оборудование и содержание переправ батальон обычно осуществляет своими силами и приданными ему инженерными подразделениями. Действуя в составе главных сил, батальон (рота) форсирует водную преграду, как правило, на штатной плавающей боевой технике и по переправам, оборудованным силами и средствами старшего командира (начальника). На переправах под водой, вброд и на своей плавающей технике комендантская служба организуется силами батальона.

344. Инженерное обеспечение организует командир батальона (роты) на основе своего решения и указаний по инженерному обеспечению старшего командира (начальника).

При организации инженерного обеспечения командир батальона (роты) обычно указывает: характер, очередность и сроки фортификационного оборудования и маскировки опорных пунктов (позиций) или районов расположения под-

разделений; основные направления, которые необходимо прикрывать заграждениями, какие объекты разрушить (подготовить к разрушению), способ и время выполнения этих задач; количество, места, время и способы проделывания проходов в заграждениях, порядок их обозначения, содержания и пропуска по ним подразделений; порядок преодоления подразделениями труднопроходимых участков местности; места, вид и время готовности переправ через водную преграду; силы и средства, привлекаемые для выполнения задач инженерного обеспечения, и порядок использования приданных подразделений инженерных войск и инженерной техники.

5. Химическое обеспечение

345. Химическое обеспечение в батальоне (роте) организуется и осуществляется в целях создания подразделениям необходимых условий для выполнения поставленных перед ними задач в обстановке радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения, а также маскировки подразделений дымами и аэрозолями и нанесения потерь противнику зажигательным оружием.

Химическое обеспечение батальона (роты) включает: радиационную, химическую и неспецифическую бактериологическую (биологическую) разведку; своевременное и умелое использование средств индивидуальной и коллективной защиты; дозиметрический и химический контроль; специальную обработку подразделений, вооружения, боевой и другой техники;

применение дымов и аэрозолей, а также зажигательного оружия.

346. Радиационная, химическая и неспецифическая бактериологическая (биологическая) разведка организуется для своевременного обеспечения командира батальона (роты) данными о радиационной и химической обстановке, а также о случаях применения противником бактериальных (биологических) средств. Она ведется непрерывно специально подготовленными отделениями, экипажами и расчетами подразделений всех родов войск и специальных войск.

Оценка радиационной и химической обстановки в батальоне (роте) при применении противником ядерного и химического оружия осуществляется на основании данных разведки.

Разведка химических заграждений ведется общевойсковыми подразделениями совместно с приданными им подразделениями инженерных и химических войск.

347. Своевременное и умелое использование средств индивидуальной и коллективной защиты обеспечивает надежную защиту личного состава от поражения отравляющими веществами, от попадания внутрь организма и на кожные покровы радиоактивных веществ и бактериальных (биологических) средств, а также уменьшает степень поражения ядерным оружием.

Для своевременного использования личным составом средств индивидуальной защиты противогазы и респираторы должны быть постоянно в походном положении (при себе), защитные плащи, чулки и перчатки при действиях на машинах — в машинах, при действиях вне машин — при себе.

Умелое использование средств индивидуальной и коллективной защиты достигается: постоянными тренировками личного состава в пользовании этими средствами, правильным определением рубежей и времени перевода средств индивидуальной защиты в «боевое» положение и снятия их; определением режима и условий эксплуатации сооружений, оборудованных средствами коллективной защиты, и порядка использования системы защиты от оружия массового поражения.

348. Дозиметрический и химический контроль осуществляется в целях получения данных для оценки боеспособности подразделений и определения объема специальной обработки. Он включает определение доз облучения личного состава и степени заражения людей, вооружения, боевой и другой техники, боеприпасов и других материальных средств и объектов радиоактивными и отравляющими веществами. Дозиметрический и химический контроль в батальоне (роте) проводится химическим инструктором и специально подготовленными военнослужащими.

349. Специальная обработка подразделений заключается в проведении дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения, боевой и другой техники, обмундирования, обуви, средств защиты, боеприпасов и других материальных средств, а при необходимости и в санитарной обработке личного состава. Она может быть частичной или полной.

Частичная специальная обработка организуется по указанию командира батальона (роты) и проводится личным составом в ходе вы-

полнения боевой задачи под руководством командиров подразделений. При заражении отравляющими веществами она проводится немедленно всем личным составом. При частичной специальной обработке дегазируются, дезактивируются и дезинфицируются те места на вооружении и технике, к которым личный состав прикасается.

Личное оружие во всех случаях обрабатывается полностью.

Полная специальная обработка подразделений проводится по команде командира полка (батальона), как правило, после выполнения боевой задачи в занимаемых подразделениями или вновь назначенных районах. Она включает проведение в полном объеме дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения, боевой и другой техники, обмундирования, обуви, средств защиты, боеприпасов и других материальных средств, а при необходимости и санитарной обработки личного состава.

350. Применение дымов и аэрозолей организуется в целях ослепления противника, маскировки своих подразделений, защиты их от светового излучения ядерных взрывов и лазерного оружия, а также для противодействия средствам разведки и управления оружием противника. Дымы и аэрозоли применяются в комплексе с другими маскировочными мероприятиями.

351. Зажигательное оружие применяется для поражения живой силы противника, уничтожения его техники, запасов материальных средств и для создания очагов пожаров в районе действий противника. В батальоне (роте) зажига-

тельное оружие может применяться приданными огнеметными подразделениями.

352. Мероприятия по химическому обеспечению осуществляются силами и средствами подразделений батальона (роты). Наиболее сложные и специфические мероприятия химического обеспечения могут выполняться в интересах батальона (роты) подразделениями химических войск, а также силами и средствами служб тыла полка.

353. Химическое обеспечение в батальоне (роте) организуется на основе решения командира батальона (роты) и указаний по химическому обеспечению старшего командира (начальника).

При организации химического обеспечения командир батальона (роты) указывает: порядок ведения радиационной, химической и неспецифической бактериологической (биологической) разведки; порядок и сроки проведения дозиметрического и химического контроля; место, время и порядок проведения специальной обработки; порядок и сроки маскировки дымами и аэрозолями подразделений в бою и выделяемые для этого силы и средства; время и очередность получения средств защиты, вооружения химических войск и проверки противогазов.

Химическое обеспечение непосредственно организуют: в батальоне — начальник штаба батальона, в роте — командир роты.

6. Охранение

354. Охранение в батальоне (роте) организуется с целью не допустить проникновения разведки противника в расположение охраняемых

подразделений, исключить внезапное нападение наземного противника и обеспечить подразделениям время и выгодные условия для развертывания и вступления в бой.

В зависимости от характера решаемых задач батальон (рота) охраняется: **на марше — походным, в бою — боевым, при расположении на месте — сторожевым охранением.** Кроме того, во всех случаях организуется непосредственное охранение.

355. Охранение в батальоне (роте) организуется командиром батальона (роты) на основе его решения и указаний старшего командира (начальника).

При организации охранения командир батальона (роты) обычно указывает: направления, на которых сосредоточить особое внимание, какое и где иметь охранение и его состав; время высылки (выставления) охранения и его задачи, а также сообщает пропуск. При необходимости он также определяет состав и задачи непосредственного охранения и порядок организации наблюдения в штатных и приданных подразделениях.

Непосредственное охранение и наблюдение организуют командиры подразделений в зависимости от решаемой задачи, условий обстановки и указаний старшего командира (начальника).

Силы и средства, выделяемые для охранения, определяются в зависимости от обстановки и характера предстоящих действий.

Личный состав, назначенный в охранение, должен находиться в постоянной боевой готовности, соблюдать установленный порядок боевого дежурства, очередность и порядок отдыха

и маскировку, проявлять высокую бдительность, решительность и стойкость.

356. На каждые сутки для опознавания своих военнослужащих устанавливаются пропуск и отзыв.

Пропуском служит наименование вооружения или боевой техники, например: «Автомат», а отзывом — название населенного пункта, начинающееся с той же буквы, что и пропуск, например «Астрахань».

Пропуск сообщается устно всему составу охранения, разведки и лицам, посылаемым за пределы подразделения, а ночью — и в пределах расположения своего подразделения. Отзыв сообщается командирам этих подразделений, а также лицам, посылаемым для передачи устных приказаний.

Пропуск спрашивается у всех лиц, проходящих через рубеж охранения и следующих по расположению подразделения ночью, отзыв — у лиц, передающих приказание командира, и у командиров подразделений, ведущих разведку.

Пропуск и отзыв произносятся тихо. Все, не знающие пропуска, а прибывшие с приказанием — отзыва, задерживаются. Задержанных командир батальона (роты) опрашивает лично и в зависимости от обстоятельств разрешает им следовать дальше или направляет под конвоем к командиру, выславшему охранение.

Глава девятая

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Общие положения

357. Бесперебойное техническое и тыловое обеспечение является одним из основных условий успешного ведения боя батальоном (ротой).

Командир батальона (роты) несет полную ответственность за своевременное техническое и тыловое обеспечение подчиненных подразделений. Он обязан проявлять постоянную заботу о своевременном и полном обеспечении подразделений вооружением, ракетами, боеприпасами, горючим, продовольствием и другими материальными средствами; о проведении технического обслуживания, эвакуации и ремонта вооружения, боевой и другой техники и поддержании их в постоянной готовности к применению в бою; о питании личного состава, сборе раненых и больных, оказании им медицинской помощи и эвакуации в тыл.

358. Техническое и тыловое обеспечение в батальоне (роте) организуется на основе решения командира батальона (роты) и указаний старшего командира (начальника) по техническому и тыловому обеспечению.

При организации боя командир батальона (роты) по вопросам технического и тылового обеспечения обычно указывает: время, место и объем технического обслуживания, порядок

эвакуации и ремонта вооружения, боевой и другой техники в период подготовки и в ходе боя; установленные размеры и сроки создания запасов ракет, боеприпасов, горючего, продовольствия, медицинского имущества и других материальных средств, нормы их расхода и порядок подвоза; порядок розыска, сбора и эвакуации раненых и больных; места развертывания подразделений технического обеспечения и тыла батальона и порядок их перемещения в ходе боя (марша), места, время и порядок пополнения подразделений ракетами, боеприпасами, заправки боевой и другой техники горючим; организацию питания личного состава подразделений; порядок поддержания связи с подразделениями технического обеспечения и тыла. Командир батальона, кроме того, сообщает районы расположения подразделений технического обеспечения и тыла полка, места организации сборных пунктов поврежденных машин, пути подвоза и эвакуации.

Техническое и тыловое обеспечение командир батальона (роты) организует лично, а также через начальника штаба, заместителя по технической части (старшего техника роты), командира взвода обеспечения батальона (старшины роты), начальника медицинского пункта и командиров рот (взводов).

359. В ходе боя командир батальона (роты) лично, через начальника штаба, заместителя по технической части (старшего техника роты) и командиров рот (взводов) осуществляет контроль за техническим состоянием и боеготовностью вооружения, боевой и другой техники, за расходом ракет, боеприпасов, горючего и

своевременной доставкой их в подразделения; докладывает командиру полка или его заместителям по вооружению и по тылу (командиру батальона или начальнику штаба) о наличии и техническом состоянии вооружения, боевой и другой техники, об обеспеченности батальона (роты) ракетами, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами, о наличии раненых и больных и подает заявки на пополнение батальона (роты) необходимыми материальными средствами.

360. В бою в батальоне развертываются: пункт технического наблюдения, ремонтно-эвакуационная (ремонтная) группа, пункт боевого питания, заправочный и продовольственный пункты, а в обороне, кроме того, и медицинский пункт; в роте — пункт технического наблюдения, а в обороне, кроме того, пункт боевого питания и медицинский пост роты.

Защита от оружия массового поражения и зажигательного оружия, охрана и оборона подразделений технического обеспечения и тыла осуществляются по распоряжению командира батальона, как правило, своими силами и средствами.

361. В батальоне (роте) создаются в установленных размерах запасы ракет, боеприпасов, горючего, продовольствия и других материальных средств, которые содержатся и перевозятся транспортом взвода обеспечения батальона, в боевых и других машинах, при вооружении и личном составе.

Запасы делятся на расходную часть и неприкосновенный (горючего — неснижаемый) запас, который расходуется с разрешения коман-

дира полка, а в случае, не терпящем отлагательства,— с разрешения командира батальона, с последующим докладом об этом старшему командиру (начальнику).

Во всех случаях организуется обеспечение подразделений водой, а при необходимости и топливом.

362. Потребность батальона (роты) в материальных средствах на бой определяется с учетом установленного их расхода и необходимых запасов к концу боя; в обеспеченность засчитываются материальные средства, поступившие в батальон (роту).

363. Потребность в ракетах, боеприпасах, горючем и других материальных средствах, обеспеченность ими батальона (роты) и нормы расхода исчисляются в расчетно-снабженческих единицах (боевых комплектах, заправках горючего, суточных дачах, комплектах) и в других единицах измерения.

Боевым комплектом называется количество ракет и боеприпасов, установленное на единицу вооружения или на боевую машину. Боевой комплект батальона (роты) исчисляется на все штатное вооружение (боевые машины), а при значительном некомплекте (более десяти процентов) — только на наличное вооружение.

Заправкой горючего называется количество горючего, вмещающееся в топливную систему машины (агрегата) или обеспечивающее установленный запас ее хода (время работы). Для гусеничных машин и колесной военно-инженерной техники заправка определяется вместимостью основных баков и дополнительных емкостей, конструктивно входящих в их топливные

системы, для колесных машин (кроме военно-инженерных) — количеством горючего, обеспечивающим запас хода на установленные приказом Министра обороны СССР расстояния (определяемые по основным нормам расхода), а для агрегатов — установленным количеством часов их работы. Заправка горючего батальона (роты) исчисляется на всю списочную технику.

Суточная дача — количество продовольствия, положенное по установленным нормам для питания одного человека в сутки. Суточная дача батальона (роты) исчисляется на его списочный состав.

Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей к вооружению, боевой и другой технике, а также вещевого, медицинского и другого имущества состоит из набора предметов по определенному перечню и в установленном количестве.

2. Техническое обеспечение

364. Техническое обеспечение батальона (роты) организуется и осуществляется в целях поддержания вооружения, боевой и другой техники, ракет, боеприпасов и военно-технического имущества в исправном состоянии и в постоянной готовности к боевому применению, своевременного восполнения их расхода и потерь, технически правильной эксплуатации и быстрого восстановления вышедших из строя вооружения, боевой и другой техники.

365. Заместитель командира батальона (роты) по технической части (старший техник роты) является непосредственным организатором технического обеспечения в батальоне (роте) и

несет ответственность за своевременное техническое обеспечение подразделений, исправность вооружения, боевой и другой техники, их правильное использование, техническое обслуживание, эвакуацию и ремонт.

Заместитель командира батальона (роты) по технической части (старший техник роты) обязан: постоянно знать обстановку в объеме, необходимом для выполнения своих обязанностей, задачу батальона (роты); организовать подготовку вооружения, боевой и другой техники к бою; организовать и вести техническое наблюдение за боевыми машинами в бою, устанавливать причины выхода их из строя, оказывать техническую помощь экипажам в устранении неисправностей или принимать меры к эвакуации и ремонту; осуществлять передачу вышедших из строя боевых и других машин средствам старшего командира (начальника); поддерживать постоянную связь с заместителями командиров рот по технической части (старшими техниками рот), ремонтно-эвакуационной (ремонтной) группой полка (батальона) и заместителем командира полка по вооружению (заместителем командира батальона по технической части) и докладывать им и командиру батальона (роты) о количестве, местонахождении и техническом состоянии выбывших из строя вооружения, боевой и другой техники.

366. Техническое обслуживание проводится в установленное командиром батальона (роты) время перед боем (маршем) и после выполнения боевой задачи и осуществляется экипажами, расчетами, механиками-водителями (водителями) и личным составом подразделения

технического обеспечения под непосредственным руководством заместителя командира батальона (роты) по технической части (старшего техника роты) и командиров взводов. Оно включает: дозаправку (заправку) машин горючим; проверку исправности и готовности к применению вооружения, приборов стрельбы и наблюдения, агрегатов и механизмов, их очистку, смазку, выверку и регулировку; устранение мелких неисправностей и крепежные работы; зарядку (подзарядку) аккумуляторных батарей; проверку укомплектованности и пополнение вооружения, боевой и другой техники запасными частями, инструментом и принадлежностями, средствами повышения проходимости (оборудованием для подводного вождения танков) и другими табельными средствами; проверку наличия и исправности оборудования на автомобилях, предназначенных для перевозки личного состава, вооружения, техники и имущества. При необходимости во время технического обслуживания может осуществляться пополнение вооружения и боевой техники боеприпасами.

367. Наблюдение за танками, боевыми машинами пехоты (бронетранспортерами) в бою, установление причин их остановок, характера повреждений, своевременное принятие мер к их эвакуации и ремонту осуществляются пунктом технического наблюдения батальона (роты), который возглавляет в батальоне заместитель командира батальона по технической части, в роте — заместитель командира роты по технической части (старший техник роты).

368. Эвакуация вышедших из строя вооружения, боевой и другой техники осуществляется

приданными эвакуационными средствами, а иногда — боевыми и другими машинами подразделений. В первую очередь эвакуируются те боевые машины, которым угрожает опасность захвата или уничтожения противником, а также техника, требующая наименьшего объема работ. Боевые и другие машины, которые не могут быть эвакуированы и отремонтированы собственными силами, передаются на месте выхода их из строя или на путях эвакуации средствам старшего командира (начальника). Поврежденное вооружение, стреляные гильзы и тара эвакуируются из подразделений попутным транспортом.

369. Текущий ремонт поврежденных вооружения, боевой и другой техники производится, как правило, на месте их повреждения или в ближайшем укрытии силами экипажей, расчетов, механиков-водителей (водителей) и ремонтно-эвакуационными (ремонтными) группами. Ремонтные группы в первую очередь ремонтируют вооружение и боевую технику, требующую наименьшего объема работ.

Если поврежденные машины отремонтировать на месте или в ближайшем укрытии невозможно, средствами полка они эвакуируются на сборные пункты поврежденных машин.

Ремонт вооружения в зависимости от характера неисправностей может производиться непосредственно в подразделении или в ремонтной роте полка. Неисправные зенитные и противотанковые ракеты возвращаются на склад полка.

Отремонтированные вооружение, боевая и другая техника немедленно возвращаются в свои подразделения.

3. Тыловое обеспечение

370. Тыловое обеспечение батальона (роты) организуется и осуществляется в целях бесперебойного удовлетворения потребностей подразделений в материальных средствах, осуществления заправки боевой и другой техники горючим, организации питания личного состава, банно-прачечного обслуживания, оказания медицинской помощи раненым и больным и их эвакуации, а также обеспечения подразделений водой, а при необходимости и топливом.

371. Израсходованные запасы ракет, боеприпасов, горючего, продовольствия и других материальных средств должны пополняться до установленных норм.

Перед боем (маршем) командир батальона (роты) обязан принять меры к своевременному подвозу ракет, боеприпасов, горючего к боевой и другой технике.

Подвоз ракет и боеприпасов в подразделения осуществляется с пункта боевого питания батальона, который возглавляет техник или командир отделения взвода обеспечения. В бою начальник пункта боевого питания организует подвоз (выдачу) ракет и боеприпасов по приказанию командира (начальника штаба) батальона.

Пополнение танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) боеприпасами и дозаправка их горючим в ходе боя производятся непосредственно в боевых порядках, а при совершении марша — в районах привалов, дневного (ночного) отдыха и по прибытии в назначенный район.

При невозможности подвоза боеприпасов и горючего к танкам, боевым машинам пехоты (бронетранспортерам) непосредственно в боевые порядки транспортные средства с боеприпасами и горючим подходят как можно ближе к ним. Танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры) поочередно скрытно подходят к местам расположения транспортных средств для пополнения боеприпасами и заправки горючим. Ответственность за подвоз боеприпасов и горючего в подразделения несет командир взвода обеспечения, а за своевременное пополнение боеприпасами и организованную заправку техники горючим — командиры подразделений.

Подвоз материальных средств обычно производится: от роты материального обеспечения полка до батальона — полковыми транспортными средствами; от взвода обеспечения батальона до рот — транспортными средствами батальона. В отдельных случаях по указанию старшего командира (начальника) для подвоза материальных средств от роты материального обеспечения полка до подразделений батальона используются транспортные средства батальона.

Ракеты, боеприпасы и горючее подвозятся в подразделения батальона по устным заявкам командиров рот и отдельных взводов и приказанию командира (начальника штаба) батальона.

372. Продовольствие хранится в защитной таре и перевозится во взводе обеспечения. Неприкосновенный запас продовольствия содержится в вещевых мешках, танках и боевых машинах пехоты (бронетранспортерах).

Обеспечение личного состава батальона горячей пищей организуется через продовольственный пункт батальона. Горячая пища готовится и выдается, как правило, три раза в сутки; при невозможности организовать трехразовое питание с разрешения командира полка (батальона) личный состав обеспечивается горячей пищей два раза в сутки, при этом часть суточной нормы продуктов выдается в сухом виде.

Приготовление, доставку и выдачу подразделениям горячей пищи организует начальник продовольственного пункта в соответствии с указаниями начальника штаба батальона, который определяет, на какое количество личного состава, для каких подразделений и к какому времени готовить пищу, порядок доставки (выдачи) ее подразделениям батальона. Для доставки пищи в подразделения от них при необходимости выделяются подносчики.

Приготовление, выдача и прием пищи организуются, как правило, вне зон заражения. В случаях вынужденной организации питания в зонах радиоактивного заражения приготовление, выдача и прием пищи осуществляются: при уровне радиации **до 1 рад/ч** — в обычном порядке; **от 1 до 5 рад/ч** — в дезактивированных сооружениях; **свыше 5 рад/ч** — в дезактивированных сооружениях закрытого типа.

Для приготовления пищи в зонах радиоактивного заражения используются преимущественно консервированные и концентрированные продукты в закрытой таре и упаковке, не требующие сложной кулинарной обработки.

В районах, зараженных отравляющими веществами, разрешается готовить и принимать пищу только в специальных сооружениях, оборудованных фильтровентиляционными установками.

В районах, зараженных бактериальными (биологическими) средствами, приготовление и прием пищи разрешается только после тщательной дезинфекции территории, походных кухонь и оборудования, а также полной санитарной обработки личного состава.

Продовольствие и воду, зараженные радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными (биологическими) средствами, употреблять в пищу запрещается.

373. Обеспечение подразделений водой для питья и хозяйственных нужд производится с пункта водоснабжения (водоразборного пункта) батальона. Использование воды из других источников запрещается. Подача воды в подразделения производится, как правило, по распоряжению начальника штаба батальона. Вода для приготовления пищи в зонах заражения доставляется в герметических емкостях.

374. Отпуск вещевого имущества в боевой обстановке производится исходя из списочной численности личного состава по действующим нормам (на летний и зимний периоды) с учетом установленных размеров запасов и обменного (подменного) фонда.

Помывка личного состава производится обычно один раз в неделю с обязательной сменой полного комплекта нательного белья и осуществляется в порядке, установленном старшим командиром (начальником).

375. Медицинское обеспечение в батальоне (роте) в боевой обстановке организуется в целях розыска раненых и больных на поле боя (в очагах поражения), своевременного оказания им первой и доврачебной (фельдшерской) медицинской помощи, сбора, вывоза (выноса) их с поля боя (из очагов поражения) и подготовки к эвакуации, а также в целях предупреждения возникновения и распространения в подразделениях заболеваний.

Первая медицинская помощь раненым и больным оказывается в порядке само- и взаимопомощи, санитарными инструкторами рот и стрелками-санитарами взводов на месте ранения или в ближайшем укрытии, а также личным составом подразделений, выделенных для спасательных работ и лечебно-эвакуационных мероприятий в очагах массового поражения. Доврачебная (фельдшерская) медицинская помощь раненым и больным оказывается на медицинском пункте батальона.

Сбор, вывоз (вынос) раненых с поля боя (из очагов поражения) на медицинский пункт батальона осуществляется с их личным оружием и противогазами силами и средствами медицинского пункта батальона, а при необходимости дополнительно выделяемым командиром батальона (роты) личным составом и транспортными средствами.

При наличии в батальоне значительного числа раненых и больных в первую очередь эвакуации подлежат тяжелораненые и тяжелобольные. Легкораненые, не нуждающиеся в госпитализации, после оказания им медицинской помощи направляются в свои подразделения.

Приложение 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БОЕВЫХ ДОКУМЕНТАХ

Пункты управления и средства связи

Командный пункт (штаб) полка

Командно-наблюдательный пункт (штаб) батальона

Командно-наблюдательный пункт (штаб) батальона в движении



Командно-наблюдательный пункт командира роты: *1* — в пешем порядке, *2* — на боевой машине пехоты (на другой технике и командира танковой роты — с соответствующими знаками). *Командно-наблюдательный пункт командира взвода — с одной черточкой*

Наблюдательный пункт (пост) с указанием принадлежности. С буквами: А — артиллерийский наблюдательный пункт, В — пост воздушного наблюдения, И — инженерный наблюдательный пост, Х — химический наблюдательный пост, Т — пункт технического наблюдения. *Цвет знака — по роду войск*

Пост регулирования движения или регулировщик (К — комендантский пост, КПП — контрольно-пропускной пункт, КТП — контрольно-технический пункт)

Узлы связи: *1* — полевой подвижный, *2* — стационарный

Радиоприемник. *Цифра — тип радиоприемника*



Радиостанции: *1* — подвижная, *2* — переносная, *3* — в танке (БМП, БТР, на автомобиле — с соответствующими знаками)

Подвижная радиорелейная станция с направленной антенной



Радиолокационные станции разведки: *1* — воздушных целей, *2* — наземных целей

Радиосеть переносных радиостанций (других радиостанций — с соответствующими знаками)

Радионаправление подвижных радиостанций (других радиостаиций — с соответствующими знаками)

Марш, разведка и охранение



Колонна мотострелкового или танкового подразделения с соответствующей надписью: *1* — общее обозначение, *2* — мотострелковой роты на БМП (на другой технике и танковой роты — с соответствующими знаками). *Колонна батальона и взвода — соответственно с тремя и одной черточками*



Колонна родов войск и специальных войск с соответствующей надписью: *1* — общее обозначение, *2* — артиллерийского дивизиона (подразделений других родов войск — с соответствующими знаками). *Колонна батареи (роты) и взвода — соответственно с двумя и одной черточками*



Головная (боковая, тыльная) походная застава в составе усиленной мотострелковой роты на БМП (на другой технике и в составе танковой роты — с соответствующими знаками). *ГПЗ в составе взвода и головной дозор — с одной черточкой; авангард или передовой отряд в составе батальона — с тремя черточками и с соответствующей надписью*



Подвижный отряд заграждений с указанием принадлежности (ООД — отряд обеспечения движения, ГРазг.— группа разграждения)

Колонна взвода обеспечения батальона (другого подразделения тыла — с соответствующей надписью)

Техническое замыкание батальона (П — полка)

Разведывательный отряд

Дозорное отделение на БМП (на БТР и дозорный танк — с соответствующими знаками)



Боевой разведывательный дозор с указанием принадлежности и положения к определенному времени (ОРД — отдельный разведывательный дозор, РД — разведывательный дозор, ОфРД — офицерский разведывательный дозор, РГ — разведывательная группа, ИРД — инженерный разведывательный дозор, ХРД — химический разведывательный дозор). *Цвет знака — по роду войск*

Пеший дозор (2—3 военнослужащих)

Пеший патруль (пунктиром указывается маршрут патрулирования)

Секрет



Подразделение (группа), проводящее поиск (налет), с указанием принадлежности

Подразделение (группа) в засаде

Расположение и действия подразделений

Район, занимаемый мотострелковым (танковым) подразделением, с соответствующей надписью. *Перед надписью или над ней может наноситься знак, соответствующий технике, которой вооружено подразделение*

Район, занимаемый подразделением рода войск или специальных войск, с соответствующей надписью. *Перед надписью или над ней может наноситься знак, соответствующий технике, которой вооружено подразделение*

Направление наступления подразделения



Ближайшая задача батальона: *1* — общее обозначение, *2* — мотострелкового батальона на БМП (на другой технике и танкового батальона — с соответствующими знаками). *Ближайшая задача роты — с двумя черточками; боевая задача взвода — с одной черточкой*



Последующая задача батальона: *1* — общее обозначение, *2* — танкового батальона (мотострелкового батальона на техиике — с соответствующими знаками)



Общее обозначение положения подразделений к определенному времени с соответствующей надписью (положение мотострелковых подразделений на технике и танковых подразделений может наноситься с соответствующими знаками)

Боевой порядок пулеметного взвода в пешем порядке (противотанково-пулеметного и гранатометного — с соответствующими знаками)

Рубеж вероятной встречи с противником

Исходный рубеж (пункт), рубеж (пункт) регулирования, исходный рубеж для форсирования, рубеж ввода в бой второго эшелона

Фронт (рубеж), занимаемый подразделениями

Рубеж развертывания в батальонные колонны. *В ротные и взводные колонны — соответственно с двумя и одной черточками*



Рубеж перехода в атаку мотострелкового и танкового подразделений: *1* — общее обозначение, *2* — мотострелкового подразделения на БМП (на другой технике и танкового подразделения — с соответствующими знаками)

Рубеж спешивания мотострелкового подразделения



Огневой рубеж танкового подразделения с указанием его номера (мотострелкового подразделения на БМП — с соответствующим знаком)



Рубеж развертывания противотанкового взвода с указанием его номера (гранатометного, противотанково-пулеметного, пулеметного — с соответствующими знаками). *Цвет знака — по роду войск*

Рубеж минирования



Район высадки десанта на вертолетах с указанием состава и времени высадки (на других средствах — с соответствующими знаками)

Посадочная площадка (площадка приземления)

Участок и пункты высадки морского десанта

Подразделение остановлено на рубеже

Отход подразделения с занимаемого рубежа

Разграничительная линия между полками

Разграничительная линия между батальонами

Рубеж (позиция) обороны, не занятый подразделением



Расположение подразделения в обороне с соответствующей надписью: *1* — общее обозначение, *2* — район обороны (опорный пункт) мотострелкового подразделения на БМП (на другой технике и танкового подразделения — с соответствующими знаками)



Место захвата пленного с указанием его принадлежности и времени захвата



Место изъятия документов убитого с указанием его принадлежности и времени изъятия документов

Оружие массового поражения и защита от него

Планируемый ядерный удар с указанием номера объекта (цели), части (подразделения), осуществляющей удар, мощности заряда (40 кт), вида взрыва (В — воздушный, Н — наземный, надводный, П — подземный, подводный) и времени взрыва

Рубеж безопасного удаления (выступы — в сторону ядерного взрыва)

Район разрушений, образовавшихся от ядерного взрыва противника, с указанием границ: сплошных разрушений (внутренняя окружность), сплошных завалов в лесах и населенных пунктах (средняя), слабых разрушений (внешняя), пунктиром или заштрихованная часть окружности — зона нейтронного воздействия на открыто расположенный личный состав

Район (участок) пожара и направление его распространения. *Участок задымления наносится черным цветом*



Зоны радиоактивного заражения по данным разведки (А — умеренного, Б — сильного, В — опасного, Г — чрезвычайно опасного) с указанием мощности (10 кт), вида (Н) и времени взрыва



Точка замера уровня радиации с указанием уровня радиации и времени замера



Ядерная мина противника с указанием мощности заряда (2 кт), глубины установки (10 м) или вида взрыва и времени обнаружения

Поле химических фугасов. *Подорванных фугасов — знак закрашивается желтым цветом*

Участок местности (район), зараженный противником отравляющими веществами, с указанием направления распространения зараженного воздуха, типа ОВ и времени применения (обнаружения)

Участок местности (район), зараженный противником бактериальными (биологическими) средствами, с указанием возбудителя и времени применения (обнаружения)



Применение зажигательного оружия с указанием средства применения, типа зажигательного вещества и времени применения

Пункт спецнальной обработкн (ДП — дегазационный пункт)

Дегазированный проход с указанием его номера и ширины (3 м)

Стрелка для обозначения направления север—юг

Стрелковое оружие и артиллерия

Ручной пулемет

Ротный (станковый) пулемет

Ручной противотанковый гранатомет

Автоматический гранатомет

Зенитный ракетный комплекс типа «Стрела-2»

Зенитная пулеметная установка

Станковый противотанковый гранатомет

Носимые комплексы противотанковых управляемых ракет: *1* — противотанково-пулеметного взвода, *2* — противотанкового взвода

Огнеметы: *1* — реактивный (легкий) пехотный, *2* — тяжелый реактивный (тяжелый пехотный)



Противотанковые пушки: *1* — общее обозначение, *2* — калибра до 85 мм, *3* — калибра до 100 мм, *4* — калибра более 100 мм



Пушки: *1* — общее обозначение, *2* — калибра до 100 мм, *3* — калибра до 152 мм, *4* — калибра более 152 мм



Гаубицы: *1* — общее обозначение, *2* — калибра до 122 мм, *3* — калибра до 155 мм, *4* — калибра более 155 мм

Орудие, применяющее ядерные боеприпасы. *Знак — в зависимости от типа и калибра орудия*

Самоходная гаубица калибра 122 мм (других калибров, самоходные пушки и самоходные минометы — с соответствующими знаками)

Боевые машины реактивной артиллерии: *1* — общее обозначение, *2* — среднего калибра



Минометы: *1* — общее обозначение, *2* — малого калибра, *3* — среднего калибра, *4* — автоматический



Зенитные пушки: *1* — общее обозначение, *2* — малого калибра, *3* — среднего калибра

Зенитные самоходные установки: *1* — без радиолокационного комплекса, *2* — с радиолокационным комплексом

Боевая машина зенитного ракетного комплекса ближнего действия. *Знак — в зависимости от типа ракеты и транспортного средства*



Пусковые установки зенитных ракет: *1* — ближнего действия, *2* — малой дальности, *3* — средней дальности. *Знак зенитного средства в кружке — батарея, в прямоугольнике — взвод*



Район огневых позиций артиллерии с указанием расположения батарей (зенитной артиллерии — с соответствующим знаком)

Батарея 100-мм пушек на огневой позиции (другие батареи — с соответствующими знаками)

Минометный взвод на огневой позиции (другие артиллерийские взводы и взвод автоматических гранатометов — с соответствующими знаками и соответствующим цветом)

Огонь по отдельной цели с указанием номера цели



Сосредоточенный огонь с указанием номера цели: *1* — ствольной артиллерии, *2* — реактивной артиллерии. *Размеры цели (участка) — в масштабе карты*



Одинарный неподвижный заградительный огонь с указанием его условного наименования. *Длина участка — в масштабе карты*



Глубокий неподвижный заградительный огонь на трех рубежах с указанием его условного наименования и номеров рубежей. *Длина рубежей (участков) — в масштабе карты*



Одинарный подвижный заградительный огонь с указанием его условного наименования и номеров рубежей (сплошной линией — рубеж, по которому начинается ведение огня, пунктирными линиями — рубежи, на которые планируется перенос огня). *Длина рубежей (участков) — в масштабе карты*



Двойной подвижный заградительный огонь с указанием его условного наименования и номеров рубежей (сплошными линиями — первые два рубежа, по которым открывается и одновременно ведется огонь, пунктирными линиями — последующие рубежи). *Длина рубежей (участков) — в масштабе карты*



Последовательное сосредоточение огня с указанием условных наименований рубежей и номеров целей или участков (сплошными линиями — рубежи, по которым планируется вести огонь одновременно; при двойном ПСО сплошными линиями соединяются цели на двух рубежах, при тройном — на трех и т. д.). *Рубежи и цели — в масштабе карты*



Массированный огонь с указанием его условного наименования и номеров участков



Огневой вал с указанием условных наименований рубежей, участков для дивизионов и их номеров, а также номеров промежуточных рубежей

Граница полосы огня (сектора обстрела). *Для артиллерии — черным цветом*

Граница дополнительного сектора обстрела. *Для артиллерии — черным цветом*

Сосредоточенный огонь мотострелковой роты с указанием его номера и участков огней взводов (танковой роты, мотострелкового, танкового и гранатометного взводов — с соответствующей надписью)

Рубеж заградительного огня гранатометного взвода с указанием его номера и участков огней отделеиий

Бронированная техника, автомобили и вертолеты

Танки: *1* — общее обозначение, *2* — командира батальона, *3* — плавающий, *4* — огнеметный

Танк, оснащенный комплексом противотанковых средств

Танк и БМП, оснащенные минными тралами

Танк с навесным бульдозерным оборудованием

Танк, оснащенный снегоочистителем

Боевая машина пехоты

Бронетранспортер

Боевая разведывательная машина и боевая разведывательная дозорная машина

Автомобиль и автомобиль с прицепом. *Цвет знака — по роду войск*



Тягачи: *1* — танковый, *2* — гусеничный, *3* — автомобильный. *Цвет знака — по роду войск*

Мотоцикл

Санитарный автомобиль (транспортер колесный)

Вертолеты: *1* — общее обозначение, *2* — боевой, *3* — транспортный

Инженерные средства и сооружения

Танковый мостоукладчик

Гусеничный плавающий транспортер

Гусеничный самоходный паром (паромно-мостовая машина)

Инженерная техника на колесной базе (ТММ — тяжелый механизированный мост, ПКТ — путепрокладчик)

Инженерная техника на гусеничной базе (БАТ — путепрокладчик, ИМР — инженерная машина разграждения, ГМЗ — гусеничный минный заградитель)

Понтонный парк с указанием типа (ПМП — понтонно-мостовой парк, ТПП — тяжелый понтонный парк)

Окоп с перекрытой щелью (блиндажом), занятый отделением

Траншея с ходом сообщения

Орудие в окопе (танк, миномет и другие огневые средства — с соответствующими знаками). *Цвет знака окопа такой же, как и цвет знака огневого средства*

Сооружение для наблюдения открытого типа. *Закрытого типа — треугольник закрашивается черным цветом*

Укрытие для автомобиля (для других видов техники — с соответствующими знаками и соответствующим цветом)

Блиндаж



Убежище с указанием степени защиты (2) и вместимости (25 человек)

Открытая щель

Перекрытая щель

Эскарп (контрэскарп) с указанием протяженности (0,5 км)

Малозаметное заграждение (проволочная спираль, сеть на низких кольях, проволока внаброс). *Для обозначения электризуемых заграждений ставится знак*

Противотанковый ров с указанием протяженности (0,7 км)



Надолбы с указанием их вида (М — металлические, ЖБ — железобетонные), количества рядов (2) и протяженности (150 м)



Минированный завал с указанием протяженности (0,4 км)

Проволочное заграждение (количество штрихов — число рядов)

Участок заграждений из ежей с указанием количества рядов (2) и протяженности (400 м)

Противотанковое минное поле

Противопехотное минное поле



Минные поля, установленные средствами дистанционного минирования: *1* — противотанковое, *2* — противопехотное



Фугасы: *1* — неуправляемый, *2* — управляемый по радио, *3* — управляемый по проводам



Проход в заграждении с указанием его номера и ширины (10 м)

Разрушенный мост (объект)

Разрушенный (неисправный) участок дороги с указанием его протяженности (0,8 км) и объезда



Десантная переправа с указанием количества (3) и типа переправочно-десантиых средств (ПТС — плавающий транспортер средний)

Переправа танков под водой с указанием глубиины (3 м), ширины водной преграды (180 м), ширины трассы (40 м), характера дна (П — песчаное, Т — твердое, К — каменистое) и скорости течения (0,8 м/с)

Паромная переправа с указанием количества паромов (3), грузоподъемности (60 т), типа парка (ПМП) или переправочного средства (ГСП — гусеничный самоходный паром, ПММ — паромно-мостовая машина)

Мост на жестких опорах с указанием его вида (Н — низководный, В — высоководный, П — подводный, Д — деревянный, К — каменный, М — металлический, ЖБ — железобетонный), длины (120 м), ширины (4 м) и грузоподъемности (60 т)

Мост на плавучих опорах с указанием типа парка (ПМП), длины моста (120 м) и грузоподъемности (60 т)

Брод с указанием его глубины (0,8 м), длины (120 м), характера дна (Т — твердое, П — песчаное, В — вязкое) и скорости течения (0,5 м/с)

Ледяная переправа с указанием ее номера и грузоподъемности (60 т)

Пункт водоснабжения (С — скважина, Р — родник, К — колодец) с указанием производительности (8 м³/ч)



Маршрут движения подразделения с указанием его номера и расстояния (100 км) от исходного рубежа (пункта)

Подразделения технического обеспечения и тыла и их объекты

Сборный пункт поврежденных машин с указанием принадлежности (Д — дивизионный, П — полковой), номера и вида техники (бт — бронетанковая, авт.— автомобильная)

Ремонтно-эвакуационная (ремонтная) группа на БТР (на танковом тягаче, БМП и автомобиле — с соответствующими знаками) с указанием принадлежности (П — полковая, Б — батальонная) и вида ремонтируемой техники (бт — бронетанковая, авт.— автомобильная)

Полковой склад с указанием принадлежности (Г — горючего, П — продовольственный, В — вещевой; арт. — артиллерийского вооружения и боеприпасов, ВТИ — военно-технического имущества, авт.— автотракторного имущества, бт — бронетанкового имущества — черным цветом)

Медицинский пункт полка с указанием принадлежности

Медицинский пункт батальона с указанием принадлежности

Медицинский пост роты с указанием принадлежности

Стрелок-санитар

Пост санитарного транспорта

Заправочный пункт батальона с указанием принадлежности (П — продовольственный пункт батальона)

Пункт боевого питания батальона с указанием принадлежности



Пункт боевого питания роты с указанием принадлежности

Пункт обслуживания на маршруте (Г — заправки горючим, П — продовольственный, Т — технической помощи, О — отдыха и обогрева, с красным крестом — медицинский)

Приложение 2

СХЕМА ОПОРНОГО ПУНКТА УСИЛЕННОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ РОТЫ НА БМП

вариант



Приложение 3

СХЕМА ОПОРНОГО ПУНКТА УСИЛЕННОЙ ТАНКОВОЙ РОТЫ

вариант



Приложение 4

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ БАТАЛЬОНА (РОТЫ) НА МЕСТЕ

вариант



Приложение 5

РАЗВЕРТЫВАНИЕ БАТАЛЬОНА (РОТЫ) В ПРЕДБОЕВОЙ И БОЕВОЙ ПОРЯДКИ И ПЕРЕСТРОЕНИЯ

1. Предбоевой порядок батальона строится ротными или взводными колоннами, роты — взводными колоннами, а мотострелкового батальона (роты), действующего в пешем порядке без боевых машин пехоты (бронетранспортеров), кроме того,— и колоннами отделений.

Положение рот (взводов) в предбоевом порядке батальона (роты) может быть в линию, углом вперед, углом назад, уступом вправо, уступом влево (рис. 1—6).

Места рот (взводов) в предбоевом порядке определяются командиром батальона (роты) с учетом намечаемого боевого порядка батальона (роты). Интервалы и дистанции между ротными колоннами — 300—600 м, между взводными колоннами — 150—300 м. Рота, предназначенная для действий во втором эшелоне (резерве), следует на удалении 1,5—2 км.

Приданные мотострелковому батальону (роте) танковые подразделения следуют обычно впереди мотострелковых рот (взводов), а приданные танковому батальону (роте) мотострелковые подразделения — позади танковых рот (взводов).

Средства, остающиеся в непосредственном подчинении командира батальона (роты), следуют за направляющей ротой (взводом) или в указанных им командиром батальона (роты) местах предбоевого порядка.

2. Батальон (рота) из походного порядка в предбоевой развертывается последовательно в ротные, взводные колонны и колонны отделений самостоятельно по достижении указанных рубежей (пунктов) развертывания или по команде (сигналу) командира батальона (роты) «Батальон (рота), в направлении такого-то предмета (на такой-то рубеж), в линию ротных (взводных) колонн (углом вперед, углом назад, уступом вправо, уступом влево), направляющая — такая-то рота (взвод), такая-то рота (взвод) — вправо (влево), такая-то рота (взвод) — влево (вправо) — МАРШ».

Приняв команду (сигнал), направляющая рота (взвод) выдвигается в указанном направлении, а следующие за

ней (впереди) роты (взводы) в зависимости от указанного места в предбоевом порядке с повышенной или уменьшенной скоростью — правее (левее) или углом вперед (назад), уступом вправо (влево), выдерживая интервалы, дистанцию и равнение по направляющей роте (взводу).

Батальон во взводные колонны и колонны отделений, а рота — в колонны отделений развертываются по команде (сигналу) командира батальона (роты) «Батальон (рота), во взводные колонны (колонны отделений) — МАРШ».



Рис. 1. Предбоевой порядок усиленного мотострелкового батальона ротными колоннами. Положение мотострелковых рот — в линию (вариант)



Рис. 2. Предбоевой порядок усиленного мотострелкового батальона взводными колоннами. Положение мотострелковых рот — в линию (вариант)



Рис. 3. Предбоевой порядок усиленного мотострелкового батальона взводными колоннами. Положение мотострелковых рот — уступом влево (вариант)



Рис. 4. Предбоевой порядок усиленного танкового батальона ротными колоннами. Положение танковых рот — углом назад (вариант)



Рис. 5. Предбоевой порядок мотострелковой роты. Положение мотострелковых взводов — в линию колонн (вариант)



Рис. 6. Предбоевой порядок усиленной танковой роты. Положение взводов — углом назад (вариант)

3. Рота в боевой порядок (рис. 7—10) из предбоевого или из походиого порядка развертывается по команде (сигналу) командира роты «Рота, в направлении такого-то предмета (иа такой-то рубеж), в линию (уступом вправо, уступом влево, углом вперед, углом иазад), направляющий — такой-то взвод — К БОЮ».

Из предбоевого порядка танковая рота и мотострелковая рота, действующая на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), в боевую лииию развертываются из взводных колонн, а мотострелковая рота, действующая в пешем порядке, развертывается в цепь из колоии отделений или взводных колонн. Взводы (отделеиия) с получением команды (сигнала) командира роты или по достижении указанных рубежей (пунктов) развертывания по командам своих командиров развертываются в боевую линию (цепь) и продолжают движение в указанном направлении с максимальной скоростью, обеспечивающей ведение эффективного огня.



Рис. 7. Боевой порядок мотострелковой роты, наступающей на боевых машинах пехоты. Положение взводов — в линию (вариант)



Рис. 8. Боевой порядок мотострелковой роты, наступающей в пешем порядке. Положение взводов — в линию (вариант)



Рис. 9. Боевой порядок мотострелковой роты, наступающей в пешем порядке. Положение взводов — уступом вправо (вариант)



Рис. 10. Боевой порядок усиленной танковой роты. Положение взводов — углом назад (вариант)

При развертывании роты в боевой порядок из колонны, минуя предбоевой порядок, взводы с получением команды (сигнала) командира роты по командам своих командиров выдвигаются на указанные направления и одновременно развертываются в боевую линию (цепь), выдерживая интервалы, дистанцию и равнение по направляющему взводу. Положение взводов в боевой линии (цепи) роты в этом случае обычно в линию. В последующем оно может меняться по команде (сигналу) командира роты. В том случае, когда места взводов в боевом порядке командой командира роты или заранее не определены, взводы развертываются: головной — прямо или в указанном направлении, движущийся за ним — справа и замыкающий — слева.

Для атаки в пешем порядке командир мотострелковой роты, действующей на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), после развертывания взводов в боевую линию и выхода их на рубеж спешивания подает команду «К МАШИНАМ».

Для отражения противника огнем с места командир роты подает команду (сигнал) «Рота — СТОЙ». По этой команде (сигналу) танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры), а при действиях в пешем порядке отделения занимают огневые позиции (залегают) в готовности к ведению огня. Для возобновления движения командир роты подает команду (сигнал) «Рота— ВПЕРЕД», а при действиях в пешем порядке при необходимости добавляет «БЕГОМ».

Командир роты после развертывания находится за боевой линией (цепью) на удалении до 200 м в таком месте, откуда ему удобнее управлять ротой.

4. Для отражения внезапного нападения противника на колонну роты с фронта, справа (слева) или с тыла командир роты подает команду (сигнал) «Противник с фронта (справа, слева, с тыла) — К БОЮ». Для отражения противника мотострелковая рота, действующая на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), при необходимости спешивается и развертывается в цепь.

При нападении противника с фронта головной взвод развертывается в боевую линию (цепь) прямо, следующий за ним — вправо, а замыкающий — влево от головного взвода.

При нападении противника справа (слева) все машины одновременно развертываются в сторону противника, а при действиях в пешем порядке взводы по командам своих командиров развертываются в цепь в сторону противника и открывают по нему огонь.

При нападении противника с тыла после поворота колонны роты кругом рота развертывается в боевую линию (цепь) в таком же порядке, как и для отражения внезапного нападения противника с фронта.

5. Перемена направления движения роты в предбоевом или в боевом порядке производится по команде (сигналу) командира роты «Рота, вправо (влево, кругом), в направлении такого-то предмета (на такой-то рубеж), направляющий — такой-то взвод — МАРШ».

При изменении направления движения вправо (влево) направляющий взвод выдвигается в указанном направлении, левофланговый (правофланговый) взвод с повышенной, а правофланговый (левофланговый) — с пониженной скоростью, соблюдая интервалы и дистанции, выдвигаются на новое направление и продолжают движение, выдерживая равнение по направляющему взводу.

При повороте роты кругом в предбоевом порядке взводы (отделения) по командам своих командиров поворачиваются кругом и продолжают движение в новом направлении. При повороте роты кругом в боевом порядке все машины в боевой линии (отделения в цепи) одновременно разворачиваются кругом и продолжают движение в новом направлении.

При необходимости перемена направления движения роты в предбоевом или боевом порядке производится по команде (сигналу) «Внимание, делай, что я». В этом случае командир роты указывает новое направление движения роты движением своей машины, а при действиях в пешем порядке — установленным сигналом.

6. Рота из боевого порядка в предбоевой перестраивается по команде (сигналу) командира роты «Рота, в направлении такого-то предмета (на такой-то рубеж), во взводные колонны (колонны отделений) — МАРШ», а из предбоевого или из боевого порядка в походный — по команде (сигналу) «Рота, в направлении такого-то предмета, в колонну — МАРШ» или «Рота, за мной, в колонну — МАРШ». Взводы (отделения) по командам своих

командиров перестраиваются во взводные колонны (колонны отделений) и продолжают движение в предбоевом порядке или перестраиваются в колонну роты в порядке номеров или в порядке, указанном командиром роты. При продолжении движения в предбоевом порядке места взводов указываются командиром роты.

Личный состав мотострелковой роты, наступающей в пешем порядке, при необходимости производит посадку в боевые машины пехоты (бронетранспортеры).

7. Перемена направления движения батальона в предбоевом или в боевом порядке и перестроение из предбоевого порядка в боевой и наоборот, а также в колонну производятся в порядке, изложенном для роты.

8. При действиях батальона (роты) на боевых машинах на открытой равнинной местности, когда обеспечивается наблюдение за действиями всех боевых машин, развертыванием и перестроением подразделений управляет лично командир батальона (роты), при этом командиры рот (взводов) команды не дублируют.

Приложение 6

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БОЕВЫХ ДОКУМЕНТАХ

Общевойсковые части и подразделения

Мотострелковый полк, батальон, рота, взвод, отделение	мсп, мсб, мср, мсв, мсо
Танковый полк, батальон, рота, взвод	тп, тб, тр, тв
Пулеметно-артиллерийский батальон, рота	пулаб, пулар
Парашютно-десантный батальон, рота, взвод	пдб, пдр, пдв
Десантно-штурмовой батальон, рота, взвод	дшб, дшр, дшв
Разведывательная рота, взвод, отделение	рр, рв, ро
Пулеметная рота, взвод, отделение	пулр, пулв, пуло
Противотанковый взвод	птв
Противотанково-пулеметный взвод	птпулв
Гранатометный взвод, отделение	гв, го

Артиллерийские подразделения

Артиллерийский полк, дивизион, батарея	ап, ади, батр
Самоходно-артиллерийский дивизион, батарея	сади, сабатр
Батарея противотанковых управляемых ракет	батр ПТУР
Минометная батарея, взвод	минбатр, минв
Взвод управления	ву

Подразделения ПВО

Зенитная ракетная батарея, взвод, отделение	зрбатр, зрв, зро
Зенитная артиллерийская батарея, взвод, зенитное отделение	забатр, зав, зо

Зенитная ракетно-артиллерийская батарея	зрабатр
Батарея, взвод зенитных самоходных установок	батр ЗСУ, взв. ЗСУ

Подразделения специальных войск

Инженерно-саперная рота, взвод, отделение	иср, исв, исо
Инженерно-штурмовая рота, взвод, отделение	ишр, ишв, ишо
Переправочно-десантная рота	пдеср
Понтонная рота, взвод	понр, понв
Взвод, отделение гусеничных плавающих транспортеров	взв. ГПТ, отд. ГПТ
Взвод, отделение гусеничных самоходных паромов	взв. ГСП, отд. ГСП
Отделение мостоукладчиков	отд. МТУ
Рота, взвод химической защиты	рхз, вхз
Взвод, отделение радиационной и химической разведки	врхр, орхр
Взвод, отделение специальной обработки	всо, осо
Огнеметный взвод, отделение	ов, оо
Рота, взвод, отделение связи	рс, вс, ос
Комендантская рота, взвод	кр, кв

Подразделения технического обеспечения и тыла

Отдельный батальон, рота материального обеспечения	обмо, рмо
Автомобильная рота, взвод, отделение	автр, автв, авто
Ремонтная рота	ремр
Хозяйственный взвод, отделение	хозв, хозо
Взвод обеспечения, взвод снабжения	воб, всн
Отделение технического обслуживания	ото

Пункты управления

Командный пункт	КП
Тыловой пункт управления	ТПУ

Комаидио-иаблюдательиый пуикт	КНП
Наблюдательиый пуикт	НП
Пост воздушиого иаблюдеиия	ПВН

Термииология общего иазиачеиия

Аваигард (арьергард)	Ав (Ар)
Артиллерииский иаблюдательиый пуикт	АНП
Бактериологическое (биологическое) оружие	БО
Бактериологическое (биологическое) заражеиие	БЗ
Батальоииый заправочиый пуикт	БЗП
Боевая машииа	БМ
Боевая машииа пехоты	БМП
Боевая разведывательиая машииа	БРМ
Боевая разведывательиая дозориая машииа	БРДМ
Боковая походиая застава	БПЗ
Броиетраиспортер	БТР
Боевой комплект	бк
Взрывчатые вещества	ВВ
Высота	выс.
Головиая походиая застава	ГПЗ
Головиой дозор	ГД
Дизельиое топливо	ДТ
Долговремеииое огиевое сооружеиие (долговремеиное фортификациоиное сооружеиие)	ДОС (ДФС)
Зажигательное оружие (зажигательиые средства)	ЗЖО (ЗЖС)
Заправка	запр.
Защита от оружия массового поражеиия	ЗОМП
Зона радиоактивиого, химического, бактериологического (биологического) заражеиия	ЗРЗ, ЗХЗ, ЗБЗ
Зеиитиая самоходиая устаиовка	ЗСУ
Иижеиериый наблюдательиый пост	ИНП
Исходиый рубеж (исходиый пуикт)	исх. р-ж (исх. п.)
Килотоииа	кт

Командно-штабная машина	КШМ
Комплект	компл.
Командир 1-го мотострелкового, 2-го танкового батальона	кмсб-1, ктб-2
Командир 1-й мотострелковой, 2-й танковой роты	кмср-1, ктр-2
Командир 1-го мотострелкового, 2-го танкового взвода	кмсв-1, ктв-2
Минно-взрывное заграждение	МВЗ
Медицинский пункт полка	МПП
Медицинский пункт батальона	МПБ
Медицинский пост роты	МПР
Неприкосновенный запас	НЗ
Неснижаемый запас	НСЗ
Огневая позиция	ОП
Окраина	окр.
Отравляющие вещества (стойкие отравляющие вещества, нестойкие отравляющие вещества)	ОВ (СОВ, НОВ)
Отметка	отм.
Отдельный	отд.
Передовой отряд	ПО
Подвижный отряд заграждений	ПОЗ
Полевой заправочный пункт	ПЗП
Последовательное сосредоточение огня	ПСО
Противник	пр-к
Противовоздушная оборона (противотанковая оборона)	ПВО (ПТО)
Противопехотное минное поле	ППМП
Противотанковое минное поле	ПТМП
Противотанковый резерв	ПТрез.
Пункт технического наблюдения	ПТН
Радиоактивное заражение	РЗ
Радиоактивные вещества	РВ
Радиационная и химическая разведка	РХР
Разведывательный отряд	РО
Разграничительная линия	разграничения
Радиосеть (радионаправление)	р/с (р/н)
Район	р-н
Ремонтно-эвакуационная группа (ремонтная группа)	РЭГ (Рем. Г)

Рубеж регулироваиия (пуикт регулироваиия)	р-ж рег. (п. рег.)
Сбориый пуикт повреждеииых машии	СППМ
Сторожевой отряд (сторожевая застава, сторожевой пост)	Ст.О (Ст.З, Ст.П)
Севериее, южиее, восточиее, западиее	сев., южи., вост., зап.
Северо-западиее, северо-восточиее, юго-западиее, юго-восточиее	сев.-зап., сев.-вост., юго-зап., юго-вост.
Сосредоточеииый огоиь	СО
Суточиая дача	с/д
Тактический воздушиый десаит	Такт. ВД
Таиковый мостоукладчик	МТУ
Тыльиая походиая застава	ТПЗ
Узел связи	УС
Укреплеииый райои	УР
Химический иаблюдательиый пост	ХНП
Химическое заражеиие	ХЗ
Химическое оружие	ХО
Химический фугас	ХФ
Ядериое оружие	ЯО
Ядериая миа	ЯМ
Ядерио-миииое заграждеиие	ЯМЗ

Приложение 7

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОМАНД (СИГНАЛОВ) И ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ ПО РАДИО

Порядок передачи команд (сигналов):

— позывиой вызываемой радиостаиции — одии раз;

— слово «я» и позывиой своей радиостаиции — одии раз;

— содержаиие комаиды (сигиала) — одии раз;

— слово «я» и позывиой своей радиостаиции — одии раз;

— слово «прием» — одии раз.

Примеры: 1. «Ястреб-10, я — Сокол-15, увеличить скорость, я — Сокол-15, прием».

2. «Ястреб-10, я — Сокол-15, скорость движеиия 30 км/ч, я — Сокол-15, прием».

3. «Ястреб-10, я — Сокол-15, 666, я — Сокол-15, прием».

На прииятую комаиду (сигиал) иемедлеиио дается подтверждеиие точиым повтореиием комаиды (сигиала) или только словом «поиял» с указаиием своего позывиого.

Примеры: 1. «Сокол-15, я — Ястреб-10, поиял, увеличить скорость, я — Ястреб-10, прием».

2. «Сокол-15, я — Ястреб-10, поиял, скорость движения 30 км/ч, я — Ястреб-10, прием».

3. «Сокол-15, я — Ястреб-10, поиял, 666, я — Ястреб-10, прием».

4. «Поиял, я — Ястреб-10, прием».

Подтверждеиие иа прииятую комаиду (сигиал) может даваться также подачей соответствующей комаиды (сигнала) своим подчииенным при работе их в общей радиосети иа одиой частоте со старшим комаидиром (иачальником).

При слабой слышимости и сильиых помехах комаиды (сигиалы) разрешается передавать два раза.

Примеры: 1. «Ястреб-10, я — Сокол-15, умеиьшить дистаиции, умеиьшить дистанции, я — Сокол-15, прием».

2. «Ястреб-10, я — Сокол-15, дистаиция 25 м, дистанция 25 м, я — Сокол-15, прием».

3. «Ястреб-10, я — Сокол-15, 777, 777, я — Сокол-15, прием».

Для передачи комаид (сигиалов), отиосящихся ко всем подразделениям, устаиавливается циркуляриый позывиой. При этом содержаиие комаиды (сигиала) повторяется два раза.

Пример. «Ветер-13, я — Сокол-15, в иаправлеиии... (иаправлеиие указывается по ориеитирам, кодироваииой карте или по условным иаимеиоваииям местиых предметов), в лииию, иаправляющий... (указывается позывиой) — к бою, в иаправлеиии... в лииию, иаправляющий... — к бою, я — Сокол-15, прием».

Подтверждеиие иа комаиды (сигиалы), отиосящиеся ко всем подразделеииям, ие дается. Комаиды (сигиалы), отиосящиеся ко всем подразделеииям, прииимаются и иемедлеиио исполияются всеми комаидирами подразделеиий.

При устойчивой связи разрешается работать сокращеииыми позывиыми или без позывиых.

Примеры: 1. «Ястреб-10, я — Сокол-15, умеиьшить иитервал, я — Сокол-15, прием». «Сокол-15, я — Ястреб-10, поиял, умеиьшить иитервал, я — Ястреб-10, прием» (работа полиыми позывиыми).

2. «10-й, я — 15-й, умеиьшить иитервал, я — 15-й, прием». «Поиял, я — 10-й, прием» (работа сокращеииыми позывиыми).

3. «Умеиьшить иитервал, прием». «Поиял, прием» (работа без позывиых).

Постаиовка задачи подразделеиию:

Пример. «Ястреб-10, я — Сокол-15, с рубежа... атаковать в иаправлеиии... овладеть... в дальиейшем иаступать... артиллерия подавляет... готовиость... «Ворои» иаступает в иаправлеиии... овладевает... я — Сокол-15, прием» (все пуикты, рубежи, объекты указываются по ориеитирам, кодироваиной карте или по условиым иаимеиоваииям местиых предметов, время готовиости — по таблице сигиалов).

Приложение 8

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И УСЛОВНЫЕ НОМЕРА БОЕВЫХ МАШИН

Для опознавания своих боевых машин и определения их принадлежности к соединению, части и подразделению на них наносятся опознавательные знаки и условные номера.

Опознавательный знак соединения (части) представляет собой рисунок геометрической фигуры в виде круга, квадрата, прямоугольника, ромба, треугольника и других фигур. Для увеличения количества вариантов опознавательных знаков допускается нанесение внутри знака линий в различном направлении, цифр, букв, рисунков отдельных пород деревьев или их листьев, а также закрашивание одной из частей знака. Опознавательный знак соединения (части) назначается старшим начальником и периодически меняется.

Условный номер представляет собой трехзначное число. Командир соединения на определенный период выделяет каждой воинской части одну-две сотни номеров. Например: 200—299 или 800—999. Порядок нумерации боевых машин подразделений устанавливает командир воинской части, при этом допускается повторение одних и тех же номеров для разной боевой техники. Например, танк командира полка (батальона) и командно-штабная (командирская) машина могут иметь один и тот же номер, а номера танков в танковых ротах мотострелкового полка могут повторить номера боевых машин пехоты (бронетранспортеров) в мотострелковых ротах.

Опознавательный знак наносится на правой и левой стороне башни (борту машины) впереди условного номера. В зависимости от наличия открытых участков башни (бортов машины) разрешается наносить его впереди условного номера по ходу движения боевой машины.

Условные номера наносятся:

— на танках — на башне с боков и сзади (разрешается на внешней стороне ящиков для запасных частей, принадлежностей, оборудования для подводного вождения и личных вещей экипажа, прикрепленных к башне на этих местах);

— на боевых машинах пехоты — справа и слева посередине бортов и в верхней части правой кормовой двери;

— на самоходно-артиллерийских установках — посередине боковых и заднего листов боевого отделения (на самоходно-артиллерийских орудиях — на башне с боков и на кормовом люке);

— на бронетранспортерах типа БТР-60ПБ, БТР-70, командно-штабных машинах на их базе и на базе БРДМ-2— справа и слева по бортам в передней части наклонных броневых листов ниже уровня смотровых приборов и поручней для посадки (в местах, свободных от скоб для навешивания запасных частей и принадлежностей);

— на остальной боевой технике — справа и слева посередине или в передней свободной части бортов.

Высота цифр условного номера — 20—40 см в зависимости от конструктивных особенностей боевой машины. Ширина их составляет две трети высоты. Размер опознавательного знака должен быть не больше высоты цифр условного номера, но не меньше двух третей их высоты. Толщина линий опознавательного знака и условного номера равна одной шестой их высоты.

Летом опознавательный знак и условный номер наносятся белой краской, зимой и при действиях в пустыне, когда боевые машины имеют маскирующую окраску, — красной (черной) краской.

Приложение 9

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ

В батальоне (роте) разрабатываются обычно графнческне боевые документы. В батальоне, кроме того, запнсываются боевые прнказы н боевые распоряження, отданные командиром батальона. Боевые документы составляются на топографнческнх картах, бумаге нлн на кальке.

Прн разработке н веденнн боевых документов необходнмо соблюдать следующие правнла:

— каждый боевой документ должен нметь служебный заголовок, подпнсь с указаннем должностн, воннского звання н фамнлнн лнца, подпнсавшего документ, а также дату его составлення (подпнсн); в заголовке пнсьменного боевого документа, кроме того, указывать порядковый номер документа, место пункта управлення, дату н время его составлення, масштаб н год нздання карты, на которой документ разработан;

— населенные пункты н местные предметы, рубежн, районы сосредоточенння (расположенння) нлн действнй своих подразделенний указывать начнная с правого фланга, а протнвника — с его левого фланга; рубежн указывать двумя, районы (опорные пункты) — тремя пунктамн;

— разграннчнтельные лнннн указывать не менее чем тремя пунктамн, однн нз которых должен быть на переднем крае. Лнннн указываются сначала справа, затем слева; в наступленнн — на глубнну боевой задачн, в обороне — на предельную досягаемость своих огневых средств; разграннчнтельные лнннн в тыл указываются на глубнну боевого порядка;

— направленне наступленння указывать несколькнми пунктамн на всю глубнну боевой задачн;

— маршрут двнженння указывать названнямн местных предметов нлн населенных пунктов: первый — на нсходном рубеже (пункте), затем — нанболее важные, через которые проходнт маршрут, н последнний — в районе сосредоточенння нлн на рубеже перехода в атаку;

— данные обстановки наноснть установленнымн условнымн знакамн, тонкнми лнннямн, не затемняя топографическую основу карты и надписи на ней; колонны

подразделений, их задачи и положение, а также вооружение и технику наносить, как правило, знаками общего обозначения; при отсутствии необходимых знаков допускается применять дополнительные знаки с пояснением на карте (схеме);

— положение своих войск, в том числе подразделений технического обеспечения, их задачи и действия обозначать красным цветом, ракетных войск, артиллерии, войск ПВО и специальных войск — черным цветом;

— положение и действия войск противника обозначать синим цветом;

— нумерацию и наименование частей и подразделений и пояснительные надписи своих войск наносить черным, противника — синим цветом; сокращения организационно-штатных формирований подразделений и частей — только строчными (малыми) буквами;

— при одноцветном исполнении графических документов все условные знаки и надписи наносить черным цветом, знаки условных обозначений противника — двойной линией;

— условные знаки войск, огневых средств, боевой и другой техники наносить на карту (схему) в соответствии с действительным положением их на местности и располагать по направлению действий или ведения огня, внутри или рядом с условными знаками при необходимости указывать количество и тип огневых средств, боевой и другой техники;

— для обозначения войск противника применять те же условные знаки, что и для своих войск, с необходимыми надписями;

— источники получения сведений о противнике обозначать черным цветом, при этом наименования источников обозначать начальными буквами, например: наблюдение — Н, показания пленных — П, документы противника — ДП, войсковая разведка — ВР, воздушная разведка — А; время и дату получения сведений о противнике подписывать под обозначением источника или в строку; сведения, требующие проверки, отмечать знаком вопроса;

— второстепенные данные, а также данные, которые невозможно изобразить условными знаками, записывать на полях карты, в пояснительной записке (легенде) или в рабочей тетради;

— расположенне н действня войск наносить условными знакамн сплошной лнннеи, а предполагаемые нлн намечаемые действня, строящнеся дорогн, аэродромы н другне сооруженння — прерывистой лнннеи (пунктиром); запасные районы расположенння войск н запасные позицни обозначать прерывистой лнннеи (пунктиром) с буквой З внутрн знака нлн рядом с ним; ложные районы расположенння войск, ложные сооруженння н объекты обозначать прерывистой лнннеи (пунктиром) с буквой Л внутрн знака нлн рядом с ним;

— прн нанесенни на карту (схему) положенння подразделенння (частн) к разному временн условные знакн дополнять штрихамн, пунктирными линиями, точкамн нлн подтушевывать разными цветамн; время, к которому относится то нлн иное положенне войск, указывать под наименованием подразделенння (частн) нлн в строку;

— все надписи располагать параллельно нижнему (верхнему) обрезу карты (схемы); буквы н цифры писать без связок, сообразуя их размер с масштабом карты и войсковой инстанцией; надписи могут быть сделаны на свободном месте карты (схемы) со стрелкой к условному знаку;

— графическнй документ, выполненный на прозрачной основе, должен иметь на углах квадраты координатной сетки или не менее двух-трех пунктов, масштаб н номенклатуру карты, по которой он изготовлен; выполненный в приблизительном масштабе — стрелку для обозначенння направленння север — юг.

ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ



Рис. 1. Открытое сооружение для наблюдения командира батальона

На устройство сооружения в готовой траншее саперной лопатой требуется 7 чел.-час.



Рис. 2. Закрытое сооружение для наблюдения командира батальона

На устройство сооружения требуется: в средних грунтах — 40 чел.-час., в твердых грунтах — 45 чел.-час. Материалы: круглый лес — 4,2 м³, проволока диаметром 3—4 мм — 10 кг



Рис. 3. Сооружение для наблюдения командира роты (наблюдательного поста)

На устройство сооружения пехотной лопатой требуется 7,5 чел.-час., саперной лопатой — 5 чел.-час.



Рис. 4. Убежище безврубочной конструкции

На устройство убежища требуется: в средних грунтах — 100 чел.-час., в твердых грунтах — 125 чел.-час. Материалы: круглый лес — 8,3 м³, проволока диаметром 3—4 мм — 15 кг



Рис. 5. Окоп для 120-мм миномета

На устройство окопа саперной лопатой требуется 24 чел.-час. (без щели или блиндажа). При наличии времени ниши для боеприпасов перекрываются жердями диаметром 5—7 см



Рис. 6. Окоп для изделия 9К111 (9К115)

На устройство окопа пехотной лопатой требуется 13 чел.-час., саперной лопатой — 9 чел.-час.



Рис. 7. Окоп для изделия 9К11

На устройство окопа пехотной лопатой требуется 12 чел.-час., саперной лопатой — 8 чел.-час.



Рис. 8. Окоп для гранатомета АГС-17

На устройство окопа пехотной лопатой требуется 5 чел.-час., саперной лопатой — 3,5 чел.-час.



Рис. 9. Окоп для станкового противотанкового гранатомета СПГ-9М

На устройство окопа пехотной лопатой требуется 10 чел.-час., саперной лопатой — 7 чел.-час. При наличии времени ниша для боеприпасов перекрывается жердями диаметром 5—7 см



Рис. 10. Окоп для ручного противотанкового гранатомета (реактивного пехотного огнемета)

На устройство окопа пехотной лопатой требуется 2,5 чел.-час., саперной лопатой — 1,5 чел.-час. Цифра в скобках относится к окопу для реактивного пехотного огнемета



Рис. 11. Окоп для стрелка-зенитчика

На устройство окопа пехотной лопатой требуется 6 чел.-час., саперной лопатой — 4 чел.-час.



Рис. 12. Вынесенная ячейка с площадками для стрельбы из пулемета

На устройство ячейки пехотной лопатой требуется 6 чел.-час., саперной лопатой — 4 чел.-час.



Рис. 13. Окоп для танка с круговым обстрелом

На устройство окопа (без блиндажа) с помощью танка с бульдозерным оборудованием требуется 0,6 маш.-час. и 5 чел.-час.



№ по пор.	Наименование и марка машин	Размеры укрытия, м				Объем вынутого грунта, м³	Потребное количество сил и средств		
							При отрывке механизмами		При отрывке вручную
		a	b	c	h		Маш-час.	Чел-час.	Чел.-час.
1	КШМ на базе БМП, БТР-60 ПБ	3,5	4,5	6,0	1,5	50	0,4	10,0	50,0
2	БРДМ-2	3,0	3,0	7,0	0,9	30	0,3	10,0	30,0
3	АТМЗ-4 на Урал-375	3,0	6,0	8,0	1,7	65	0,6	10,0	70,0
4	УАЗ-468А с 1-АП-0,5	2,0	3,0	8,0	1,1	25	0,3	7,0	30,0
5	ГАЗ-66, ЗИЛ-131 (с тентом)	3,0	6,5	5,0	2,0	60	0,5	12,0	70,0

Рис. 14. Укрытие для боевых и транспортных средств

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Глава первая. **Основы общевойскового боя** .	3
1. Общие положения	—
2. Применение подразделений в бою . . .	14
3. Управление подразделениями	22
Глава вторая. **Политическая работа в боевой обстановке**	35
Глава третья. **Наступление**	54
1. Общие положения	—
2. Подготовка наступления	66
3. Ведение наступления на обороняющегося противника с ходу	75
4. Ведение наступления из положения непосредственного соприкосновения с противником	91
5. Форсирование водных преград	96
6. Наступление ночью	103
7. Мотострелковый батальон (рота) в тактическом воздушном десанте	107
8. Батальон в морском десанте	113
9. Батальон (рота) в наступлении с преодолением ядерно-минных заграждений	117
10. Наступление в городе	118
11. Наступление в горах	122
12. Наступление в лесу	129
13. Наступление в пустыне	131
14. Наступление в северных районах и зимой	133
Глава четвертая. **Встречный бой**	137
Глава пятая. **Оборона**	146
1. Общие положения	—
2. Подготовка обороны	156
3. Ведение обороны	170

Стр.

4. Оборона в полосе обеспечения и на передовой позиции 178
5. Оборона водных преград 181
6. Особенности обороны ночью 183
7. Оборона в городе 185
8. Оборона в горах 188
9. Оборона в лесу 192
10. Оборона в пустыне 195
11. Оборона в северных районах и зимой 196
12. Выход из боя и отход 199
13. Смена подразделений 202

Глава шестая. **Передвижение** 205

1. Марш . . . . . —
2. Перевозка подразделений 222

Глава седьмая. **Расположение** на месте . . 232

1. Общие положения . . . . . —
2. Батальон (рота) в сторожевом охранении 238

Глава восьмая. **Боевое обеспечение** 241

1. Разведка . . . . . —
2. Защита от оружия массового поражения 256
3. Маскировка 263
4. Инженерное обеспечение 265
5. Химическое обеспечение 269
6. Охранение 273

Глава девятая. **Техническое и тыловое обеспечение** 276

1. Общие положения . . . . . —
2. Техническое обеспечение 280
3. Тыловое обеспечение 284

Приложения:

1. Условные обозначения, применяемые в боевых документах 289
2. Схема опорного пункта усиленной мотострелковой роты на БМП (вариант) . . 310

Стр.

3. Схема опорного пункта усиленной танковой роты (вариант) 311
4. Схема расположения батальона (роты) на месте (вариант) 312
5. Развертывание батальона (роты) в предбоевой и боевой порядки и перестроения 313
6. Сокращения, применяемые в боевых документах 323
7. Порядок передачи команд (сигналов) и постановки задач по радио 328
8. Опознавательные знаки и условные номера боевых машин 330
9. Порядок разработки и ведения боевых документов 332
10. Фортификационные сооружения 335

Под наблюдением полковников *Б. П. Усачева* и *А. Г. Белокобыльского*

Редакторы подполковник *Н. Г. Аблясов, Г. В. Булгакова*
Технический редактор *А. П. Бабина*
Корректор *Г. Н. Приходько*

Сдано в набор 18.10.82 г. Подписано в печать 17.01.83 г.
Формат 70×90/32. Печ. л. 11. Усл. печ. л. 12,87. Усл. кр. отт. 19,305.
Уч.-изд. л. 13,48
Изд. № 5/9040дсп Зак. 4262дсп